Тема 1. ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ПЛОСКИХ ОБЪЕКТОВ

<u>Цель</u>: изучение рабочего окна главного меню, панелей графики и инструментов, их назначения и возможности.

Теоретические основы

Основная часть рабочего пространства CorelDRAW отведена под размещение *окон документов* CorelDRAW (Drawing windows). После создания документа CorelDRAW в таком окне видно только изображение печатной страницы, на которой будет размещаться иллюстрация. Границы страницы показаны в виде рамки с тенью, однако они не являются элементом изображения. Объекты, которые расположены в пределах этих границ могут быть импортированы или выведены на печать.

По умолчанию, в нижней части экрана отображается *строка состояния* (Status Bar). Первоначально в строке состояния отображаются две области: слева — координаты указателя мыши на экране, а справа — заливка и абрис текущего объекта. Кроме того, в строке состояния дается информация о выделенных объектах.

Вдоль правой границы окна расположена экранная палитра цветов (Color Palette). Она применяется для задания цвета однородной заливки (используется левая кнопка мыши) или обводки объектов иллюстрации (используется правая кнопка мыши).

На левом и верхнем краях окна документа расположены *координатные линейки* (rulers), служащие для измерения координат объектов и размещения направляющих.

Ниже стандартной панели инструментов по умолчанию располагается *панель атрибутов* (панель свойств) (Property Bar). Она представляет собой совокупность элементов управления, соответствующих управляющим параметрам выделенного объекта и стандартным операциям, которые можно выполнить над ним с помощью выбранного инструмента.

В левой части рабочего пространства расположена *панель инструментов (Toolbox)*.

Для редактирования вида интерфейса используется режим главного меню **Окно**

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (TOOLBOX).

Инструмент Ріск (Указатель). Инструмент предназначен для выделения объектов или групп объектов для изменения. *Рамкой выделения* называется группа из восьми *маркеров* (небольших квадратов с черной заливкой), обозначающих на экране габариты выделенного объекта или нескольких объектов. В центре рамки выделения находится *маркер центра* в виде косого крестика. Если навести курсор мыши на один из маркеров, то можно изменять размеры изображения. Выделять группу объектов можно двумя способами:

- выделив один объект с помощью инструмента *Pick (Указатель)*, а другие объекты удерживая нажатой клавишу *Shift*
 - с помощью рамки выделения инструментом *Pick (Указатель)*.

Двойной щелчок по объекту меняет вид маркеров на стрелочные, с помощью которых можно изменять угол наклона объекта и его скос. Положение центра вращения можно изменять простым перетаскиванием.

Инструмент Shape (Форма). Используется для изменения формы линий, текста, точечных рисунков, прямоугольников и эллипсов. Функции инструмента *Shape (Форма)* зависят от типа выделенного объекта.

Тип объекта	Функция
Линия или кривая	Изменение формы путём перемещения узлов и отрезков касательной
Текст	Изменение атрибутов символов и интерактивный кернинг
Точечные рисунки	Обрезка
Прямоугольник	Скругление углов
Эллипс	Создание дуг и секторов

- Инструмент Zoom (Масштаб). Изменение масштаба просмотра документа. Например: щёлкните левой кнопкой мыши над инструментом Zoom (Масштаб) .После того, как инструмент окажется активным, подведите курсор к нужному месту на листе и нажмите левую кнопку мыши. Масштаб изображения увеличится. Для уменьшения масштаба нажмите правую кнопку мыши. С помощью диалогового окна Options (Параметры) можно отобразить панель инструментов масштабирования.
- Инструмент Zoom In (Один снимок) позволяет растянуть рамку выборки вокруг области, которую необходимо увеличить.
- Инструмент Zoom Out (Приблизить) позволяет уменьшить отображение увеличенной области.
- Инструмент Рап (Прокрутка) позволяет перетаскивать рисунок с помощью указателя мыши.
- Инструмент Zoom Actual Size (Фактический размер) показывает рисунок в таком размере, в котором он будет распечатан.
- Инструмент Zoom to Selected (Масштаб выделенных объектов) масштабирует выделенные объекты к ближайшему возможному представлению.
- Инструмент Zoom to Page (Масштаб на страницу) отображает всю страницу.
- Инструмент Zoom to All Objects (Масштаб на все объекты) масштабирует все объекты рисунка к ближайшему возможному представлению.
- Инструмент Zoom to Page Width (Масштаб на ширину страницы) изменяет рисунок по ширине страницы.
- Инструмент Zoom to Page Height (Масштаб по высоте страницы) изменяет рисунок по высоте страницы.
- **Инструмент Сurve (Кривая).** Выбор режима рисования с помощью мыши, схожего с режимом рисования на бумаге с помощью карандаша. Инструмент кривая применяется также для трассировки

точечных рисунков. Выберите инструмент *Curve (Кривая)*. Подведите курсор к рабочей области документа. Нажмите левую кнопку мыши и не отпуская её перемещайте мышь.

Инструмент Bezier Tool (Кривая Безье). Инструмент предназначен для режима рисования, в котором требуется задавать начальные и конечные точки прямых или кривых для создания этих линий.

Инструмент Text (Текст). Средство для ввода строк фигурного текста. Ввод текста в качестве фигурного позволяет изгибать строки вдоль кривой и применять к тексту специальные эффекты с помощью команд из меню Effects(Эффекты). Для ввода фигурного текста выберите инструмент Text (Фигурный текст), а затем щёлкните левой кнопкой мыши в нужном месте документа. После этого можете вводить текст. Это также средство для ввода абзацев обычного текста. Простой текст используется в документах, состоящих преимущественно из текста — рекламных листках, брошюрах и т.д. Этот текст допускается разбивать на колонки, снабжать маркерами, устанавливать абзацные отступы и позиции табуляции. Абзацы простого текста могут быть связаны с другими объектами или обтекать их.

Инструмент Fill (Заливка). Открытие раскрывающейся панели инструментов *Fill* (Заливка). Инструмент предназначен для задания однородной, узорной или градиентной Чтобы заливок. назначить выделенному объекту или нескольким объектам однородную заливку с помощью палитры, достаточно щелкнуть образец нужного цвета мышью. Если выделено несколько объектов или группа объектов, назначение однородной заливки распространится на все объекты. Вкладки диалогового окна Uniform Fill (Однородная заливка) позволяют выбрать для однородной заливки любой цвет.

Если цвет однородной заливки следует выбрать из палитры цветов, не отображаемой в настоящее время в рабочем пространстве в виде экранной палитры, это можно проделать при помощи вкладок *Fixed Palettes*

(Стандартные палитры) и Custom Palettes (Настраиваемые палитры) диалогового окна Uniform Fill (Однородная заливка).

Для создания **градиентной заливки** чаще всего пользуются диалоговым окном *Fountain Fill (Градиентная заливка)*, дает возможность построить схему градиентной заливки с наибольшей точностью. Элементы панели атрибутов и диалогового окна позволяют менять атрибуты градиентных заливок:

Категория заливки (раскрывающийся список панели атрибутов Fill Туре (Категория заливки)). Позволяет выбрать отсутствие заливки, однородную заливку или любой из перечисленных выше типов специальных заливок, в том числе и градиентную — Fountain Fill (Градиентная заливка).

Тип заливки (четыре кнопки типа заливки панели атрибутов и раскрывающийся список Туре (Тип) диалогового окна). Управляет типом градиентной заливки, переключая линейную, радиальную, коническую и



квадратную схемы перехода.

Начальный и конечный цвета перехода (раскрывающиеся списки в панели атрибутов и диалоговом окне). Управляют цветом перехода в конечных точках. Раскрывающиеся списки позволяют назначать цвета без



помощи экранных палитр (выбором из списка или в диалоговом окне выбора цвета, аналогичном окну однородной заливки).

Положение средней точки (ползунок на панели инструментов и счетчик Midpoint (Средняя точка) в диалоговом окне). Управляют положением средней точки цветового перехода в стандартных градиентных заливках.


Наклон направляющей (счетчик на панели атрибутов и счетчик Angle (Угол) в диалоговом окне). Управляют углом наклона направляющей (в конической заливке — направлением ее радиуса со стрелкой) к горизонту.

Ширина краевой зоны (счетчик на панели атрибутов и счетчик Edge pad (Край) в диалоговом окне). Значения этих счетчиков управляют расстоянием от управляющих точек, на протяжении которого начальный и конечный цвета стандартной заливки не меняются. Значения задаются в процентном отношении к длине перехода и не могут превышать 49 (в этом случае зона плавного перехода цветов составляет всего 2 % от общей длины направляющей градиентной заливки).


Число шагов в переходе (счетчик на панели атрибутов и счетчик Steps (Градаций) в диалоговом окне). Значения этих счетчиков управляют количеством промежуточных цветовых градаций в переходе. По умолчанию таких переходов строится 256, но можно заказать меньшее их число — для этого необходимо выключить блокировку кнопкой с изображением замка и установить другое значение в счетчике. Это позволяет существенно уменьшить размер файла при экспортировании в точечные форматы графики.

Переключатель стандартного и заказного режима работы с градиентной заливкой (переключатель Two color/Custom (Стандартная/Заказная) в диалоговом окне). Если установить этот переключатель в положение Custom (Заказная), то вид диалогового окна Fountain Fill (Градиентная заливка) изменится. Вместо элементов управления начальным и конечным цветом появится схема цветового перехода (рампа), а вместо цветового круга — палитра. В таком варианте диалогового окна создаются и настраиваются заказные градиентные заливки. Для добавления цвета вверху рампы выполняется двойной щелчок, после которого

появляется треугольный маркер. После этого на палитре выбирается цвет для данного маркера.



Заливки узором — это категория декоративных заливок, в которых используются заранее сделанные заготовки. Заливки узором подразделяются на три категории: двухцветные, цветные (или полно цветные) и точечные. Две первые применяются практически одинаковыми способами за одним исключением — в двухцветных заливках выделяют цвет переднего плана и цвет фона.



В диалоговом окне имеются следующие группы элементов управления:

- Счетчики группы *Origin (Привязка)* задают смещение левого нижнего угла раппорта по отношению к левому нижнему углу рамки выбора

выделенного объекта.

- Счетчики группы *Size (Размер)* устанавливают размер плитки узора.
- Счетчики группы *Transform (Преобразование)* содержат управляющие параметры преобразований, применяемых к плитке узора: *Skew (Скос) и Rotate (Повором)*.
- Последняя группа элементов управления диалогового окна управляет смещением четных строк или столбцов плиток по отношению к нечетным строкам или столбцам. Двухпозиционный переключатель позволяет выбирать смещаемые фрагменты заливки: *Row (Строки) и Соlumn (Столбцы)*. Счетчик позволяет указать, на какую часть длины стороны раппорта будут смещаться плитки по отношению к соседним.

Текстурные заливки представляют собой особый вид точечных изображений, которые каждый раз при использовании создаются заново, рассчитываются по математической модели.

- **Инструмент Outline (Контур).** На панели инструмента *Outline* (Контур) представлены следующие кнопки:
- Outline Pen Dialog (Диалоговое окно параметров контура). Щелчок этой кнопки раскрывает диалоговое окно Outline Pen (Перо для контуров), в котором содержатся все инструменты, управляющие параметрами контура.
- Outline Color Dialog (Диалоговое окно цвета контура). Щелчок этой кнопки раскрывает диалоговое окно Outline Color (Цвет контура).
- *No Outline (Удалить контур).* Щелчок этой кнопки отменяет построение контура для выделенных объектов.
- *Hairline Outline (Визирная линия)*. Щелчок этой кнопки изменяет толщину контурной линии на наименьшую возможную. Контурная линия такой толщины называется *визирной*, ее толщина равна примерно 0,2 пункта.

В тех случаях, когда функциональности панели инструмента *Outline* (Контур) недостаточно, пользуются элементами управления, находящимися

в диалоговом окне Outline Pen (Перо для контуров):

- *Width (Толщина)*. Значение этого счетчика определяет толщину контура. Справа от него расположен раскрывающийся список, позволяющий выбрать желаемые единицы измерения толщины (по умолчанию пункты).
- *Style (Вид)*. Раскрывающийся список, графические альтернативы которого дают возможность выбрать один из стандартных типов контурной линии.
- *Edit Style (Правка вида)*. Щелчок этой кнопки раскрывает диалоговое окно, управляющие элементы которого позволяют построить новый вид контурной линии и сохранить его для дальнейшего использования.
- *Line caps (Завершители)*. Группа переключателей выбора завершителей контурной линии.
- *Corners (Углы)*. Группа переключателей, определяющих способ оформления контура в точках излома линии при углах смежных сегментов, не превышающих предела среза (см. выше).
- Behind fill (Заливка выше контура). Флажок, определяющий режим отображения контура по отношению к заливке замкнутого объекта. По умолчанию сброшен.
- Scale with image (Сохранять пропорции). Флажок, определяющий поведение параметра, управляющего толщиной контура, при изменении размеров объекта. По умолчанию сброшен.
- *Calligraphy (Каллиграфия)*. Группа элементов управления, позволяющих задавать форму пишущего инструмента. Счетчики задают соотношение ширины и высоты пера, а также его наклон к горизонтали; область предварительного просмотра схематически отображает форму пера (на которую влияет также и выбранный тип завершителя линии).
- **Инструмент Rectangle (Прямоугольник).** Служит для рисования прямоугольников и квадратов. Во время рисования в строке состояния отображаются размеры создаваемого прямоугольника. Объекты,

созданные с помощью инструмента Rectangle (Прямоугольник), получают заливку, толщину и цвет контура, заданные по умолчанию. Чтобы выделить только что созданный прямоугольник нажмите клавишу Пробел. Для переключения между инструментами Rectangle (Прямоугольник) и Pick (Указатель) нажимайте клавишу Пробел. Для рисования прямоугольника активизируйте инструмент Rectangle (Прямоугольник). Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, изменяйте размеры прямоугольника до требуемых. После этого отпустите кнопку мыши. Если при перетаскивании указателя инструмента Rectangle (Прямоугольник) одновременно удерживать нажатыми клавиши CTRL и SHIFT, то будет построен квадрат «от середины». При активном инструменте Rectangle на панели свойств отображаются параметры построенного прямоугольника (положение центра, размеры по высоте и ширине, масштаб, угол поворота, зеркальное отображение, углы скругления, взаиморасположение с текстом, толщина контура), которые можно изменять непосредственно на панели свойств)

Инструмент Ellipse (Эллипс). Служит для рисования эллипсов и кругов. Для рисования эллипса активизируйте инструмент Ellipse (Эллипс). Нажмите левую кнопку мыши и не отпуская её изменяйте размеры эллипса до требуемых. После этого отпустите кнопку мыши. Удерживая нажатой клавишу СТRL, можно построить не эллипс, а правильный круг, а клавиша SHIFT позволяет строить эллипс, растягивая его не от угла, а от середины габаритного прямоугольника. При удерживании одновременно обеих клавиш-модификаторов будет строиться круг от центра. Освобождать клавиши-модификаторы следует только после отпускания кнопки мыши. При активном инструменте Ellipse на панели свойств отображаются параметры построенного эллипса (положение центра, размеры по высоте и ширине, угол поворота, зеркальное отображение, выбор вида сектора или дуги, размеры углов секторов или дуг, толщина контура и т.д.), которые можно изменять непосредственно на панели свойств).



Инструмент Polygon (Многоугольник). Служит для рисования

многоугольников, звёзд и звёздчатых многоугольников. Для установки параметров многоугольника (число вершин, тип, контур, заливка и т.д.) подведите курсор к инструменту *Polygon (Многоугольник)* и нажмите правую кнопку мыши. Из появившегося всплывающего меню выберите пункт *Свойства*. На вкладке «*Общие*» установите требуемое количество вершин и тип многоугольника. При необходимости на вкладках «Заливка» и «Контур» можно установить соответствующие параметры. Затем, щёлкните левой кнопкой мыши на инструменте *Polygon (Многоугольник)*, и нажав левую кнопку мыши, изменяйте размеры многоугольника. После того как многоугольник достигнет желаемых размеров, отпустите кнопку мыши.

Инструмент Spiral (Спираль). Служит для рисования спиралей. Во время рисования в строке состояния отображаются размеры создаваемой спирали. Чтобы выделить только что созданную спираль, нажмите клавишу Пробел. Для переключения между инструментами Spiral (Спираль) и Pick (Указатель), нажимайте клавишу Пробел. Рисование спирали осуществляется аналогично рисованию многоугольника. Для того чтобы установить число витков спирали, а также параметры заливки и контура, подведите курсор к инструменту Spiral (Спираль), щёлкните правой кнопкой и из всплывающего меню выберите пункт Свойства.

Инструмент Graph Paper (Диаграммная сетка). Служит для рисования сетки из клеток, наподобие разлиновки бумаги. Во время рисования в строке состояния отображаются размеры создаваемой спирали. Чтобы выделить только что созданную спираль нажмите клавишу Пробел. Для переключения между инструментами клетки и выбор используйте клавишу Пробел. Рисование клеток осуществляется аналогично рисованию многоугольника. Чтобы установить число клеток по высоте и по ширине, а также параметры заливки и контура, щёлкните на инструменте Graph Paper (Диаграммная сетка) правой кнопкой мыши и выберите из появившегося всплывающего меню пункт Свойства.

Порядок выполнения работы

- 1. Изучить основные составляющие части рабочего окна:
- главное меню
- окно документа
- панели инструментов
- панель свойств
- палитра цветов
- строка состояний.
- 2. Изучить назначение и возможности кнопок *панели инструментов (Toolbox)*.
- 3. Построить набор стандартных фигур, используя *панель инструментов (Toolbox)*. Закрасить фигуры цветной заливкой.
 - 4. Изменять размеры и местоположение фигур.
 - 5. Повернуть фигуры на заданные углы.
 - 6. Построить следующие объекты:
- прямоугольник залить линейной, двухцветной заливкой от белого до зеленого, поменять направление палитры;
- квадрат залить настраиваемой заливкой, содержащей 8 тонов желто-зеленого спектра;
 - окружность залить заготовкой под шар, убрав контур;
 - прямоугольник залить узором;
 - эллипс залить текстурами, изменив цвет узора;
- 5-угольник, залить двухцветным узором, поменяв угол наклона узора. Контур сделать пунктиром с закругленными углами;
 - логарифмическую спираль с 10 витками;
 - кнопку, используя конические заливки.
 - 7. Выполнить индивидуальное задание