# 计算机组成原理与系统结构



第六章 指含系统

http://jpkc.hdu.edu.cn/computer/zcyl/dzkjdx/







# 第六章 指令系统

- 6.1 指令格式
- 6.2 寻址方式
- 6.3 指令类型
- 6.4 指令系统
- 本章小结
- 练习



## 6.1 指令格式

机器指令是指能被计算机硬件识别并执行的 0 、 1 代 指**码**素统是一台计算机中所有机器指令的集合,它 体现了计算机的性能。





### 一、指令操作码与地址码

指令是由操作码和地址码两部分组成的:

操作码字段(OP)

地址码字段(A)

- 操作码:用来指明该指令所要完成的操作, 如加法、减法、传送、移位、转移等等。
  - 位数反映了机器的操作种类,也即机器允许的指令条数,如果操作码有 n 位二进制数.则最多可表示 2n 种指令。



### 一、指令操作码与地址码

指令是由操作码和地址码两部分组成的:

操作码字段(OP)

地址码字段(A)

- 2. 地址码: 用来寻找运算所需要的操作数 (源操作数和目的操作数)。
  - ■地址码包括:源操作数地址、目的操作数地址和下一条指令的地址。
  - ■地址含义:主存的地址、寄存器地址或者 | /0 设备地址。



# 一、指令操作码与地址码







### 1、操作码

■操作码长度固定:将操作码集中放在指令字的一个字段内。

这种格式便于硬件设计,指令译码时间短,广泛应用于字长较长的、大中型计算机和超级小型计算机以及 RISC (Reduced Instruction Set Computer)中。如 IBM 370 和 VAX-11 系列机,操作码长度均为 8 位。

■操作码长度不固定:指令操作码分散在指令字的不同字段中。

这种格式可有效地压缩操作码的平均长度,在字长较短的微机中被广泛采用。如 PDP-11, Intel8086/80386 等。





### 2、地址码

- (1) 三地址指令:
  - $\blacksquare (A1) OP (A2) \rightarrow A$

3

- (2) 二地址指令:
  - (A1) OP (A2) →
    A1
  - A1: 目的操作数
- (3 A2 地址指令

  - $\bullet \mathsf{OP} \ (\mathsf{A}) \to \mathsf{A}$

单目操作:如NEG、INC等

华公

OP A1 A2 A3

OP A1 A2

OP A



## 2、地址码

#### (4)零地址指令

- ■不涉及操作数:如NOP、 HLT指令
- ■操作数隐含:如PUSH、POP指令

对于寄存器类型的操作数,地址 A 指寄存器编号。

OP





## 3、操作数类型

- 1. 按照指令处理的操作数存放位置分:
  - ■存储器类型:操作数存放在主存中, A 为其地址信息
  - ■寄存器类型:操作数存放在 CPU 的通用寄存器中, A 为寄存器号
  - ■立即数类型:操作数存放在指令(地址字段)中
- 2. 按照指令处理的操作数性质分:
  - ■地址(addresses):存储器地址,是无符号整数。
  - ■数字(numbers):整数、浮点数、十进制数。
  - ■字符 (characters)
  - ■逻辑数据: 真假两种状态



# 二、指令字长和操作码扩展

指令字长和操 作码扩展

· 、指令字长度 、指令操作码扩展





### 1、指令字长度

- 机器指令是用二进制机器字来表示的,表示一条指令的机器字,就称为指令字。一条指令中所包含的二进制码的位数,称为指令字长度或指令字长。它主要取决于操作码的长度、操作数地址的长度和操作数地址的个数。不同机器的指令字长是不相同的。
- 按指令长度固定与否可以分为:
  - ①固定指令字长的指令: 所有指令的字长均相等, 一般等于机器字长。
  - ②可变指令字长的指令:指令字长不固定,通常取字节的整数倍。



## 1、指令字长度

- ■按照指令字长与机器字长的关系分类:
  - ①短格式指令:指令字长小于或等于机器字长。
  - ②长格式指令:指令字长大于机器字长。
  - ③一个机器的指令系统中,短格式指令和长格式指令可以并存,通常将最常用的指令设计成短格式指令,可以节省存储空间、提高指令的执行速度。





# 2、指令操作码扩展

- 固定操作码长度的格式和可变操作码长度格式
- 在设计操作码不固定的指令系统时,应安排指令使用 频度高的指令占用短的操作码,对使用频度低的指令 可占用较长的操作码,这样可以缩短经常使用的指令 的译码时间。
- 采用扩展操作码技术,使操作码的长度随地址数的减少而增加,即不同地址数的指令可以具有不同长度的操作码,从而可以有效地缩短指令字长。指令操作码扩展技术是一种重要的指令优化技术,它可以缩短指令的平均长度,增加指令字所能表示的操作信息。但指令操作码扩展技术需要更多的硬件支持,它的指令译码更加复杂。使控制器设计难度增大。



### 举例

#### 4位操作码,15条三地址指令

8 位操作码,15 条二地址指令

12 位操作码 ,15 条一地址指令

16 位操作码



OP	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>
0000	<b>A</b> <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	$A_3$
: 1110	: A <sub>1</sub>	: A <sub>2</sub>	: <b>A</b> <sub>3</sub>
1111	0000	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>
: 1111	1110	: A <sub>2</sub>	: A <sub>3</sub>
1111	1111	0000	$A_3$
: 1111	: 1111	1110	: A <sub>3</sub>
1111	1111	1111	0000
: 1111	: 1111	: 1111	: 1111