

堆栈回溯工具使用

目录

- jar 是bp使用工具jar。
- DocRuleManager 是bp使用工具源代码

编译breakpad

- 解压 SRC_breakpad_260811.zip
- 构建并安装：sh build.sh

集成到项目

- 集成breakpad到主项目(app入口)

```
#include "client/linux/handler/exception_handler.h"

static bool dumpCallback(const google_breakpad::MinidumpDescriptor&
descriptor,
void* context, bool succeeded) {
    printf("Dump path: %s\n", descriptor.path());
    return succeeded;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    google_breakpad::MinidumpDescriptor descriptor("/tmp");
    google_breakpad::ExceptionHandler eh(descriptor, NULL, dumpCallback,
NULL, true, -1);
    return 0;
}
```

- 编译时

```
SET(CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE "${CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE} -g -O3")

set(BREAK_PAD_DIR "/usr/local")
set(BREAK_PAD_INC ${BREAK_PAD_DIR}/include/breakpad)
set(BREAK_PAD_LIB ${BREAK_PAD_DIR}/lib/libbreakpad_client.a)

target_include_directories(MedTJApiTest PUBLIC ${BREAK_PAD_INC})
target_link_libraries(MedTJApiTest PUBLIC ${BREAK_PAD_LIB})
```

运行工具

- 支持gui模型和命令行模式
- gui模式

```
java -jar libJGuiMain_BreakPad.jar --mode UI
```

- 命令行模式-符号生成

```
java -jar libJGuiMain_BreakPad.jar --mode gen_symbol --workDir xxx --  
paths pathA,pathB,pathC  
//调用后会在$workDir/symbols 目录下生成。
```

- 命令行模式-strip

```
java -jar libJGuiMain_BreakPad.jar --mode strip --workDir xxx --paths  
pathA,pathB,pathC  
//paths 多个路径用逗号分隔  
//调用后将ELF文件（动态库和可执行程序）去除符号表，并生成到 $workDir/strip目录  
下
```

- 命令行模式-堆栈回溯

```
java -jar libJGuiMain_BreakPad.jar --mode dump --workDir xxx --  
dump_file xxx.dmp  
//调用后会打印出堆栈
```