

## 数据链路层概述




## 网络接入与信道访问



## 网络接入与点-点链路




## 信道访问与广播链路






## 如何通过介质发送报文



- 运载报文的"车"什么样? 如何使得"车"在介质上的
  - 如何使得"车"在介质上的随机 信号中脱颖而出?

- 链路层的基本服务是将数据报从一个节点沿着通信链 路移动到另一个节点
- 链路层服务的细节取决于该条链路所用的链路层协议

## 数据链路层的作用






## 数据链路层面临的问题



## 数据链路层的上下层

帧:在数据链路上交换数据的单位。



- ① 网络层通过接口把数据包交给链路层
- ② 链路层把包装在本层协议规定的格式中(帧)






Packet:包/分组



## 数据链路层基本任务



基础:网卡物理层针对 具体介质产生相应信号, 完成单个比特的传输。



目标:根据向网络层 提供的服务类别,完 成一块数据的传输, 并达到相应服务质量。





Packet:包/分组



## 帧的发送和接收同步



① 如何识别一个帧的开始?



需要有一种方法标识 一个帧的开始和结束

成帧





## 传输差错的检测和处理



② 帧的传输出现错误、 丢失或重复怎么办?



差错 控制

- 需要一种方法,使得接收方 在收到一串二进制后可以判 断其接收的正确性
- 检测发现出现错误时要进行相应的处理





## 发送方和接收方能力均衡



③ 如果发送方和接收方的收发和处理能力不一致,出现一方快速发送另一方来不及接收怎么办?



需要一种控制机制,使得能力不一致的收发双方协同发 送和接收行为,保证数据帧 的正确传输。

流量 控制





## 链路的有效利用率



④ 当同时有控制信息和数据信息需要发送时先发哪个?



需要设计出一些技术机制, 尽可能提高线路的利用率, 由此降低传输成本。

滑动 窗口





## 共享介质的访问控制



⑤ 如果收发双方所在的网络为广播网络,即所有节点通过同一个共享介质发送和接收,谁来决定该介质的使用权?




介质访 问控制 必须有一套控制或仲裁机制, 公平地把共享介质的带宽分配 给所需要的节点,同时要兼顾 广播链路的利用率






## 数据链路层基本功能







## 数据链路层的作用



数据链路层负责整条路径上的"点-点"数据传输。


数据链路层是网络层与 物理介质之间的桥梁。 数据链路层为网络层的 "存储-转发"提供支持。



# 数据链路层的流量控制



## 帧传输模型





## 停—等流量控制

停等式控制:发送实体发送一个帧,接收实体收到后发回一个对该帧的确认,表示同意接收下一个帧;发送实体必须等待,收到确认后才能发送下一个帧。




接收实体简单地用停止发送确认的方式来阻止发送端的数据流。





## 停一等流量控制的特点



#### 优点

- ••控制简单
- ••适用于当包被分成数 量不多的帧发送时

#### 缺点


- ••效率不高
- ••当一个包用多个帧发送且链 路传播时延大于发送时间时







## 为什么要分拆数据包?



为什么数据被分成 许多个较小帧发送?


#### 可能的原因

- ••接收缓冲区大小受到限制
- ••传输数据愈长出错可能性愈大
- ••一个节点不能占用信道时间过长



## 停—等流量控制机制性能







#### ●当传播时延<发送时间

- 忽略确认帧的传输时间
- · 信号的传播时延为a
- 一帧的传输时间为1

链路空白处即为 链路空闲时间。

## 停—等流量控制机制性能(续)





#### ●当传播时延>发送时间

- 忽略确认帧的传输时间
- · 信号的传播时延为a
- 一帧的传输时间为1

链路的大部分时间都 空闲!



## 长距离 v. 短报文

示例1:在如图所示的网络中,两个网络设备通过ATM相连。

- 采用光纤作为传输介质
- 两端之间距离为1000km
- 数据帧长为53B = 424b
- 数据率为155.52Mbps

距离越长,帧越短, 传输效率越低!




## 高速率v.近距离

示例2:在如图所示的广播网络中, 5个节点共享一个传输介质。


- 两点之间的最大距离 **100m**;
- 数据速率100Mbps;
- 信号传播速率2\*108 m/s;
- 数据帧长1000b;

距离越短传播时延越小, 链路利用率越高!



# 滑动窗口控制机制

## 长距离"、长报文



假设:在如图所示的卫星通信系统中,采用了停等式流量控制。

- 数据帧长1000b
- 发送速率为50kps
- · 传播时延为250ms

- t=0 开始发送;
- · t = 1000/50000 = 20ms后发送方发完第一帧
- t = 20+250 = 270ms后接收方接收完第一帧
- t = 270+250 = 520ms发送方收到第一帧的确认

信道利用率 = 20/520 = 3.8%

## 如何提高信道利用率


结论:使用停等式流量控制,高延迟的卫星信道信道利用率仅3.8%

#### 原因

信道时延使得发送 方等待时间过长

#### 解决方法

利用传播延迟连续 发送n帧(连续式)




## 滑动窗口流量控制

滑动窗口控制:利用窗口控制连续发送的 数据量。

接收方收到一个帧后发回一个确认,该确认帧包括了接收方想要的下一个帧号。

#### 滑动窗口控制基本条件

- ••两个节点通过全双工链路连接
- ••收发双方为n个帧分配缓冲区
- ••每个数据帧拥有一个序号






确认帧

## 序号以及序号空间特性

#### 序号空间:帧序号的取值范围。通常协议规定 了帧格式中表示序号的二进制比特数

例如: 序号用二进制n位表示, 则取值范围是 0、1、2、···、2<sup>n</sup>−1。



 0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	


#### 序号空间循环特性

- ••被发送的帧按顺序编号
- ··当用尽最大序号后下一 个帧的序号回滚到0

- 如果序号用二进制3个比特表示, 则序号 取值范围是0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
- 当最近发出帧的编号为7时,下一个待发 送帧的编号为0.


## 发送窗口vv.接收窗口

发送窗口( $W_T$ ): 给出允许发送 方连续发送的帧序号。




接收窗口(W<sub>R</sub>):给出允许接 收方接收的帧序号。












- 发送窗口和接收窗口可以不一样大
- 发送窗口和接收窗口沿顺时针方向滑动
- 窗口不是输出/输入缓冲区,只存放待发送/接收帧的序号







## 滑动窗口的控制原理

假设:发送窗口 $W_T = 5$ ;接收窗口 $W_R = 1$ 




发送方:可以连续发送5个帧

接收方:只能一个帧一个帧地接收

发送窗口


t0:连续发帧0~4



发送缓冲区

4	0
5	1
6	2
7	3

发送缓冲区




t<sub>i</sub>:收到帧1确认

→时间

接收窗口

t0:准备接收帧0



接收缓冲区



0 6 **5** 



t<sub>i</sub>:准备接收帧2




## 滑动窗口的控制原理

窗口操作:在连续发送的情况下,利用模数运算,让序号循环地被使用,但要在收发两端进行适当的控制。

发送窗口





t<sub>i</sub>: 收到帧1确认

t<sub>i+1</sub>: 收到帧3确认 6

口下限前移2

个序号

收到两个确认 窗口上限前移 2个序号


> 维持发送窗口大 小为5


> > →时间

接收窗口



t<sub>i</sub>:准备接收帧2





将收到的帧交给 上层后再接收下 一个帧



## 滑动窗口基本原理

#### 基本原理


- ••发送方和接收方的 滑动窗口控制发送 和接收
- ••发送窗口和接收窗 口在序号上滑动

#### 发送方

发送方只能发送帧号 落在发送窗口内的帧, 收到确认后将发送窗 口向前推进一格

#### 接收方

接收方每收到一个帧, 校验正确且序号落在 接收窗口就向前推进 一格,并发出确认帧



# 基于滑动窗口的流量控制机制




## 滑动窗口应用于流量控制

#### 流量控制帧

- ••肯定确认帧RRn: 准备接收从n开始的帧
- ••否定确认帧RNRn: 已接收到 n-1的所有 帧但不能再接收了

#### 双向传输(全双工)

- ••每个站都保持两个窗口
- ••发送窗口控制正向发送
- ••接收窗口控制逆向接收



## 捎带确认技术


对于全双工操作来说, 接收方有数据要发,还 要回复确认帧,怎么办?

解决方案


捎带技术:既有数据又有确认时,将两者合在一个帧中发送,即以数据帧捎带上确认信息。

普通确认:数据帧含有序号

确认帧含有确认号



捎带确认:数据帧含有序号+确认号 确认帧含有确认号



## 累计确认技术

普通确认:假设发送方发送了5个数据帧,接收方没有数据要发。则接收方要发送5个确认帧。




累计确认:接收方可对收到的K个帧(K<发送窗口)发一个确认,告知发送方已正确接收前(K-1)帧并期待第K个帧。



接收方用一个确认帧通知发送方自己的接收进展,由此节省了带宽。

## 滑动窗口流量控制示例






数据帧

## 差错控制v/.停等式控制



## 滑动窗口控制机制的性能



理想


链路利用率达到100%

差错控制

现实

帧的传输会出现错误

## 帧传输错误情形










## 差错控制

差错控制:指对传输的数据进行错误检测,并在发现错误时加以恰当的处理。



#### 正确接收

帧按发出的次序到达, 且每个帧有不定长的 传输时延。

#### 检错能力

发现错误时, 丢弃错误帧, 并要求发送方 重新传输该帧。

#### 纠错能力

发现错误时,就地立即加以改正,无需发送方重传。



## 差错控制的基本功能

#### 差错检测

接收方检测入境帧是否存在差错。

#### 肯定确认

接收方成功地收到 一个没有差错的帧 后返回肯定确认。

#### 超时重发

发送方在预定的时间内未收到接收方 反馈的确认帧,便 重发此帧。

#### 否定确认与重发

- ••接收方对收到的 出错帧返回否定 确认
- ••发送方重发该帧

#### 自动重发检错机制(ARQ)

差错控制的前提**,** 检错是控制的基础。 没有传输错误时仅 发送确认帧,可用 于流量控制。

针对数据帧或确认 帧丢失情况的处理, 通常重发数据帧。

检测出传输错误时 一般的处理方法是 重发此帧。

## 自动重发检错 (ARQ)


纠错编码:在信息序列中根据某种规则 加入一定校验码。

校验码:根据待传数据按某种规律生成的额外比特,用来帮助接收方检验是否 发生传输错误。

#### ARQ原理

Checksum: 校验和

- ••发送方根据被传送数据,按一定规律加入一些校验码位,使数据和校验码有某种相关性,然 后将数据和校验码都发送给对方;
- ••接收方根据数据与校验码之间的相关规律进行 检验,从而确定接收的数据是否出错,并通过 反馈确认把检测结果告知发送方。





Automatic-Repeat-reQuest:自动重发检错

## 停一等式ARQ vs. 数据帧出错

停等式ARQ:发送方仅在收到当前帧的肯定确认后才能发送下一帧。


是否需要为帧 分配编号

#### 帧被破坏

接收方丢弃出错 帧,发送方超时 重发。

#### 帧被丢失

接收方不会有任 何动作,发送方 超时重发。





## 停一等式ARQ w.确认帧出错

#### 解决方案

- ••数据帧用序号0或1表示
- ••确认帧用确认号0或1表

示


#### 实现简单 效率低下!

#### ACK被破坏

- ••出错确认被丢弃, 发送方超时重发
- ••接收方根据序号 丢弃重复帧

#### ACK丢失

- 发送方超时重发
- 接收方根据序号 丢弃重复帧






# 基于滑动窗口机制的差错控制



## 基于滑动窗口机制的差错控制



#### 发送方

- 连续发送由发送窗口指定的多个帧
- 每发出一个帧启动一个计时器
- 在计时器超时后仍未收到确认则重 发该帧

#### 接收方

- 每收到一个数据帧检查序号是否落 在接收窗口
- 检验该帧传输是否出错
- 如果传输无误且允许接收则给发送 方反馈一个肯定确认


## 回退-N ARQ基本思想

顺序收发方式:接收方只能按照

帧的序号接收数据帧。

#### 回退N控制策略

- ••发送方连续发出N个帧,接收方以流水线方式顺序接收各个帧,并进行差错检测。
- ••一旦某个帧有错,则丢弃该帧和它之后所收到的所有帧。





N:发送窗口大小








## 回退-N中的累计确认

肯定确认表示已经正确接收直到0的所有帧,

因而可弥补丢失的肯定确认










## 回退-N ARQ中的否定确认


- 肯定确认表示已经正确接收直到3的所有帧,期待接收帧4
- 否定确认表示帧4出错,要求重发帧4



N:发送窗口大小







## 回退-N ARQ的发送窗口大小

假设:序号用n位表示

- 序号空间: 0, 1, 2, 3, ...... 2<sup>n</sup> 1
- 模m =2<sup>n</sup>
- 最大序号S<sub>max</sub> = m-1 = 2<sup>n</sup> 1

回退N-ARQ控制,最大发送窗口

$$N = 2^n - 1$$

发送窗口N取多大 合适

- ••窗口越大,发送方在接收方确认帧返回之前 可发送的数据帧越多
- ••接收方必须分配更多的资源和更大的缓冲区 来应付入境数据帧

## 回退-N ARQ特性

#### 优点

消除了停—等ARQ 的等待确认时间。

#### 缺点

正确帧的重发无疑浪费了信道。

#### 特点

- ••要求每一帧的确认在其后第N个帧尚未结束发送 之前到达
- ••发送方必须有存放N帧的缓存以便出错时重发
- ••接收方只要求存放一帧大小的缓冲区
- ••要求全双工链路

若第一帧的确认在第N帧发完 以前尚未到达,表明信道往返 时延较大,可加大帧的长度或 增加N的值, 否则发送方要空等。




## 选择重传ARQ基本思想

选择重传ARQ可接收乱序帧,故 被称为乱序收发方式。

#### 选择重传控制策略

- ••发送方可连续发送N个帧,接收方收到出错帧时给发送 方反馈出错帧序号,要求发送方只重发出错的帧;
- ••出错帧后续到达的帧被保存,待重发后的出错帧到达目的地,接收方把接收到的帧重新排序上交给网络层。





N:发送窗口大小








## 选择重传ARQ中的累计和否定确认

发送方针对否定确认采取的措施与回退N不同,发送方仅发送出错的帧3。


2 肯定确认表示已经正确 接收直到1的所有帧,因而可 弥补丢失的肯定确认 0





N:发送窗口大小





## 选择重传ARQ的滑动窗口大小


假设:序号用n位表示

• 序号空间: 0, 1, 2, 3, ...... 2<sup>n</sup> – 1

- 模m =2<sup>n</sup>
- 最大序号S<sub>max</sub> = m-1 = 2<sup>n</sup> 1

#### 选择重传ARQ控制,最大发送窗口

 $N = 2^{n-1}$ 



- ••发送方要能处理所有可能的出错情况 (错1个帧、2个帧、。。。、N个帧)
- ••重传时要确保接收方不会发生接收错误

## 选择重传ARQ特性

#### 优点

- · 消除了发送方的 等待确认时候
- 信道利用率高

#### 缺点

- 实现复杂
- 接收方要有存放N个帧的缓冲区

#### 特点

- ••发送方必须有存放N帧数据的缓存
- ••接收方必须有足够存储空间以便缓存(N-1)个帧
- ••接收方的接收顺序可能会打乱原发送顺序
- ••要求全双工的工作链路

若第一帧的确认在第N帧发完以前尚未到达,表明信道往返时延较大,回退N可加大帧的长度或增加N的值,但选择重传只能加大帧长而不能增加N,否则接收方会发送接收错误。

## 两种ARQ控制的比较

#### 回退N 的ARQ控制

- ••因只能接收正确顺序的数据帧,相对控制简单
- ••对接收方的缓存空间要求小,只要有存放一个数据帧的大小即可,
- ••要重传出错帧后续的所有数据帧,浪费网络带宽,

#### 以时间和带宽为代价

#### 选择重传的ARQ控制


- ••接收方的控制因乱序接收数据帧而复杂
- ••对接收方的缓存空间要求大,必须具备和发送方一样大的缓冲区,
- ••只重传出错的帧,相对节省网络带宽,

以空间和复杂性为代价



# 差错检测原理

## 自动重发检错(ARQ)基础



## 检错纠错原理(上)

假设: 待传送的数据信息为 "0"和 "1"

· A为发"0"时的实际发送的码组

· B为发"1"时的实际发送的码组

● 码组:由n个码元(0,1)构成的每一组合

● 信息码:代表报文的0和1

● 校验码:插入的 "0" 和 "1"

● 如果:不加任何校验码

 待发送数据
 校验码
 实际发送数据

 0
 0

 发送方
 1

A: 0 B: 1

••既没有检错也纠错能力

## 检错纠错原理(中)

❷ 如果:加入1个校验码

• 信息码: {0, 1}

• 校验码: {0, 1}

• 准用码组: {00, 11}

• 禁用码组:{01,10}

当传输00,11时,如果发生一位错码,则变成"01"或"10",接收端的译码器将判决有错。



A: 00 B: 11

- • 具有了检出一位错码的能力
- •• 没有纠错能力

## 检错纠错原理(下)

❸ 如果:加入2个校验码

•信息码:代表信息的0和1;

•校验码:插入的"00"和"11";

• 准用码组={000, 111}

•禁用码组={001,010,100,011,101,110}

•	当传输	<b>"000"</b> ,	"111"时,	如果发	生两
	位错或-	一位错,	结果都∈禁	甲码组,	译码
	器将判决	央有错			

 如果只有一位错码,结果变成 {001,010,100}或{110,101,011},译码器 可判决是哪位出错并加以纠正



A: 000 B: 111

- •• 具有检出两位及两位以下错 码的能力
- •• 具有纠正一位错码的能力

## 汉明距离

码距:两个码组对应码位码元不同的个数。

- 码组1=(000)与(010) 的码 距为1
- 码组2=(000)与(111)的码 距为3

汉明距离:一个码组集合中任意两个 码组间的最小码距。

- 码组3={000, 010, 011, 100, 101, 110, 111}的汉明距离为1
- 码组4={000, 111}的汉明距离为3

一般来说,校验码引入越多,检错纠错能力越强 ,但信道的传输效率下降也越快。

## 差错检测的编码关系式

#### 假设 编码集合的汉明距离是d, e和t均表示错码个数

检验目的\编码关系	要求编码集合汉明距离		
检出e个错码	d≥e+1		
纠正t个错码	d≥2t+1		
检出e个错码,并纠正t个错码	d≥e+t+1 (e>t)		

## 纠错编码示例

示例1 给定某个至多出现2位错的传输信道,如果要具备检出2个错码,同时能纠正1个错码的能力。试问编码所用的码集汉明距离应该为多少?

A: 0000 B: 1111

准用码组: {0000, 1111}

汉明距离d = 4

能检2个错码,同时能纠1个错码

如果接收方收到的码组落在下列集合中 {0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100}

肯定能检2位错

如果接收方收到的码组落在下列集合中 {0001,0010,0100,1000,1110,1011, 1101,0111}

肯定能纠1位错



## 纠错编码示例

示例2 给定某个至多出现2位错的传输信道,如果A编码为000, B编码为111。试问这种编码方法的检错能力和纠错能力分别为多少?

准用码组为{000, 111}, 汉明距离 d = 3 根据d≥e+1, 解得e = 2, 能检出2个错码 根据d≥2t+1, 解得t = 1, 能纠正1个错码

d不满足≥ e+t+1 = 4

∴不能同时既检出2个错码又能纠正1个错码

## 纠错编码的效率

编码效率:指一个码组中信息所占的比重,用R表示(这是衡量编码性能的一个重要参数)。

$$R = \frac{k}{n} = \frac{k}{k+r}$$

- · k为信息码长度
- r为校验码长度
- n为编码后码组总长

示例1的编码效率=1/3

• 检出2位错,或纠正1位错

示例2的编码效率=1/4

• 检出2位错同时纠正1位错

#### 特点

- ••编码效率↑, R↑, 但r↓;
- ••检错纠错能力↑, r↑, 但

 $\overline{\mathsf{R}\!\!\downarrow}$ 

# 奇偶差错检测



## 奇偶校验编码

编码规则:先将所要传送的数据码元分组。在各组的数据后面附加一位校验位,使得该组码连校验位在内的码字中

"1"的个数为偶数—偶校验

"1"的个数为奇数—奇校验

例如 数据信息k为1101110

• 偶校验的校验码 r = 1

发送的码组n:1101110(1)

• 奇校验的校验码 r=0

发送的码组n:1101110(0)

垂直 奇偶 水平 奇偶 垂直 水平 斜奇 偶

检错能力逐渐加强

## 垂直奇偶校验编码

#### 垂直奇偶校验码基本原理

- ••发送方在k位表示字符的信息位上附加一个第k+1位的校验码。
- ••接收方根据收到的k位重新产生校验码,并与第k+1位作比较,相同则无错,否则存在错误。

设b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> ... b<sub>m-1</sub>是同一码组内的数据码元,b<sub>m</sub>为校验位

偶校验:  $b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_{m-1} \oplus b_m = 0$ 

$$b_m = b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_{m-1}$$

奇校验: b<sub>1</sub> ⊕b<sub>2</sub> ⊕ .... ⊕b<sub>m-1</sub> ⊕b<sub>m</sub> = 1

$$b_m = b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_{m-1} \oplus 1$$

# ISO 7码元垂直奇偶校验码

示例:假设发送方要发送"HELLO",采用奇偶校验方法。

试问:实际发送的码组?

#### ISO编码标准

H - 1001000

E - 1000101

L - 1001100

O - 1010001

编码	$b_1$	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	b <sub>6</sub>	b <sub>7</sub>	偶校验	奇校验
Н	0	0	0	1	0	0	1	0	1
E	1	0	1	0	0	0	1	1	0
L	0	0	1	1	0	0	1	1	0
L	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0

H的偶校验码 b<sub>8</sub> 的值应使得

$$b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_7 \oplus b_8 = 0 \rightarrow b_8 = 0$$

H的奇校验码 b<sub>8</sub> 的值应使得

$$b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_7 \oplus b_8 = 1 \rightarrow b_8 = 1$$



# 垂直奇偶校验码的检错能力与编码效率

编 码	$b_1$	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	b <sub>6</sub>	b <sub>7</sub>	偶校验	奇校验
Н	0	0	0	1	0	0	1	0	1
E	1	0	1	0	0	0	1	1	0
L	0	0	1	1	0	0	1	1	0
L	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0

#### 检错能力

- ••能发现奇数个差错
- ••无法发现偶数个差错

#### 编码效率

R = k/(k+1)

K是数据信息位数

#### 奇偶校验特点

- ••实现简单
- ••对随机错误的检测非常有效


# 循环冗余差错校验



### 循环冗余校验码 (CRC)

#### 基本思想

- ••发送方将要传送的信息分成码组M,按某种约定的规律对每一个信息码组附加一些校验码R,形成新的码C,使得C中的码元之间具有一定的相关性,再传输到接收方;
- ••接收方根据这种相关性或规律性来校验码C是否正确,还可对出错码组的错定位加以相应的纠正,最后将码C还原成信息码M。



### 码多项式及其算术运算

假设 码
$$C = C_{n-1} C_{n-2...} C_2 C_1 C_0$$
 长度为n

C的码多项式(称为n-1次多项式)

$$C(x) = C_{n-1} x^{n-1} + C_{n-2} x^{n-2} + ... C_2 x^2 + C_1 x + C_0$$

例如: C = 1100101

 $C(x) = x^6 + x^5 + x^2 + 1$ 

#### 码多项式算术运算

- ••模2加
- ••模2减
- ••模2乘
- ••模2除


例如: 1101011011.0000 ÷ 10011

商数:1100001010

余数:1110

# 循环码与循环码生成多项式

对于一个码长为n,信息码为k位的循环码(n,k),其构成形式为:



在一个(n,k)循环码中,存在一个且只有一个(n-k)次的码多项式

$$g(x) = x^{n-k} + g_{n-k-1}x^{n-k-1} + ... + g_2x^2 + g_1x + 1$$

- · 此循环码中任一码多项式都是g(x)的倍式
- · 任意一个(n-1)次或(n-1)次以下又是g(x)倍 式的多项式必定是此循环码的一个码多项式

循环码(n, k)用多项式表示:

$$C(x) = C_{n-1} x^{n-1} + C_{n-2} x^{n-2} + ... + C_{n-k} x^{n-k} + C_{n-k-1} x^{n-k-1} ... + C_2 x^2 + C_1 x + C_0$$

生成多项式: (n-k)次且最高 次系数非0的码多项式g(x).

# 校验码的产生

- •设生成多项式G(x)的最高幂次为r=n-k
- •将待编码码元序列表示为m(x),乘以xr,结果左移r位xr•m(x)
- •用G(x)去除 x<sup>r</sup>·m(x), 求得商式Q(x)和余式R(x)

CRC-12=
$$x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$$
  
CRC-16= $x^{16}+x^{15}+x^2+1$ 

为除法运算后变成的循环 多项式C(x)的表示式

$$[x^{r} \cdot m(x)]/G(x) = Q(x) + R(x)/G(x)$$
  
 $x^{r} \cdot m(x) = Q(x) \cdot G(x) + R(x)$   
 $x^{r} \cdot m(x) + R(x) = Q(x) \cdot G(x)$ 

R(x)校验多项式。 其系数C<sub>r-1</sub>,C<sub>r-2</sub>,....C<sub>1</sub>, C<sub>0</sub>为校验码

$$C(x) = C_{n-1}x^{n-1} + C_{n-2}x^{n-2} + ... + C_{n-k}x^{n-k} + C_{n-k-1}x^{n-k-1} + ... + C_{n-k-1$$

# 循环码校验工作过程

发送方 发送缓冲区 m(x)

**G**(x)



 $R(x)+m(x)*x^r$ 



接收缓冲区 接收方m'(x)

①收到的数据m'(x)

G(x)

- K(X)
- ①待发送数据m(x)
- ②生成多项式G(x) r = n-k





- - ②生成多项式G(x)

③ 
$$\frac{m'(x) * x^r}{G(x)} = Q'(x) + \frac{R'(x)}{G(x)}$$

④ 接收方判断收到的数据信息是否正确

# 校验和计算实例

示例1:设编码的信息码元为1101011011.试问给定生成多项式g(x)下发送的码组?

$$m(x) = x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + x + 1,$$
  $k = 10$ 

- ① 假设 g(x) = x<sup>4</sup> + x + 1 系数形成的位串为10011 r = 4 → n = 14 r(x)的最高幂次为 r-1=3
- ②  $x^4$ ·m(x) = 1101011011,0000
- ③ 1101011011.0000÷ 10011



商数:1100001010

余数:1110

$$r(x) = x^3 + x^2 + x + 0$$

④所需的循环编码C(x)为

$$C(x) = x^{r} \cdot m(x) + r(x) = 1101011011, 1110$$

# 多项式计算实例

示例2:多项式除法

1101011011.0000÷ 10011

#### 模2加=模2减

$$0+0 = 0;$$
  $0+1 = 1+0 = 1;$   $1+1 = 0;$ 

$$0-0 = 0;$$
  $0-1 = 1-0 = 1;$   $1-1 = 0;$ 

模2乘

$$0*0 = 0*1 = 1*0 = 0;$$
  $1*1 = 1$ 

模2除:模2乘的可逆运算

10110 10011 10100 10011 1110 ← 余数 r(x)



### 循环校验码的检错能力

- □CRC循环校验码的检错能力
  - ○检查全部单个错(1位错)
  - ○检查全部离散的二位错(双错)
  - ○检查全部的奇数个错(1,3,5...个错)
  - ○检查全部长度等于(n-k)或小于(n-k)的突发错
  - ○以[1-2-(r-1)]的概率检查出长度为(r+1)的突发错以及以[1-2-r]的概率检查出多于(r+1)的突发错

#### 链路层基本功能小结

#### 链路层主要功能

- ••组成帧(结合协议介 绍)
- ••流量控制
- ••差错控制
- ••共享介质访问控制


#### 控制机制的本质

- ••任何控制都有代价
- \*\*流量/差错控制代价
  - ① 肯定/否定确认
  - ② 额外的校验码
  - ③ 缓冲区
  - ④ 计算负担

#### 传输性能的提高

- ••滑动窗口
- ••累计确认
- ••捎带确认
- \*\*否定确认
- ••肯定确认
- ••计时器(超时重发)





缓冲区

接收方