# 实验四报告

# 个人信息

• 姓名: 李浩辉

• 学号: 21307018

# 实验要求

- 1. 复现example1,说明C代码调用汇编函数的语法和汇编代码调用C函数的语法。
- 2. 复现Example 2,在进入 setup\_kernel 函数后,将输出 Hello World 改为输出你的学号。
- 3. 复现Example 3, 更改Example中默认的中断处理函数为你编写的函数, 然后触发之。
- 4. 复现Example 4,仿照Example中使用C语言来实现时钟中断的例子,利用C/C++、InterruptManager、STDIO和你自己封装的类来实现你的时钟中断处理过程。

# 实验过程

## **Assignment 1**

## 实验要求

混合编程复现

## 实验原理

C++中调用asm函数, asm函数内容为调用C语言, cpp中的函数

## 注意事项:

• 引用外部的参数都需要添加extern语句

```
extern function_from_C ; asm引用c,cpp函数
extern function_from_CPP
extern void function_from_asm(); //C引用asm函数
extern "C" void function_from_asm(); //CPP引用asm函数
```

• 函数给外部引用需要作特别声明(cpp,asm)

```
global function_from_asm ; asm函数给外部用 extern "C" void function_from_asm(); //cpp代码给外部用
```

• asm中调用cpp/c函数,如果有参数,从右到左依次入栈,返回值放在eax

```
int function_from_C(int arg1, int arg2);//这是C中声明
```

## 实验内容

三个function文件: c\_function, cpp\_function, asm\_function c/cpp函数均为输出语句; asm函数则为调用c以及cpp的函数; main函数则为调用asm函数。

## 因此, 有几点:

• cpp文件中函数声明要加上extern "C"

```
extern "C" void function_from_CPP()
```

• asm函数声明要提前声明global

```
global function_from_asm
```

• asm引用c/cpp函数前要有extern 声明

```
extern function_from_C
extern function_from_CPP
```

• main函数 (cpp) 调用前要有声明

```
extern "C" void function_from_asm();
```

### 接着开始编译链接

4个文件都编译成可重定位文件即 .o 文件,接着链接成可执行文件 (.out)

```
gcc -o c_func.o -m32 -c c_func.c
g++ -o cpp_func.o -m32 -c cpp_func.cpp
g++ -o main.o -m32 -c main.cpp
nasm -o asm_utils.o -f elf32 asm_utils.asm
g++ -o main.out main.o c_func.o cpp_func.o asm_utils.o -m32
```

编译时g++用于cpp文件,gcc用于c语言,nasm用于asm文件 结果有如下输出

```
lihh@lihh-VirtualBox:~/lab4/example1$ make run
./main.out
Call function from assembly.
This is a function from C.
This is a function from C++.
Done.
```


# **Assignment 2**

## 实验要求

加载内核, 内核代码写为输出学号


## 实验原理

上一次MBR, bootloader内容如下



这次bootloader 在这个前提下,继续完成**加载内核**操作

#### after the above:



### 文件分类

- build 存放makefile以及一些.o和.bin文件
- include 存放.h等函数定义,常量定义的头文件
- run 存放磁盘映像以及gdbinit
- src 存放各种函数实现文件

### 说下**编译链接**的知识点:

- 分开文件夹放后,**我们include并不需要写文件路径**,因为在编译时我们makefile在/build中并且编译指令写上路径。
- **所有asm函数声明在/include/asm\_utils.h**。要用只需要 #include "asm utils.h"
- 内核有多部分文件组成,各种cpp,c,asm代码先生成.o文件,再用ld指令链接。需要给出起始地址即-Ttext 0x00020000。
- 内核链接过程中,二进制文件的起始地址存放的并不一定是我们希望的内核进入地址。因此,我们需要**将内核进入点的代码放在 ld 的所有 .o 文件之首**。即

```
kernel.o : entry.obj $(OBJ)
     $(LINKER) -o kernel.o -melf_i386 -N entry.obj $(OBJ) -e enter_kernel -Ttext
0x00020000
```

这里的entry.obj必须在\$(OBJ)之前。

• 再继续生成kernel.bin。

简要理解: bin文件写入磁盘, .o文件用于gdb调试。

## 实验内容

完成一些准备工作,在kernel/setup.cpp中输出学号即可如果有输出即代表加载并成功跳转入kernel效果如图

```
QEMU

213070181hhrsion 1.10.2-1ubuntu1)

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
```

## **Assignment 3**

## 实验要求

写中断,触发中断进行测试

## 实验原理

- BIOS内置的中断程序是16位的。所以,在保护模式下这些代码便不再适用。
- 中断处理机制:
  - 1. CPU检测到有中断信号
  - 2. 根据**中断向量号到IDT**取得对应的**中断描述符**
  - 3. 根据中断描述符中的**段选择子**到GDT中取**段描述符**
  - 4. CPU 根据特权级设定即将运行程序的栈地址
  - 5. 保护现场
  - 6. 跳转执行
  - 7. iret返回

## 信息流动过程

### 中断描述符内容

| 31 |                           | 16 | 15 | 14 | 13  | 12 |           | 8 7 | 5     | 4   | 0 |
|----|---------------------------|----|----|----|-----|----|-----------|-----|-------|-----|---|
|    | 中断处理过程在目标代码中的偏移量<br>31~16 |    | Р  |    | DPL |    | 0 D 1 1 0 |     | 0 0 0 | 不使用 |   |

| 31       | 16 15                     | 0 |
|----------|---------------------------|---|
| 目标代码段选择子 | 中断处理过程在目标代码段中的偏和<br>15~00 | 3 |

• 偏移量: 中断程序的代码在中断程序所在段的偏移位置。

• 段选择子: 中断程序所在段的选择子。

• P位: 段存在位。 0表示不存在, 1表示存在。

• DPL: 特权级描述。 0-3 共4级特权, 特权级从0到3依次降低。

• D位: D=1表示32位代码, D=0表示16位代码。

• 保留位: 保留不使用。

简要理解: 段选择子放到CS寄存器, 偏移量放到EIP可以到中断程序

| 名称  | 位置   | 信息存放寄存器 | 存放内容  |
|-----|------|---------|-------|
| IDT | 任意存放 | IDTR    | 中断描述符 |
| GDT | 任意存放 | GDTR    | 段描述符  |

## IDTR内容类似与GDTR


| 47 |             | 16 | 15 |          | 0 |
|----|-------------|----|----|----------|---|
|    | 中断描述符表线性基地址 |    |    | 中断描述符表界限 |   |

## 实验内容

### 工作内容

- 完成IDT的初始化
- 定义中断默认处理函数

after the above:



### 实现步骤

以下步骤均在跳转到kernel后跳转到setup\_kernel部分进行 提前创建一个InterruptManager类以进行操作

```
class InterruptManager
{
private:
    // IDT起始地址
    uint32 *IDT;

public:
    InterruptManager();
    // 初始化
    void initialize();
    // 设置中断描述符
    // index 第index个描述符, index=0, 1, ..., 255
    // address 中断处理程序的起始地址
    // DPL 中断描述符的特权级
    void setInterruptDescriptor(uint32 index, uint32 address, byte DPL);
};
```

### 初始化IDT

```
void InterruptManager::initialize()
{
    // 初始化IDT
    IDT = (uint32 *)IDT_START_ADDRESS;
    asm_lidt(IDT_START_ADDRESS, 256 * 8 - 1);
    for (uint i = 0; i < 256; ++i)
    {
        setInterruptDescriptor(i, (uint32)asm_interrupt_empty_handler, 0);
    }
}</pre>
```

### 这里IDT地址已经提前设定好

```
#define IDT_START_ADDRESS 0x8880
```

### 设定IDTR

```
lidt [tag]
```

### C语言中没有这个用法于是我们提前在asm准备好函数以供其使用。

```
; void asm_lidt(uint32 start, uint16 limit)
asm_lidt:
    push ebp
    mov ebp, esp
    push eax

mov eax, [ebp + 4 * 3]
    mov [ASM_IDTR], ax
    mov eax, [ebp + 4 * 2]
    mov [ASM_IDTR + 2], eax
    lidt [ASM_IDTR]

pop eax
    pop ebp
    ret

ASM_IDTR dw 0
    dd 0
```

# 我们设置的**所有中断段选择子和偏移量都一样**,于是都指向了同一部分代码内容为输出语句"Unhandled interrupt happened, halt…"这一部分可以随便改

```
ASM_UNHANDLED_INTERRUPT_INFO db 'Unhandled interrupt happened, halt...'
                             db 0
; void asm unhandled interrupt()
asm_unhandled_interrupt:
    cli
    mov esi, ASM UNHANDLED INTERRUPT INFO
    xor ebx, ebx
    mov ah, 0x03
.output_information:
    cmp byte[esi], 0
    je .end
    mov al, byte[esi]
    mov word[gs:bx], ax
    inc esi
    add ebx, 2
    jmp .output_information
.end:
    jmp $
```

### 我们把语句修改下, 然后尝试触发。

```
QEMU

test for the interrupt2-1ubuntu1)

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
```

## 尝试

尝试写一个新的中断,触发之。


## 保护模式下中断有默认规则 除0错误得到的中断向量号是0

| 向量<br>号 | 助记<br>符 | 说明  | 类型 | 错误号 | 产生源        |
|---------|---------|-----|----|-----|------------|
| 0       | #DE     | 除出错 | 故障 | 无   | DIV或IDIV指令 |

## 首先我们可以在asm\_utils\_asm 编写想要的asm中断函数

```
interrupt.cpp
                          asm_utils.asm ×
                                                asm_utils.h ×
                                                                    boot.inc ×
                                                                                     os_constant.h ×
[bits 32]
global asm_hello_world
global asm_lidt
global asm_unhandled_interrupt
global asm_halt
global asm_my_interrupt
asm_my_interrupt:
    cli
    mov ah,0x03
    mov al,'l'
    mov [gs:2*3],ax
    mov al, 'h'
    mov [gs:2*4],ax
    mov [gs:2*5],ax
    jmp $
```

## 接着在 asm\_utils.h 中声明该函数,这样我们就可以cpp中使用这个函数了



### 把这个函数地址放进到向量号为0的IDT中,这样我们只要除以0就可以导向到这个函数。

```
打开(o) ▼
            Æ
                                                                               保存(S)
    interrupt.cpp ×
                          asm utils.asm
                                               asm utils.h ×
                                                                   boot.inc ×
                                                                                    os constant.h
#include "interrupt.h'
#include "os_type.h"
#include "os_constant.h"
#include "asm utils.h"
InterruptManager::InterruptManager()
    initialize();
void InterruptManager::initialize()
    // 初始化IDT
    IDT = (uint32 *)IDT_START_ADDRESS;
    asm_lidt(IDT_START_ADDRESS, 256 * 8 - 1);
    for (uint i = 0; i < 256; ++i)</pre>
        setInterruptDescriptor(i, (uint32)asm_unhandled_interrupt, 0);
    setInterruptDescriptor(0, (uint32)asm_my_interrupt, 0);
```

在setup的时候除以0故意触发这个中断。

再次make, make run 就可以发现我们的中断设置成功了。

```
QEMU

SealhhS (version 1.10.2-1ubuntu1)

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
```

## **Assignment 4**

## 实验要求

使用C语言来实现时钟中断的例子

## 实验原理

## 8259A芯片

可编程中断控制器 (PIC: Programmable Interrupt Controller) , IRQ0-IRQ7, 默认优先级从高到低。这些信号线与外设相连,外设通过IRQ向8259A芯片发送中断请求。

### **ICW**

ICW1~ICW4 (初始化命令字, Initialization Command Words)

### • ICW1

端口0x20,0xA0

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | С | I |

- I位:若置1,表示ICW4会被发送。置0表示ICW4不会被发送。我们会发送ICW4,所以I位置1。
- C位:若置0,表示8259A工作在级联环境下。8259A的主片和从片我们都会使用到,所以C 位置0。
- M位:指出中断请求的电平触发模式,在PC机中,M位应当被置0,表示采用"边沿触发模式"。

### ICW2

端口0x21,0xA1

| 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2 | 1 | 0 |
|----|----|----|----|----|---|---|---|
| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | 0 | 0 | 0 |

对于主片和从片,ICW2都是用来表示当IRQ0的中断发生时,8259A会向CPU提供的中断向量号。此后,IRQ0,IRQ1,…,IRQ7的中断号为ICW2,ICW2+1,ICW2+2,…,ICW+7。

### ICW3

端口0x21,0xA1

主片

0-外设 1-从片

| 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IRQ7 | IRQ6 | IRQ5 | IRQ4 | IRQ3 | IRQ2 | IRQ1 | IRQO |

### 从片

IRQ指示主片哪一个IRQ连接从片

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2   | 1 | 0 |  |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRQ |   |   |  |

### ICW4

端口0x21,0xA1

• EOI位: 若置1表示自动结束,在PC位上这位需要被清零。

• 80×86位: 置1表示PC工作在80×86架构下, 因此我们置1

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1   | 0     |
|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EOI | 80x86 |

### **OCW**

• OCW1 中断屏蔽, 发送到0x21 (主片) 或0xA1 (从片) 端口。

1-屏蔽

| 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IRQ7 | IRQ6 | IRQ5 | IRQ4 | IRQ3 | IRQ2 | IRQ1 | IRQ0 |

• OCW2 一般用于发送EOI消息,发送到0x20 (主片) 或0xA0 (从片) 端口。

EOI信息发送0x20

对于8259A芯片产生的中断,我们需要手动在中断返回前向8259A发送EOI消息。如果没有发送EOI消息,那么此后的中断便不会被响应。

| 7 | 6  | 5   | 4 | 3 | 2  | 1  | 0  |
|---|----|-----|---|---|----|----|----|
| R | SL | EOI | 0 | 0 | L2 | L1 | L0 |

• OCW3 用于设置下一个读端口动作将要读取的IRR或ISR

| 名称   | 端口        | 作用        |
|------|-----------|-----------|
| OCW1 | 0×21/0xA1 | 屏蔽        |
| OCW2 | 0×20/0xA0 | EOI消息     |
| OCW3 |           | 设置IRR/ISR |

### 时钟中断

在计算机中,有一个称为8253的芯片,其能够以一定的频率来产生时钟中断。当其产生了时钟中断后,信号会被8259A截获,从而产生IRQ0中断。

### 光标操作

屏幕的像素为25\*80, 所以光标的位置从上到下, 从左到右依次编号为0-1999, 用16位表示。

| 端口    | 内容        | 作用      |
|-------|-----------|---------|
| 0×3d4 | 0×0e/0×0f | 表示高/低8位 |
| 0×3d5 | 光标位置      | 读/写     |


## 实验内容

- 编写中断处理函数
- 设置主片IRQ0中断对应的中断描述符
- 开启时钟中断
- 开中断

### 中断流程

- 保护现场
- 中断程序执行
- 恢复现场

C语言不具备相关指令 (iret指令) , 于是我们只能先跳到汇编代码, 保护现场, 通过call跳转到 C语言代码, C代码执行完返回到汇编, 然后可以恢复现场, iret返回



```
extern "C" void setup_kernel()
{
    // 中断处理部件,初始化IDT
    interruptManager.initialize();

    // 屏幕IO处理部件,设置好一些C语言函数
    stdio.initialize();

    //开时钟中断
    interruptManager.enableTimeInterrupt();

    //这里跳转到汇编代码,汇编中跳转到C,C返回到汇编继续完成
    interruptManager.setTimeInterrupt((void *)asm_time_interrupt_handler);

    //开中断
    asm_enable_interrupt();

    asm_halt();
}
```

### 各部分代码不赘述。

### make&make run

```
interrupt happend: 000000016

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
```

## 尝试

## 写自己的时钟中断 (cpp)

首先写一个时钟中断处理函数 (当然也可以改原版) 在 interrupt.cpp

```
interrupt.cpp
 打开(o) ▼
             Æ
                                                                                      保存(s)
        setup.cpp
                      ×
                                                                interrupt.cpp
                                                                                  ×
                                                                                              stdio.h
                                  asm utils.asm
    // 移动亢怀到(0,0)制出子付
    stdio.moveCursor(0);
    for(int i = 0; str[i]; ++i ) {
         stdio.print(str[i]);
    }
    // 输出中断发生的次数
    for( int i = 9; i > 0; --i ) {
         stdio.print(number[i]);
extern "C" void my_time_interrupt(){
    // 清空屏幕
    for (int i = 0; i < 80; ++i)</pre>
         stdio.print(0, i, ' ', 0x07);
    }
       stdio.moveCursor(0);
       stdio.print('2',0x03);
       stdio.print('1',0x03);
stdio.print('3',0x03);
       stdio.print('0',0x03);
       stdio.print('7',0x03);
stdio.print('0',0x03);
       stdio.print('1',0x03);
stdio.print('8',0x03);
       stdio.print(' ');
       stdio.print('l',0x03);
       stdio.print('h',0x03);
       stdio.print('h',0x03);
```

再 asm\_utils.asm 中extern它并且改掉 asm\_time\_interrupt\_handler 的call内容就好。

```
asm_utils.asm
                                                                                           \equiv
 打开(O)▼
            Ð
                                                                              保存(S)
                               asm_utils.asm
                                                          interrupt.cpp
                                                                                     stdio.h
       setup.cpp
[bits 32]
global asm_hello_world
global asm lidt
global asm unhandled interrupt
global asm halt
global asm_out_port
global asm_in_port
global asm_time_interrupt_handler
global asm_enable_interrupt
<u>extern c time interrupt han</u>dler
extern my_time_interrupt
ASM UNHANDLED INTERRUPT INFO db 'Unhandled interrupt happened, halt...'
                             db 0
ASM IDTR dw 0
         dd 0
asm_enable_interrupt:
    sti
    ret
asm_time_interrupt_handler:
    pushad
    ; 发送EOI消息,否则下一次中断不发生
    mov al, 0x20
    out 0x20, al
   out 0xa0, al
   call my_time_interrupt
    popad
    iret
```

### make & make run效果如图

时钟不停的产生中断(高频率),因此看上去输出内容一直在。

```
QEMU PO SERVE (NTTP://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

E Booting from Hard Disk...
```