操作系统实验五报告

个人信息

• **姓名**: 李浩辉

• 学号: 21307018

实验要求

- Assignment 1 学习可变参数,改进或者实现自己的printf函数
- Assignment 2 自行设计PCB,可以添加更多的属性,然后根据PCB来实现线程
- Assignment 3 编写若干个线程函数,使用gdb跟踪 c_time_interrupt_handler、asm_switch_thread 等函数
- Assignment 4 编写调度算法

实验过程

Assignment 1

实验要求

改进或者实现自己的printf函数

实验原理

可变参数函数

• 定义函数:

需要在最后加 ... 代表可变参数列表。

并且前面**一定要有固定参数**

```
int printf(const char* const _Format, ...);
```

• 需要利用 <stdarg.h> 里面的函数定义,或者自己实现也可以。

```
// 一个没有特定类型的指针
va_list
// 让ap指向第一个可变参数
```

```
// last_arg是最后一个固定参数
va_start(va_list ap, last_arg)

// 返回type (*ap),并且让ap指向下一个可变参数
va_arg(va_list ap, type)

// ap=0 即清零
va_end(va_list ap)
```

这里要注意:**我们实现的操作系统在保护模式下(32bit)所以需要4字节对齐。**即

$$n'=\frac{n+4-1}{4}\times 4$$

所以自己实现只需要几行宏定义

```
#define _INTSIZEOF(n) ((sizeof(n) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1))
#define va_start(ap, v) (ap = (va_list)&v + _INTSIZEOF(v))
#define va_arg(ap, type) (*(type *)((ap += _INTSIZEOF(type)) - _INTSIZEOF(type)))
#define va_end(ap) (ap = (va_list)0)
```

如果要自己实现,编译的时候要加上-m32参数,因为我们是在32位模式下的代码

实验过程

我们利用上次实验已经定义的STDIO类来减少操作,这时候要加上一个print函数这个函数作用为输出当前字符串(不带%d等参数)

接下来我们的printf函数思路就是:

- 需要一个buffer来存储要输出的字符串 (已经将参数转为字符)
- 从左往右阅读,碰到'%'进行特别分析,转换参数
- 加入buffer字符如果满了就先输出当前部分

根据情况分类完成printf(),提前设置需要的函数如itos()等。

```
switch (fmt[i])
{
    case '%':
        counter += printf_add_to_buffer(buffer, fmt[i], idx, BUF_LEN);
        break;

case 'c':
        counter += printf_add_to_buffer(buffer, va_arg(ap, char), idx, BUF_LEN);
        break;

case 's':
    ...
```

尝试

改进当前的printf ()

增加浮点数输出 (.f)

在/src/kernel/stdio.cpp中printf () 函数下面新增以下内容

主要思路就是将double/float分为整数部分和小数部分分别记录。 注意点:

• float 类型放进可变参数里面会被提前处理成double,所以要按double类型来处理float。 如果强行va_arg(ap,float)只会截取double前4个字节,产生错误!

```
case 'f':{
        double temp=va_arg(ap,double);
    if (temp<0)
    {
        counter += printf_add_to_buffer(buffer,'-',idx,BUF_LEN);
        temp=-temp;
    int temp2=temp;
        itos(number, temp2, 10);
    for (int j = 0; number[j]; ++j)
    {
        counter += printf_add_to_buffer(buffer, number[j], idx, BUF_LEN);
    }
        temp-=temp2;
        counter += printf_add_to_buffer(buffer,'.',idx,BUF_LEN);
        ftos(number, temp);
    for (int j = 0; number[j]; ++j)
    {
        counter += printf_add_to_buffer(buffer, number[j], idx, BUF_LEN);
    }
        break;
}
```


同时也要在/src/utils/新增ftos()函数

只是简单实现,所以并未能尽善尽美,无脑转为4位小数同时一些精度会有损失。

```
void ftos(char *numStr, double num){
  int temp;
  int len=0;
  double Num=num;
  for(len=0;len<4;len++){
    Num*=10;
    temp=Num;</pre>
```

```
temp=temp%10;
numStr[len]=temp+'0';
}
numStr[len]=0;
}
```

同时在/include/stdlib.h提前声明好



效果展示

我们在src/kernel/setup.cpp增加检验输出

```
setup.cpp
                                                                                        打开(o) ▼
                                                                            保存(S)
#include "asm_utils.h'
#include "interrupt.h"
#include "stdio.h"
// 屏幕IO处理器
STDIO stdio;
// 中断管理器
InterruptManager interruptManager;
extern "C" void setup_kernel()
   // 中断处理部件
   interruptManager.initialize();
   // 屏幕IO处理部件
   stdio.initialize();
   interruptManager.enableTimeInterrupt();
   interruptManager.setTimeInterrupt((void *)asm time interrupt handler);
   //asm enable interrupt();
   printf("print percentage: %%\n"
           'print char \"N\": %c\n"
          "print string \"Hello World!\": %s\n"
          "print decimal: \"-1234\": %d\n"
          "print hexadecimal \"0x7abcdef0\": %x\n",
           'N', "Hello World!", -1234, 0x7abcdef0);
   double temp=2.33456;
   float temp2=5.1242;
   printf("%f\n%f\n",temp,temp2);
   //uint a = 1 / 0;
   asm_halt();
```

make & make run

虽然存在精度损失以及只能固定输出4位,但是也算简单实现了~

```
QEMU

SeaBIOS (version 1.10.2-1ubuntu1)

i

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

i

Booting from Hard Disk...

print percentage: %

print char "N": N

hprint string "Hello World!": Hello World!

uprint decimal: "-1234": -1234

Nprint hexadecimal "0x7abcdef0": 7ABCDEF0

[2.3345]
[5.1241]
```

Assignment 2

实验要求

自行设计PCB,可以添加更多的属性,如优先级等,然后根据你的PCB来实现线程,演示执行结果。


实验原理

实现一个线程,需要一个数据结构PCB。 PCB应该有我们需要的属性,比如说线程栈、状态、优先级等。

```
struct PCB
{
   int *stack;
                            // 栈指针,用于调度时保存esp
   char name[MAX_PROGRAM_NAME + 1]; // 线程名
   enum ProgramStatus status; // 线程的状态
                           // 线程优先级
   int priority;
   int pid;
                           // 线程pid
                           // 线程时间片总时间
   int ticks;
                   // 线程已执行时间
   int ticksPassedBy;
   ListItem tagInGeneralList; // 线程队列标识
   ListItem tagInAllList;
                           // 线程队列标识
};
```

现在我们**在内存中预留了一个PCB数组**用以存储所有PCB。

```
// PCB的大小,4KB。
const int PCB_SIZE = 4096;
// 存放PCB的数组,预留了MAX_PROGRAM_AMOUNT个PCB的大小空间。
char PCB_SET[PCB_SIZE * MAX_PROGRAM_AMOUNT];
// PCB的分配状态,true表示已经分配,false表示未分配。
bool PCB_SET_STATUS[MAX_PROGRAM_AMOUNT];
```



将一切包装成一个统领全局的类。在编写内核的时候,我们就可以只依靠这个类的内容来完成线程的创建,释放等操作。

其中分配一个PCB,释放一个PCB不作赘述。

```
class ProgramManager
public:
   List allPrograms; // 所有状态的线程/进程的队列
   List readyPrograms; // 处于ready(就绪态)的线程/进程的队列
   PCB *running; // 当前执行的线程
public:
   ProgramManager();
   void initialize();
   // 创建一个线程并放入就绪队列
   // function: 线程执行的函数
   // parameter: 指向函数的参数的指针
   // name: 线程的名称
   // priority: 线程的优先级
   // 成功,返回pid;失败,返回-1
   int executeThread(ThreadFunction function, void *parameter, const char *name,
int priority);
   // 分配一个PCB
```

```
PCB *allocatePCB();

// 归还一个PCB

// program: 待释放的PCB

void releasePCB(PCB *program);
};
```

分析一下executeThread() 其代码主要分几部分:

- 分配一个PCB, 这里用到allocatePCB()。
- 设置好一些简单的属性,例如name,priority等
- 设置好stack内容
- 加入列表allPrograms以及readyPrograms。

这里所有都需要有线程互斥,可以开关中断实现


只分析其中一点

设置stack

这里stack先设置为线程PCB最后位置,然后在栈中加入一些东西。

```
thread->stack = (int *)((int)thread + PCB_SIZE);
thread->stack -= 7;
thread->stack[0] = 0;
thread->stack[1] = 0;
thread->stack[2] = 0;
thread->stack[3] = 0;
thread->stack[4] = (int)function;
thread->stack[5] = (int)program_exit;
thread->stack[6] = (int)parameter;
```

于是线程栈初始内容如下



线程调度

我们用时钟中断完成RR算法 简单来说,就是让tick减到0就线程调度

```
extern "C" void c_time_interrupt_handler()
{
    PCB *cur = programManager.running;
    if (cur->ticks)
    {
            --cur->ticks;
            ++cur->ticksPassedBy;
    }
    else
    {
            programManager.schedule();
    }
}
```

```
void ProgramManager::schedule()
    bool status = interruptManager.getInterruptStatus();
    interruptManager.disableInterrupt();
    if (readyPrograms.size() == 0)
    {
        interruptManager.setInterruptStatus(status);
        return;
    }
    if (running->status == ProgramStatus::RUNNING)
    {
        running->status = ProgramStatus::READY;
        running->ticks = running->priority * 10;
        readyPrograms.push_back(&(running->tagInGeneralList));
    }
    else if (running->status == ProgramStatus::DEAD)
        releasePCB(running);
    ListItem *item = readyPrograms.front();
    PCB *next = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
    PCB *cur = running;
    next->status = ProgramStatus::RUNNING;
    running = next;
    readyPrograms.pop_front();
    asm_switch_thread(cur, next);
    interruptManager.setInterruptStatus(status);
}
```

这里需要提前定义一个宏

这个宏作用就是根据listitem推出对应PCB的位置

```
#define ListItem2PCB(ADDRESS, LIST_ITEM) ((PCB *)((int)(ADDRESS) - (int)&((PCB
*)0)->LIST_ITEM))
```

切换线程的汇编函数

```
asm_switch_thread:

push ebp

push ebx
```


```
push edi
push esi
mov eax, [esp + 5 * 4]
mov [eax], esp; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后恢复
mov eax, [esp + 6 * 4]
mov esp, [eax]; 此时栈已经从cur栈切换到next栈
pop esi
pop edi
pop ebx
pop ebp
sti
ret
```

提前Push进来cur PCB 以及 next PCB地址,然后调用该函数进行切换线程。

- 保存四个寄存器内容
- 保存当前栈指针到cur的stack中
- 切换线程栈
- 弹出四个寄存器内容,这时候内容来自next栈

为什么这样操作,在Assignment3 中解答

于是我们的调度就完成了,效果如图



实验结果

编写一些函数放入线程,然后手动加入其中一个running

```
int pid = programManager.executeThread(first_thread, nullptr, "first thread", 1);
int pid1 = programManager.executeThread(second_thread, nullptr, "second thread",
1);
int pid2 = programManager.executeThread(third_thread, nullptr, "third thread", 1);

ListItem *item = programManager.readyPrograms.front();
PCB *firstThread = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
firstThread->status = RUNNING;
programManager.readyPrograms.pop_front();
programManager.running = firstThread;
asm_switch_thread(0, firstThread);
```

make & make run

```
QEMU

SeaBIOS (version 1.10.2-1ubuntu1)

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
pid 0 name "first thread": first Hello World!
pid 1 name "second thread": second Hello World!
pid 2 name "third thread": third Hello World!
```

Assignment 3

实验要求


探究线程切换以及时钟中断完成RR调度的本质 这里将可以解答我们的线程PCB stack 设计原理

实验过程

主要探究两点

- 一个新创建的线程是如何被调度然后开始执行的
- 一个正在执行的线程是如何被中断然后被换下处理器的,以及换上处理机后又是如何从被中断点开始执行的

给出一个线程切换大致流程图



我们直接用Assignment 2给出的模板以及调试工具gdb完成探究。

准备好三个函数,三个函数均有死循环

```
void third_thread(void *arg) {
    printf("pid %d name \"%s\": third Hello World!\n", programManager.running->pid,
programManager.running->name);
    while(1) {}
}
void second_thread(void *arg) {
    printf("pid %d name \"%s\": second Hello World!\n", programManager.running-
>pid, programManager.running->name);
    asm_halt();
}
void first_thread(void *arg)
    // 第1个线程不可以返回
    printf("pid %d name \"%s\": first Hello World!\n", programManager.running->pid,
programManager.running->name);
    asm_halt();
}
```

```
int pid0 = programManager.executeThread(first_thread, nullptr, "first thread",
1);
   int pid1 = programManager.executeThread(second_thread, nullptr, "second
thread", 1);
   int pid2 = programManager.executeThread(third_thread, nullptr, "third thread",
1);

ListItem *item = programManager.readyPrograms.front();
PCB *firstThread = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
firstThread->status = RUNNING;
programManager.readyPrograms.pop_front();
programManager.running = firstThread;
asm_switch_thread(0, firstThread);
```

用gdb调试

第一个手动载入switch_thread


我们在初始栈(起始位置是0x7c00)中装入了四个寄存器的内容

```
终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     .../src/utils/asm utils.asm
            ASM_IDTR dw 0
    19
    20
                     dd 0
    21
            ; void asm switch thread(PCB *cur, PCB *next);
    22
    23
            asm switch thread:
    24
                push ebp
    25
                push ebx
    26
                push edi
    27
                push esi
    28
    29
                mov eax. [esp + 5 * 4]
                mov [eax], esp ; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后
    30
    31
remote Thread 1 In: asm switch thread
                                                                     PC: 0x21470
                                                               L29
               0x21d20 138528
eax
               0x23d20 146720
ecx
edx
               0x0
ebx
               0x39000 233472
                        0x7bb0
               0x7bb0
esp
                        0x7bfc
ebp
               0x7bfc
esi
               0x0
                        0
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
```

我们要切换的是PCB_SET中第一个PCB板块中的第一个32bit对应的地址,即第一个线程对应的stack位置。

```
终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     ../src/utils/asm utils.asm
   25
               push ebx
   26
               push edi
   27
               push esi
   28
              mov eax, [esp + 5 * 4]
mov [eax], esp ; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后
   29
   30
   31
   32
               mov eax, [esp + 6 * 4]
              mov esp, [eax] ; 此时栈已经从cur栈切换到next栈
   33
   34
   35
               pop esi
   36
               pop edi
   37
              pop ebx
remote Thread 1 In: asm switch thread
                                                          L33
                                                               PC: 0x2147a
              0x0
esi
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---q
Ouit
(gdb) p &PCB_SET
(gdb) info registers eax
              0x21d20 138528
eax
(dbp)
```

接下来这里信息量很足,**我们已经把esp切换到了0x22d04(这里就是**thread1的stack),**然后我们即将弹出thread1的提前已经准备好的四个寄存器内容(初始化为0),以及我们要ret跳转到提前已经装载好的**function (first_thread())



一路next我们就来到了预先设想的thread1

这里就是一条输出语句和一个死循环

```
终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     ../src/kernel/setup.cpp-
   23
   24
           void first thread(void *arg)
   25
               // 第1个线程不可以返回
   26
   27
               printf("pid %d name \"%s\": first Hello World!\n", programManag
   28
               if (!programManager.running->pid)
   29
   30
                   //programManager.executeThread(second_thread, nullptr, "sec
                   //programManager.executeThread(third thread, nullptr, "thir
   31
   32
               asm_halt();
   33
   34
           }
   35
```

提前设置好时钟中断的断点,方便我们continue可以不会跑太远

```
Breakpoint 2 at 0x21490: file ../src/utils/asm_utils.asm, line 59. (gdb) b ../src/kernel/interrupt.cpp:c_time_interrupt_handler()
Breakpoint 3 at 0x208a0: file ../src/kernel/interrupt.cpp, line 90.
```

就在我们准备printf的时候,我们突然跳转到了asm_time_interrupt_handler。

这是因为我们提前写好的时钟中断开始响应了

我们的给thread1的tick一共有10次,这时候还没有跑完,所以这个中断只会给他tick减1。

```
终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
      ../src/kernel/interrupt.cpp-
    85
    86
            // 中断处理函数
    87
            extern "C" void c time interrupt handler()
    88
    89
    90
                PCB *cur = programManager.running;
B+
    91
                if (cur->ticks)
    92
    93
    94
                    --cur->ticks;
    95
                    ++cur->ticksPassedBy:
    96
    97
                else
remote Thread 1 In: c_time_interrupt_handler
                                                                    PC: 0x208b2
asm_time_interrupt_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:63
(gdb) s
Breakpoint 3, c time interrupt handler () at ../src/kernel/interrupt.cpp:90
(qdb) n
(gdb) p cur->ticks
$1 = 10
(ddb)
```

中断完成,我们会继续thread1的内容,printf出第一条语句同时我们到了死循环,期间我们会经过9次时钟中断

```
QEMU [Stopped] — 
SeaBIOS (version 1.10.2-1ubuntu1)

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
pid 0 name "first thread": first Hello World!
```

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
      ../src/kernel/program.cpp-
                return thread->pid;
    74
    75
    76
            void ProgramManager::schedule()
    77
B+>
                bool status = interruptManager.getInterruptStatus();
   78
                interruptManager.disableInterrupt();
    79
    80
    81
                if (readyPrograms.size() == 0)
    82
    83
                    interruptManager.setInterruptStatus(status);
    84
                    return;
    85
```

因为我们thread1还在死循环中,所以永远都不会跑完。schedule就会把他tick按照优先级分配并且放到ready的队尾为了它下一次的调度上running。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     ../src/kernel/program.cpp-
   82
   83
                   interruptManager.setInterruptStatus(status);
   84
                   return;
   85
               }
   86
   87
               if (running->status == ProgramStatus::RUNNING)
   88
   89
                   running->status = ProgramStatus::READY;
                   running->ticks = running->priority * 10;
   90
   91
                   readyPrograms.push_back(&(running->tagInGeneralList));
   92
   93
               else if (running->status == ProgramStatus::DEAD)
   94
```

调整下各种参数,我们将会继续来到asm_switch_thread

```
终端
                                                                           文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     ../src/kernel/program.cpp-
   97
   98
               ListItem *item = readyPrograms.front();
   99
               PCB *next = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
   100
               PCB *cur = running;
               next->status = ProgramStatus::RUNNING;
   101
   102
               running = next;
   103
               readyPrograms.pop front();
   104
   105
               asm_switch_thread(cur, next);
```


我们将会将目前的四个寄存器将会push进当前栈中(thread1的stack),同时改一下thread1->stack的指向改为当前esp的位置

实质上就是thread1的stack加入必要的寄存器,更改好stack指向

```
终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
      ../src/utils/asm_utils.asm-
            ASM_IDTR dw 0
    20
                     dd 0
    21
    22
            ; void asm_switch_thread(PCB *cur, PCB *next);
    23
            asm switch thread:
B+
    24
                push ebp
    25
                push ebx
    26
                push edi
    27
                push esi
    28
    29
                mov eax, [esp + 5 * 4]
mov [eax], esp ; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后
    30
    31
remote Thread 1 In: asm switch thread
                                                                     PC: 0x2146c
Breakpoint 2, asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:24
(gdb) info sep
Undefined info command: "sep". Try "help info".
(gdb) info esp
Undefined info command: "esp". Try "help info".
(gdb) info registers esp
               0x22c78 0x22c78 <PCB_SET+3928>
esp
(gdb)
```

```
终端
                                                                           文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
      ../src/utils/asm_utils.asm-
    24
                push ebp
    25
                push ebx
    26
                push edi
    27
                push esi
    28
               mov eax, [esp + 5 * 4]
mov [eax], esp ; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后
    29
    30
    31
               mov eax, [esp + 6 * 4]
    32
                mov esp, [eax] ; 此时栈已经从cur栈切换到next栈
    33
    34
    35
                pop esi
    36
                pop edi
remote Thread 1 In: asm_switch_thread
                                                              L33
                                                                    PC: 0x2147a
                        0x21474 <asm_switch_thread+8>
eip
               0x21474
(gdb) n
(gdb) n
(gdb) info register eax
               0x22d20 142624
(gdb) info symbol 0x22d20
PCB\_SET + 4096 in section .bss
(gdb)
```

同样的操作,将提前准备好的4个寄存器pop出来,以及ret跳转到对应的function



接下来,也是经过10个时钟中断切thread3

同理,thread3经过10个时钟中断切thread1,我们直接来看怎么切回thread1

```
Booting from Hard Disk...
pid 0 name "first thread": first Hello World!
pid 1 name "second thread": second Hello World!
pid 2 name "third thread": third Hello World!
```

这时候注意看,我们stack即将返回的函数地址已经是schedule里面的,为什么呢? 因为我们是在schedule里面调用asm_switch_thread,因此我们调用的时候就压入了返回地址

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     ../src/utils/asm_utils.asm-
   31
   32
               mov eax, [esp + 6 * 4]
               mov esp, [eax];此时栈已经从cur栈切换到next栈
   33
   34
   35
                pop esi
   36
                pop edi
   37
                pop ebx
   38
                pop ebp
    39
   40
                sti
   41
                ret
    42
            ; int asm_interrupt_status();
   43
           asm interrupt status:
remote Thread 1 In: asm switch thread
                                                                    PC: 0x2147c
                                                              L35
(gdb) info registers esp
               0x22c68 0x22c68 <PCB_SET+3912>
esp
(gdb) x/5w 0x22c68
0x22c68 <PCB_SET+3912>: 0
                                0
                                       0
                                                142500
0x22c78 <PCB SET+3928>: 131947
(gdb) info symbol 131947
ProgramManager::schedule() + 303 in section .text
(dbp)
```

这时候schedule跑完就返回到调用者c_time_interrupt_handler(), 然后同样返回到调用者 asm_time_interrupt_handler, 继续执行, 该次中断结束。

```
终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     -../src/utils/asm_utils.asm-
           asm_time_interrupt_handler:
    60
               pushad
    61
               ;发送EOI消息,否则下一次中断不发生
    62
    63
               mov al, 0x20
    64
               out 0x20, al
               out 0xa0, al
    65
    66
    67
               call c time interrupt handler
    68
    69
               popad
    70
             iret
remote Thread 1 In: asm time interrupt handler
                                                           L70
                                                                 PC: 0x2149d
(gdb) info registers esp
              0x22cfc 0x22cfc <PCB_SET+4060>
esp
(gdb) x/5w 0x22cfc
0x22cfc <PCB_SET+4060>: 136555 32 518
                                              132322
0x22d0c <PCB SET+4076>: 0
(gdb) info symbol 136555
asm halt in section .text
(gdb)
iret后就回来了thread1执行到的位置,同时一切寄存器也恢复了
                                                                         终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     ../src/utils/asm_utils.asm-
    180
               mov [gs:2 * 10], ax
    181
    182
               pop eax
    183
               ret
    184
           asm halt:
    185
               jmp $^?
    186
    187
    188
    189
    190
    191
```

实验总结

192

就实验样例给出的RR调度算法,在PCB数据结构之上,我们**通过时钟中断来计算时间**将ready队列和running的线程切换。

时钟中断起到的作用就像是:一个监工隔一段时间就来询问当前工人(当前线程)跑了多久,如

果到点了就让休息好的工人代替(ready队列中第一个)他来工作。当然,每次询问都要让工人停下手头工作(中断保护现场)。

Assignment 4

实验要求

实现自己的调度算法

实验过程

FIFO调度算法

算法描述:这是一个最简单的实现,也是一个最贴近日常生活的做法。我们直接让先来的thread 跑完,后面来的都排队

实现

只需要更改下时钟中断,我们之前的时钟中断是一个计算频率次数来切换线程,这次我们时钟中断改为只要线程没跑完就一直让他跑。

因为第一个线程我们设置为了不能跑完,所以加了一个或让他不能dead也可以切换

```
// 中断处理函数
extern "C" void c_time_interrupt_handler()
{
    PCB *cur = programManager.running;
    if(cur->status == ProgramStatus::DEAD || cur->pid==0){
        programManager.schedule();
    }
}
```

同时我们的thread 除了thread1 可以有死循环,其他都不可以有死循环不然就一直卡在running 出不来了。

效果如图

```
QEMU

SeaBIOS (version 1.10.2-1ubuntu1)

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
pid 0 name "first thread": first Hello World!
pid 1 name "second thread": second Hello World!
pid 2 name "third thread": third Hello World!
```