## Betriebssystem 5.1

# Paging 分页的内存管理方法

- Ziel: Zusammenhängende Zuweisung von Speicherbereichen vermeiden
  - externe Fragmentierung verhindern
  - ▶ Segmente nach Bedarf vergrößern
- Idee: Adressraum und physischen Speicher in Bereiche fester Größe aufteilen(z.B 4KB) aufteilen
  - ► Adressraum: Seite(Page)
  - Physischer Speicher: Rahmen(Page Frame)
  - ▶ Übersetzung von Seiten-Adressen
    - Höcherwertige Bits: Seitennummer
    - Niederwertige Bits: Offset innderhalb der Seite




Figure 1: Example of page adress translation into physical adress

### · 计算内存划分

假设虚拟空间大小 4GB(2<sup>32</sup> 字节), 页面大小 4kB(2<sup>12</sup> 字节), 物理内存大小 16kB(2<sup>14</sup>)

- 1. 虚拟空间地址: 2^32 / 2^12 = 2^20 个虚拟页面
- 2. 物理内存: 2^14 / 2^12 = 4 个物理页框

#### 计算页号和页内偏移量

假设页面大小 4kB(0x1000), 虚拟地址为 0x12345.

- 1. 页号: 0x12345 / 0x1000 = 0x12
- 2. 偏移量 : 0x12345 % 0x1000 = 0x345

由此得出,该地址在第18页

#### · 分页的基本概念

- 1. Page: 内存被划分为固定大小的块,通常为 4KB (也可以是其他大小)。这些块被称为页
- 2. Page Table: 操作系统维护一个页表,用于将虚拟地址转换为物理地址。每个虚拟页面都在页表中有对应的物理页面
- 3. Page Frame: 物理内存也被分成与虚拟页大小相同的块,称为页框,操作系统通过页表将虚拟页映射到物理页框
- ► Adresse von Segmentation vs. Paging
  - Segmentation: Phy. Adresse = virt. Offset + Basisregister
  - Paging: individuelle Zuordung von Seiten zu Rahmen
- ▶ Speicherort für Seitentabellen
- z.B 32 Bit Adressraum, 4KB Seiten, 4 Byte Einträge
- 1.  $32 \log(4096) = 32 12 = 20$
- 2. 2^20
- 3.  $2^20 * 4 \text{ bytes} = 4 \text{ MiB}$
- ▶ Größe eienr Seitentabelle
  - Bits für Seitennummer = 32 Bits für Seitenoffset

- Anzahl Einträge = Anzahl Seiten = 2 ^(Bits für Seitennummer)
- Größe Seitentabelle = mul (Anzahl Einträge) (Größe eines Eintrags)




Figure 2: Example of page table

- ► Informationen in der Seitentabelle(in Bits)
  - Zuordnung
  - Gültigkeit
  - Schutz
  - Präsenz
  - Verwendung
  - Veränderung
- Einträge der Seitentabelle liegt im Hauptspeicher
  - Hardware and BS verwenden gemeinsames Format für Seitentabelle
- Speicherzugriffe mit Paging
  - ・ 访问内存数量翻倍: 一次需要访问页表(这本来就处于内存当中), 然后再访问真实存在于 物理内存中的数据
- Vorteile von Paging
  - Keine externe Fragmentierung(Buddy Allocator)
    - Jede Seite kann in jedem Seitenrahmen im physischen Speicher platziet werden
  - ► Schnelle Allokation und Freigabe
    - Allokation: keine Suche nach geeignetem freien Platz notwendig
    - Freigabe: kein Verschmelzen notwendig
    - Freie/belegte Rahmen werden mit einer Bitmap angezeigt
  - Swapping
    - Teile des Hauptspeichers lassen sich bei Bedarf leicht in den Festspeicher auslagern
      - Seitengröße passt zu Blockgröße in Festspeicher
      - Prozess kann laufen selbst wenn einzelne Seiten im Festspeicher sind
      - Präsenzbit im Eintrag in der Seitentabelle
- · Nachteile von Paging
  - ▶ Interne Fragmentierung. Je größe die Seiten, desto mehr interne Fragmentierung.
    - 由于程序的内存需求通常不会恰好等于页面大小(4KB), 这就导致了未用空间的浪费, 从而产生内部碎片
  - ► Hohe Kosten durch zusätzlichen Speicherzugriff um Seitentabelle auszulesen
    - Grund:
      - · Seitentabelle liegt im Hauptspeicher

- MMU speichert nur die Startadresse der Seitentabelle
- Lösung: TLB(translation lookaside buffer)
- ▶ Platzbedarf für Seitentabellen
  - Grund:
    - Eintrag für jede Seite, seblst wenn die Seite nicht verwendet wird
    - Problematisch mit dynamischem Stack und Heap im Adressraum
      - 频繁的页面映射和交换: 栈和堆的动态变化使得分页系统需要频繁地更新页表并进行 页面交换, 这增加了内存管理的复杂性和开销
      - 内存碎片化: 栈和堆的动态分配和释放会导致内存碎片,尤其是在分页系统中,可能 无法充分利用已经释放的内存,影响系统性能
    - Seitentabelle muss zusammenhängend gespeichert werden
      - ・ 连续储存(为了访问效率和提高缓存命中率)
        - 页表需要连续的物理内存,但操作系统中的物理内存资源通常是有限的,并且是 动态分配的。随着程序运行时,物理内存被不同的进程占用,这会导致物理内存 中的空闲区域变得零散。即使空闲内存的总量足够,也可能因为无法找到足够大 的连续空间来存储页表而导致内存分配失败。
        - 大量页表性能开销大
    - Lösung: Mehrstufige Seitentabellen