Résolution d'adresses et autoconfiguration

Les protocoles ARP, RARP, TFTP, BOOTP, DHCP

© P. Sicard-Cours Réseaux 3bis

Protocoles d'autoconfiguration


Le protocole ARP (Address Resolution Protocol)

- Se trouve au niveau de la couche réseau (à côté du protocole IP)
- Routage "local" (au niveau des machines hôtes)
- Interrogé par le protocole IP pour obtenir une adresse "physique" (par exemple Ethernet) à partir d'une adresse Internet (adresse logique "universelle")
- Nécessaire pour que IP puisse passer à la couche Ethernet l'adresse destination Ethernet
- Les requêtes ARP se font en broadcast : adresse ne comportant que des 1 (FF:FF:FF:FF:FF:FF)

© P. Sicard-Cours Réseaux 3bis

Protocoles d'autoconfiguration

Exemple d'interrogation ARP



Principe de fonctionnement

- Mécanisme de cache pour limiter le nombre de requête ARP
 - A la réception d'une réponse, la correspondance Ethernet/Internet est mise dans une table, un timer d'effacement est lancé
 - Timer associé à une adresse de quelques minutes (dépend des implémentations)
 - Si la correspondance est dans la table, l'adresse Ethernet est fournie à IP sans émission de requête sur le réseau
 - Table ARP: commande arp -a
 - Vidage manuel de la table : arp -a -d
- Celui qui répond à une requête ARP, mémorise l'adresse Ethernet du demandeur afin de minimiser le nombre de requête

P. Sicard-Cours Réseaux 3bis

Problèmes liés à ARP

• Plusieurs machines possèdent la même adresse IP

- Elles répondront toutes les deux à une requête ARP stipulant leur adresse IP
- Une seule des deux sera prise en compte suivant l'ordre d'arrivée des réponses
- Cela peut changer dans le temps
- Comportements étranges
- Préventions: au départ (configuration de la carte Ethernet) émission d'une requête (ARP gratuit) pour savoir si l'adresse est déjà utilisée. Avertissement sur la fenêtre console des machines

· Si on change de machine ou de carte réseau

- Changement de la relation Ethernet/Internet
- Normalement le changement a lieu dans les tables des autres machines grâce au ARP gratuit
- Sinon vidage de la table ARP à la main ou attente de la fin du timer

© P. Sicard-Cours Réseaux 3bis

Protocoles d'autoconfiguration

Protocoles d'autoconfiguration

• Intérêt:

- Limiter le travail de l'administrateur système/réseau
- Aucune action nécessaire sur une machine pour son installation et sa configuration réseau
- Permet à une machine d'obtenir automatiquement son adresse IP afin de configurer son accès au réseau
- Utiliser par les fournisseurs d'accès pour attribuer des adresses aux clients

Différents protocoles

© P. Sicard-Cours Réseaux 3bis

- RARP: Reverse Address Resolution Protocol
 - » permet d'obtenir une adresse IP à partir d'une adresse Ethernet puis un ensemble de fichiers (installation noyau système par exemple)
- TFTP: Trivial File Transfert Protocol
 - » Permet de façon très simple le transfert de fichier, utilisé par RARP
- BOOTP (Boot Protocol) : amélioration de RARP
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): extension de BOOTP pour gérer des adresses IP de manière dynamique

Protocoles d'autoconfiguration

Communication IP-ARP Routeur B: 192.0.0.1 et 200.0.0.5 Machine A: 192.0.0.9 Machine C - 200 0 0 8 rp Request : qui est 192.0.0.1 ? Arp Reply Je suis 192.0.0.1 on adresse Ethernet est 55:88:96:87:a5:6g Arp Request : qui est 200.0.0.8 ? ICMP request Table ARP Table de routage 192.0.0.9 31:78:8a:fe:96:33 200.0.0.0 192.0.0. Ethernet Protocoles d'autoconfiguration © P. Sicard-Cours Réseaux 31

Le protocole RARP

- Premier protocole utilisé pour configurer des équipements ne possédant pas de configuration initiale (imprimante, machine sans disque, terminal X...)
- Serveur RARP connaissant les correspondances Ethernet/IP (fichier /etc/ethers sous Unix)
- · Un démon particulier: rarpd
- Un répertoire sur le serveur contenant le fichier à charger : / tftpboot/adresseIP.architecture
- Le client (la machine qui s'initialise) interroge en broadcast le serveur rarp qui lui fournit son adresse IP
- Il utilise ensuite ICMP pour récupérer son Netmask
- Puis il demande au serveur de lui envoyer le fichier spécifié dans / tftpboot à l'aide du protocole TFTP

© P. Sicard-Cours Réseaux Protocoles d'autoconfiguration

Le protocole TFTP Trivial File Transfert Protocol

- Protocole très simple et donc peu volumineux permettant de transférer des fichiers
- Implémenté au dessus de UDP
- Principe:
 - une demande de lecture ou écriture est envoyé par le client au serveur
 - Elle comporte le nom du fichier
 - L'échange du fichier est ensuite effectué par bloc de taille fixe (512 octets)
 - Un mécanisme d'acquittements et de reémission par timer est faite
 - Un bloc d'une taille différente de 0 indique la fin du fichier


© P. Sicard-Cours Réseaux

© P. Sicard-Cours Réseaux

Protocoles d'autoconfiguration

Protocoles d'autoconfiguration


Exemple de transfert TFTP



© P. Sicard-Cours Réseaux


Protocoles d'autoconfiguration 1

Exemple d'autoconfiguration à l'aide de RARP



Le protocole Bootp

- · Amélioration de RARP
 - Au dessus de UDP
 - Le serveur et le client ne sont pas forcément sur le même réseau
 - Permet d'obtenir des informations supplémentaires:
 - » Adresse du routeur par défaut pour remplir la table de routage
 - » Serveur de nom (DNS)



© P. Sicard-Cours Réseaux

Le protocole Bootp

Principe

- Client Bootp envoie en broadcast (@IP 255.255.255.255) une requête Bootp contenant son adresse Ethernet
- Le serveur s'il existe lui renvoie les informations contenues dans sa base de donnée
 - » @IP affectée au client
 - » @IP du serveur de Nom
 - » @IP du routeur par défaut
 - » Nom du fichier à transférer ensuite par TFTP
 - » La réponse est toujours en broadcast mais sur le numéro de port fixe du client Bootp (port 67)

© P. Sicard-Cours Réseaux

Protocoles d'autoconfiguration 13

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Extension de Bootp
- Format des messages identiques
- Permet d'attribuer les adresses IP de façon dynamique et non plus statique
 - Paramètres supplémentaire: durée de validité de l'adresse IP fourni par le serveur
- Le serveur DHCP connaît la plage d'adresses disponible et les affecte au fur et à mesure des demandes
- Intéressant quand les machines sont branchées sur le réseau de manière sporadique
- Exemples:
 - Fournisseur d'accès à travers des modems
 - Etudiants possédant des portables

Le protocole Bootp

- · Cas où le client et le serveur ne sont pas sur le même réseau
 - Problème : la requête Bootp du client en broadcast ne peut pas sortir du réseau du client
 - Il faut qu'il existe sur le même réseau que le client un agent Bootp de relais
 - Cet agent reçoit les requêtes du client et les renvoie au serveur
 - Il peut le faire car il connait déjà l'adresse du serveur Bootp et du routeur par défaut
 - Pour simplifier les échanges, l'agent est souvent sur le routeur de sortie

© P. Sicard-Cours Réseaux

Protocoles d'autoconfiguration 14

Le protocole DHCP

- Type de message DHCP
 - DHCPDISCOVER utilisé par le client pour localiser un serveur
 - DHCPOFFER permet à un serveur de proposer une configuration
 - DHCPREQUEST permet à un client d'accepter une offre (et de refuser les autres)
 - DHCPACK permet à un serveur de donner une configuration
 - DHCPNACK permet à un serveur de refuser d'offrir une configuration (par exemple si il n'y a plus d'adresse disponible)
 - DHCPRELEASE permet à un client de libérer une offre précédemment acceptée


P. Sicard-Cours Réseaux 3bis

Protocoles d'autoconfiguration 15

© P. Sicard-Cours Réseaux

Le protocole DHCP

• Possibilité de plusieurs serveur DHCP sur le réseau



Exemple de capture

•	Source	Destination	Protoco	ol Info
•	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0x17e862ac
•	10.53.17.1	10.53.17.163	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0x17e862ac
•	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0x17e862ac
•	10.53.17.1	10.53.17.163	DHCP	DHCP Ack - Transaction ID 0x17e862ac

© P. Sicard-Cours Réseaux

Protocoles d'autoconfiguration 18

Exemple de capture

Protocoles d'autoconfiguration

• Contenu du DHCP Ack

© P. Sicard-Cours Réseaux

- Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Your (client) IP address: 10.53.17.163 (10.53.17.163)
- Next server IP address: 10.53.17.1 (10.53.17.1)
- Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Client hardware address: 00:03:93:ed:b5:eb
- Server host name not given
- Boot file name not given
- Magic cookie: (OK)
- Option 53: DHCP Message Type = DHCP ACK
- Option 54: Server Identifier = 10.53.17.1
- Option 51: IP Address Lease Time = 10 minutes
- Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
- Option 3: Router = 10.53.17.1
- Option 6: Domain Name Server = 10.53.17.1
- Option 15: Domain Name = "cybertable.com"
- End Option

© P. Sicard-Cours Réseaux Protocoles d'autoconfiguration 1

Configuration d'un serveur DHCP

- Paramètres du serveur DHCP (démon dhcpd sous les Unix)
 - Plage d'adresse IP à attribuer (souvent on donne la première et la dernière)
 - Adresses IP fixes (listes des adresses IP/Ethernet)
 - Un masque de sous-réseau pour ces adresses
 - Durée du bail DHCP
 - Adresse du serveur DNS
 - Nom du domain

© P. Sicard-Cours Réseaux