lora微调cogview4模型实操（服务器）

1、官方微调文档指南：https://thudm.github.io/CogKit/Finetune/Quick%20Start

2、# 创建工作目录

mkdir cogview4-lora

cd cogview4-lora

3、# 创建虚拟环境

在数据盘创建虚拟环境

python -m venv cogview4_env

激活虚拟环境

source cogview4_env/bin/activate

验证环境

which python

python --version ——3.10

4、安装依赖包

确保在虚拟环境中

source cogview4_env/bin/activate

升级pip

pip install --upgrade pip

安装PyTorch (CUDA 11.8版本，适合RTX 4090)

pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118

安装OpenCV

pip install opencv-python-headless

5、安装CogKit# 尝试使用清华镜像

pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ "cogkit@git+https://github.com/THUDM/cogkit.git"

验证cogkit

cogkit --help

6、官方指导如下：网络不好，需要换方法二。

- 安装微调依赖项：

```
pip install "cogkit[finetune]@git+https://github.com/THUDM/CogKit.git"
```

- 我们在目录中提供了各种训练脚本和示例数据集。请在训练前克隆存储库：`CogKit/quickstart`

```
git clone https://github.com/THUDM/CogKit.git
```

方法二：在本地git clone https://github.com/THUDM/CogKit.git,然后将文件上传到服务器。

- tar -czvf CogKit.tar.gz CogKit
- tar -xzvf CogKit.tar.gz
- git clone https://github.com/huggingface/diffusers.git
- tar -czvf diffusers.tar.gz diffusers
- tar -xzvf diffusers.tar.gz
- cd diffusers
- pip install -e .
- 打开 `pyproject.toml` 文件。修改：
  -

代码块

```
dependencies = [
    ...,
    "diffusers==0.34.0",
    ...
]
```

pip install -e ".[finetune]"

7、准备数据集（训练和测试）：CogKit/quickstart/data/t2i下有样例

8、