
## 驱动类的继承派生关系



在c-vol中,后端驱动的继承派生关系如上。

绝大部分存储产商从VolumeDriver派生出自己的驱动,或者根据自身协议的不同从ISCISDriver、FibreChannelDriver。

VolumeDriver派生自五个基类,其中BaseVD包含绝大部分基础能力,存储产商定义的驱动必须实现BaseVD的所有接口才能正常工作。

其他四个类属于特性扩展,驱动可以不实现。

## 存储驱动的加载机制

c-vol启动时,会根据CONF.enabled\_backends配置为每个后端启动一个独立进程,每个进程表示一个后端存储设备,有独立的RPC调用接口,并运行一套存储驱动。

c-vol在接收到RPC请求时,不会直接调用驱动的接口执行操作,而是通过VolumeManager 先完成一些Cinder层面的状态检查等操作后,才调用驱动的相应接口。

### c-vol框架如下:

Backend Service ( Process ) -----> VolumeManager ( c-vol 所有操作的接口类) --->
BaseVD (存储设备驱动 )

-----> RPC服务(每个Backend有一个独立的RPC

### Server)

不同类型的存储加载的driver类型通过volume\_driver参数配置。

## 华为存储

华为支持ISCSI和FC两种协议的驱动,他驱动文件严格按照了cinder规划的驱动继承派生关系。

华为没有实现NFS的驱动,需要通过共享文件系统的方式实现NFS协议提供存储。

华为的驱动类(括号中是该类的父类):

HuaweiBaseDriver(VolumeDriver):基础类型,实现了ISCS/协议和FC协议的一些公共方法

HuaweilSCSIDriver(ISCSIDriver,HuaweiBaseDriver):ISCSI协议驱动

HuaweiFCDriver (FibreChannelDriver, HuaweiBaseDriver): FC协议驱动

上面定义的这些驱动通过RESTful API对后端进行控制,每个驱动初始化以后会为自己创建一个RestClient,

RestClient中每个方法对应一个操作(即向后端发送一个RestFul请求),通过扩展 RestClient可以扩展对后端的控制能力。

driver ---> RestClient ---> 存储

# NetApp存储

NetApp实现了8个驱动,包括ISCSI、FC、NFS,每种协议包含ontap\_cluster, ontap 7mode, eseries三种不同的模式(eseries模式只有iscsi协议和fc协议)。

## netapp的驱动类:

## ontap\_cluster模式:

iscsi\_cmode.NetAppCmodelSCSIDriver(driver.BaseVD,driver.ManageableVD)

nfs\_cmode.NetAppCmodeNfsDriver(nfs\_base.NetAppNfsDriver,data\_motion.DataMo

tionMixin)

 $fc\_cmode. Net App Cmode Fibre Channel Driver (driver. Base VD, driver. Manageable VD)$ 

ontap\_7mode模式:

iscsi\_7mode.NetApp7modeISCSIDriver(driver.BaseVD,driver.ManageableVD)
nfs\_7mode.NetApp7modeNfsDriver(nfs\_base.NetAppNfsDriver)
fc\_7mode.NetApp7modeFibreChannelDriver(driver.BaseVD,driver.ManageableVD)

#### eseries模式:

iscsi\_driver.NetAppEseriesISCSIDriver(driver.BaseVD,driver.ManageableVD)
fc driver.NetAppEseriesFibreChannelDriver(driver.BaseVD,driver.ManageableVD)

netapp加载driver的时候通过代理的方式加载,在配置文件中无论我们要使用哪一个驱动,在配置文件中总是配置驱动NetAppDriver

volume driver=cinder.volume.drivers.netapp.common.NetAppDriver

实际上NetAppDriver是一个工厂类,他根据netapp\_storage\_family和netapp\_storage\_protocol的值决定实际的驱动类型。

netapp\_storage\_family:决定使用哪种模式,可以选择ontap\_cluster, ontap\_7mode, eseries

netapp\_storage\_protocol:决定使用的协议,可以选择iscsi,nfs,fc

netapp同样使用RESTful API通信,但是他在driver和Client之间又包了一层用来处理不同模式的兼容性问题。

driver ---> NetAppBlockStorageLibrary ---> Client ---> 存储

# 华为和NetApp的一些差异

1. 使用ISCSI协议时,NetApp的存储管理有三级SVM、Volume、LUN,华为只有两级StoragePool、LUN。按照我当前的理解,StoragePool和NetApp中的Volume相当,华为没有SVM的概念,或者说有一个华为的设备相当于一个SVM。对Cinder来说,配置文件中的一个Backend相当于netapp的一个SVM,或者整个华为存储。两者的区别在于,如果在SVM新建一个volume,cinder可以自动的发现他,不需要修改配置。但是,如果在华为后端创建一个新的StoragePool,cinder无法自动发现,需要修改华为的XML文件,重启c-vol服务才能使用这个新的StoragePool。

使用ISCSI协议时,华为的XML配置文件格式如下:

可以看出来,即使只配置一个华为后端,也可以使用后端中的多个Pool,无需使用多个XML文件。

Cinder如何自动发现NetApp的Volume?