## Screen命令

OpenStack 的每个服务都在一个 screen 中以进程方式运行

```
1 #列出当前所有的 session
2 screen -ls
3 # 回到 devstack 这个 session
4 screen -r stack
```

#### screen 常用命令:

```
1 在 screen 中执行,注意*表示当前的screen
2 Ctrl+a+n 切换到下一个窗口
3 Ctrl+a+p 切换到前一个窗口
```

#### 重启OpenStack某个服务:

```
1 进入服务的 screen 窗口,退出日志刷新(Ctrl+C)。
2 上一个命令就是启动服务的命令。
```

# 通过CLI操作OpenStack

进入CLI前需要刷新相应的环境变量

source /home/devstack/openrc [username] [projectname]

默认情况下:用户名和项目名均为demo,默认密码为secret

该配置文件中的大部分环境变量定义形式如下:

export OS\_USERNAME=\${OS\_USERNAME:-demo}

因此如果在当前用户的环境变量下定义同名环境变量,是覆盖openrc的配置的

## 使用OpenStack CLI

OpenStack 服务都有自己的 CLI

```
#fCLI命令的固定格式
#CMD: 对应的服务如nova、glance、neutron等(keystone为openstack)
#obj: 服务管理的对象,如glance对应image,neutron对应netsubnet
#action: 要进行的操作,如增、删、改、查(create、delete、update、list、show)
#parm: 一般情况下每个对象都有一个唯一的ID。delete,show 等操作只需要 ID 一个参数
CMD <obj>-<action> [parm1] [parm2]
```

#### 查看命令的用法

CMD help -

### 一些后台操作

#### glance模块命令

#### 导入Image

```
1 --name : 导入的镜像名
2 --file : 镜像文件
3 --disk-format : 镜像格式
4 --Container-format : ? ? ? ?
5 --progress : 显示导入进度
6 glance image-create --name cirros --file /tmp/cirros-0.3.4-x86_64-disk.im
▶
```

```
1 #查询现有image
2 glance image-list
3 #删除image
4 glance image-delete [ID]
```

# cinderclient对应接口版本和实际版本不匹配

#### 问题现象:

所有cinder命令不可使用:

#### [root@nodel ~]# cinder list ERROR: publicURL endpoint for volumev3 service not found

#### 解决:

修改/usr/lib/python2.7/site-packages/cinderclient/shell.py中的默认版本配置为相应 endpoint版本

DEFAULT\_MAJOR\_OS\_VOLUME\_API\_VERSION = "3"

# 实用命令列表

命令	功能	附加参数
lis t	列出所有 volume	status 按照状态过滤
d el et e	删除volume	cascade 批量删除
re s et st at e	修改volume 状态,包括 卷状态, attachment 状态,迁移 状态	state 修改卷状态;attach-status 修改attach状态(会同时同步修改卷状态),注意attach状态的修改一般是由nova发起的,因此该命令主要修改异常状态的vol;reset-migration-status 修改卷迁移状态,后面不跟参数;
m ig ra te	迁移volume 操作	cinder migrate