## (19) 中华人民共和国国家知识产权局



# (12) 发明专利申请



(10)申请公布号 CN 104680472 A (43)申请公布日 2015.06.03

- (21)申请号 201410376063.7
- (22)申请日 2014.08.02
- (71) 申请人 兰州交通大学 地址 730070 甘肃省兰州市安宁西路 88 号 兰州交通大学 708 信箱
- (72) **发明人** 闫浩文 张黎明 张永忠 齐建勋 张立峰
- (51) Int. CI. *G06T 1/00*(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页 附图2页

#### (54) 发明名称

空域和频域相结合的矢量空间数据多重盲水 印方法

#### (57) 摘要

数字水印被认为是一种有效的数字地图版权 保护方法。如果在某一方面鲁棒性不高的水印, 就会导致水印被破坏或删除,那么数据将失去保 护。目前,就矢量空间数据水印而言,根据水印的 嵌入位置,矢量空间数据水印算法可以分为:空 域水印算法和频域水印算法。但是,这些水印算法 大多采用单一水印技术,每一种水印技术都是基 于一种算法程序来实现。矢量空间数据采用单一 的一种数字水印技术,往往不能抵抗多种不同类 型的攻击。针对单一水印算法难以抵抗多种水印 攻击的问题,本发明构建了一种新的"空域和频域 相结合的矢量空间数据多重盲水印放发"该算法 通过混沌置乱水印图像,建立水印与载体数据之 间的 Hash 单向映射函数,使用两种不同的嵌入方 法,先后嵌入水印到空域和DFT域。水印被多次嵌 <sub>V</sub> 入,实现了水印的盲提取。

- 1. 空域和频域相结合的矢量空间数据多重盲水印方法, 其特征包括以下步骤:首先应用空域算法加入水印1, 然后在含水印数据中应用DFT域算法加入水印2。
- 2. 空域水印嵌入算法:本算法以矢量图形对象为单位嵌入水印 1;步骤如下,第一步,读取矢量地理空间数据,提取坐标点的 X, Y 值,提取空间数据坐标值中高位有效位部分,记为  $i_x$ ,  $i_y$ ;第二步,计算  $Hash(i_x)$  和  $Hash(i_y)$  的值  $i_x$  用 $Hash(i_y)$  的值  $i_x$  的。如数为坐标点与水印比特之间的哈希映射函数;第三步,提取该坐标点需要嵌入的水印位  $Hash(i_y)$  的。以 X 坐标为例,依次对该对象所有坐标点  $Hash(i_x)$  以 X 坐标为例,依次对该对象所有坐标点  $Hash(i_x)$  以 X 平标为例,依
- 3. DFT 域水印嵌入算法:在空域水印嵌入完成后,以含水印 1 的空间数据为载体,同样以矢量图形对象为单位,再次嵌入水印 2;步骤如下:第一步,读取空间数据坐标点,产生复数序列  $\{a_k\}$ ;第二步,对序列  $\{a_k\}$  进行 DFT 变换,变换后的 DFT 系数  $\{a_1\}$ ,该序列包括幅度系数  $\{|A_1|\}$  和相位系数  $\{\angle A_1\}$ ;第三步,应用 QIM 量化方法,水印嵌入到幅度系数  $\{|A_1|\}$  和相位系数  $\{\angle A_1\}$ ,计算得出嵌入水印后的系数  $\{A_1\}$  进行离散傅里叶逆变换,得到嵌入水印后的复数序列  $\{a'_k\}$ ;第四步,根据序列  $\{a'_k\}$  修改相应顶点坐标,得到嵌入水印后的矢量数据,输出保存含水印矢量空间数据。
- 4. 空域水印提取过程如下:首先,提取空间数据坐标值;然后计算出水印的位置,用QIM量化方法提取水印位;再次,对提取到的一维水印序列,进行升维处理并反置乱,得到最终水印图像。
- 5. DFT 域水印提取过程如下:采用嵌入水印时的量化值R,计算出系数所在的量化区间,各自提取出幅度系数水印和相位系数水印;对提取到的两个一维水印序列,变换为二维图像并反置乱,得到最终水印图像。

# 空域和频域相结合的矢量空间数据多重盲水印方法

#### 技术领域

[0001] 本发明属于地图学与地理信息科学技术领域,是一种空域和变换域结合的矢量地理空间数据盲水印算法。

### 背景技术

[0002] 矢量地理空间数据是国家重要的战略性信息资源,是经济、军事、国防建设和社会发展的基础数据,获取通常要借助于昂贵的专业设备和花费大量的人力、物力,所以,其版权保护至关重要。矢量地理空间数据以数字化的形式保存,在方便数据拷贝和传播的同时,也使盗版变得极其容易。目前,迫切需要可靠的技术保障地理空间数据的安全,数字水印被认为是一种有效的数字地图版权保护方法。

[0003] 根据水印的嵌入位置,矢量空间数据水印算法可以分为:空域水印算法和频域水印算法。空域水印是直接在空间数据上嵌入水印,具有水印容量大、算法简单、不可见性好等特点;频域水印算法是首先从空间数据中选取顶点坐标,并按一定的规则进行组织,然后进行某种数学变换,将水印嵌入到它们的变换系数中,最后再经反变换输出含水印信息的载体数据。一般而言,频域算法鲁棒性较好,是目前研究的重点。

[0004] 但是,这些水印算法大多采用单一水印技术,每一种水印技术都是基于一种算法程序来实现。矢量空间数据采用单一的一种数字水印技术,往往不能抵抗多种不同类型的攻击。目前为止,没有哪一种水印技术可以抵抗所有的水印攻击。如果在某一方面鲁棒性不高的水印,就会导致水印被破坏或删除,那么数据将失去保护。因此,基于多种水印方法的组合,采取不同的水印技术手段,取长补短,进行有效的组合,来防范不同的水印攻击,是行之有效的数字水印研究方向之一。

#### 发明内容

[0005] 针对上述情况,本发明提出"空域和频域相结合的矢量空间数据多重盲水印方法"。多重水印是指在同一个载体中以多种方式嵌入多个水印的技术,它将多个水印标识通过多种方式嵌入到载体中,从不同方面提高了水印的鲁棒性和安全性。

[0006] 本发明方法包括:空域水印嵌入算法、DFT 域水印嵌入算法和水印提取算法。

[0007] 整个多重水印嵌入流程如图 1 所示。算法中嵌入两个不同的水印图像如图 2。为了消除水印图像像素之间的相关性,同时增强水印的安全性,水印图像在嵌入之前,应用Logistic 混沌算法置乱。混沌变换的初始值可以作为水印信息提取的密钥。

[0008] 空域水印嵌入算法:本算法以矢量图形对象为单位嵌入水印 1。步骤如下,第一步,读取矢量地理空间数据,提取坐标点的 X, Y 值,提取空间数据坐标值中高位有效位部分,记为 i<sub>x</sub>, i<sub>y</sub>;第二步,计算 Hash(i<sub>x</sub>)和 Hash(i<sub>y</sub>)的值 i, Hash()函数为坐标点与水印比特之间的哈希映射函数;第三步,提取该坐标点需要嵌入的水印位 w[i](1 **≤1≤M**);第四步,通过 QIM 方法,在坐标点中嵌入水印,取量化值 R=100,以 X 坐标为例,依

次对该对象所有坐标点x、y嵌入水印。

[0009] DFT 域水印嵌入算法:在空域水印嵌入完成后,以含水印 1 的空间数据为载体,同样以矢量图形对象为单位,再次嵌入水印 2。步骤如下:第一步,读取空间数据坐标点,产生复数序列  $\{a_k\}$ ;第二步,对序列  $\{a_k\}$ 进行DFT变换,变换后的DFT系数  $\{a_1\}$ ,该序列包括幅度系数  $\{|A_1|\}$  和相位系数  $\{\angle A_1\}$ ;第三步,应用QIM量化方法,水印嵌入到幅度系数  $\{|A_1|\}$  和相位系数  $\{\angle A_1\}$ ,计算得出嵌入水印后的系数  $\{A_1\}$ 进行离散傅里叶逆变换,得到嵌入水印后的复数序列  $\{a'_k\}$ ;第四步,根据序列  $\{a'_k\}$  修改相应顶点坐标,得到嵌入水印后的矢量数据。输出保存含水印矢量空间数据。

[0010] 水印提取是水印嵌入的逆过程。由于采用不同的算法嵌入了不同的水印,因此两个水印应分别提取。

[0011] 空域水印提取过程如下:

首先,提取空间数据坐标值;然后计算出水印的位置,用 QIM 量化方法提取水印位;再次,对提取到的一维水印序列,进行升维处理并反置乱,得到最终水印图像。

[0012] DFT 域水印提取过程如下:

采用嵌入水印时的量化值 R,计算出 DFT 变换系数所在的量化区间,各自提取出幅度系数水印和相位系数水印;对提取到的两个一维水印序列,变换为二维图像并反置乱,得到最终水印图像。

[0013] 本发明方法先进、科学,克服了单重水印抗攻击能力弱的缺点,提高了水印的整体抗攻击能力。空域水印对顶点增加、压缩、顶点修改、噪声等攻击优势明显;DFT域水印具有很好的抵抗几何攻击的能力。同时两种算法对裁剪、要素删除、乱序、数据格式转换抗攻击能力强。试验分析表明,该算法具有很好的不可见性,水印嵌入误差小。两种水印都采用盲水印,具有很好的实用性。

#### 附图说明

[0014] 图 1 是多重水印嵌入流程图

- 图 2(a) 是水印 1
- 图 2(b) 是水印 2
- 图 2(c) 是置乱后水印 1
- 图 3(a) 是嵌入水印前后叠加对比图
- 图 3(b) 是叠加后局部放大图
- 表 1 是均方根误差和最大误差统计表

数据点数	最大误差	均方根误差	误差小于6E-4
20292	8. 8616E-4	5. 0154E-4	占 75%

表 2 是增、删点及裁剪攻击的鲁棒性

攻击类型		修改 10% 点	修改 50% 点	裁剪剩 1/2	裁剪剩 1/4
水印	HM	WM	WW	WM水印	WM水印
NC	0. 99	1	0. 99	1 1	0. 979 0. 984

表 3 是压缩、要素删除攻击的鲁棒性

攻击类型	压缩至 9239 个点	删除 10% 要素	删除 20% 要素	删除 50% 要素
水印	WM	WM水印	WM水印	WM水印
NC	0. 997	1 1	1 1	1 1

表 4 是几何攻击的鲁棒性

攻击类型	X, Y 平移 5	旋转 5°	平移 5 旋转 5°	放大2倍	缩小 0.5 倍
水印	水印	水印	水印	水印	水印
NC	1	1	1	1	1

#### 具体实施方式

[0015] 为了详细说明本发明的技术内容、构造特征、所实现的目的及所达到的效果,以下结合具体实施方式详细说明。

[0016] 空域水印嵌入算法

本算法以矢量图形对象为单位嵌入水印 1。具体嵌入算法流程如下:

- (1) 读取矢量地理空间数据,提取坐标点的 X,Y 值,提取空间数据坐标值中高位有效位部分,记为  $i_x,i_y$ ;
- (2) 计算  $Hash(i_x)$  和  $Hash(i_y)$  的值  $i_y$  Hash() 函数为坐标点与水印比特之间的哈希映射函数;
- (3) 提取该坐标点需要嵌入的水印位 w[i] ( $1 \le i \le M$ ), w 为置乱后的水印, M 为水印的长度;
  - (4) 通过 QIM 方法,在坐标点中嵌入水印,取量化值 R=100,以 X 坐标为例: 此时分两种情况进行讨论:
  - (a) 如果 W(i)=0 并且 MOD(x, R)>R/2

x=x-R/2;

(b) 如果 W(i)=1 并且 MOD(x,R)<=R/2

x=x+R/2;

(5) 依次对该对象所有坐标点 x、y 嵌入水印。

[0017] 在水印嵌入中,可以根据空间数据的单位及大小,合理提取高位有效位,使得 Hash函数的值均匀介于 1~M之间。通过 QIM 量化方法嵌入水印时,如果直接量化嵌入,则水印就会嵌入坐标值的整数位部分,会导致数据误差太大。在水印嵌入之前,通过放大坐标值,然后量化嵌入,再缩小数据。这样就会使水印嵌入到坐标值的小数位部分。大大减小水印嵌入引起的误差。

[0018] DFT 域水印嵌入算法

在空域水印嵌入完成后,以含水印1的空间数据为载体,同样以矢量图形对象为单位, 再次嵌入水印2。具体嵌入算法流程如下:

1) 读取空间数据坐标点,根据式(1) 产生复数序列 {a,};

 $\mathbf{a}_{k} = \mathbf{x}_{k} + \mathbf{i} \mathbf{y}_{k} \qquad (k=1, \dots, N) \tag{1}$ 

其中 x<sub>k</sub> , y<sub>k</sub>为顶点坐标值,N 为图形对象顶点数目。

[0019] 2) 对序列  $\{a_{i}\}$  进行 DFT 变换,变换后的 DFT 系数  $\{a_{i}\}$ 。该序列包括幅度系数

### $\{|A_1|\}$ 和相位系数 $\{\angle A_1\}$ ;

3) 应用 QIM 量化方法,水印嵌入到幅度系数  $\{|A_1|\}$  和相位系数  $\{\angle A_1\}$ 。通过式 (2) 计算得出嵌入水印后的系数  $\{A_1\}$ ,

$$A_{i}^{*} = \begin{cases} A_{i} - R/2, & \text{if } w(i) = 0 \text{ and } Mod(A_{i}, R) > R/2 \\ A_{i}, & \text{if } w(i) = 0 \text{ and } Mod(A_{i}, R) \leq R/2 \\ A_{i} + R/2, & \text{if } w(i) = 1 \text{ and } Mod(A_{i}, R) \leq R/2 \\ A_{i}, & \text{if } w(i) = 1 \text{ and } Mod(A_{i}, R) > R/2 \end{cases}$$

$$(2)$$

其中 R 为量化值。在量化嵌入过程中,分别对  $\{|A_1|\}$  和  $\{\angle A_1\}$  系数放大  $10^n$ 倍,原因在于水印应嵌入变换系数的小数位部分,以减小水印嵌入引起的误差。水印嵌入完成后再缩小系数。n 的值可以根据变换系数的大小及嵌入水印的强度来确定。

[0020] 4) 对  $\{A\}$ 进行离散傅里叶逆变换,得到嵌入水印后的复数序列  $\{a'_k\}$ ;

- 5) 根据序列 {a',} 修改相应顶点坐标,得到嵌入水印后的矢量数据;
- 6)输出保存含水印矢量空间数据。

## [0021] 水印提取算法

水印提取是水印嵌入的逆过程。由于采用不同的算法嵌入了不同的水印,因此两个水 印应分别提取。

[0022] 空域水印提取过程如下:

- 1) 读取待测数据,提取坐标点的 X, Y 值,提取空间数据坐标值中高位有效位部分记为 i,, i,;
  - 2) 通过 Hash () 函数, 计算出 i (i 是水印的位置);
  - 3) 通过 QIM 量化方法提取水印位 W(i) 的值, R 取嵌入水印时的量化值;
  - 4) 对提取到的一维水印序列,进行升维处理并反置乱,得到最终水印图像。

[0023] DFT 域水印提取过程如下:

- 1) 读取待测数据,读取空间数据坐标点,根据式(1)产生复数序列 {a',};
- 2) 对序列 {a',} 进行 DFT 变换,得到离散傅里叶系数 {A,};
- 3)对{A;]幅度系数和相位系数分别放大 10°倍,采用嵌入水印时的量化值 R,计算出系数所在的量化区间,各自提取出幅度系数水印和相位系数水印;
- 4)对提取到的两个一维水印序列,变换为二维图像并反置乱,得到最终水印图像。 [0024] 在两个水印算法中,每一个水印都被多次嵌入,因此采用投票原则来确定水印信息。计算方法是:定义一个与水印序列等长的整数序列 {B(i)=0, i=1,···,M},M为水印长度。单个水印位**b'(i)** ={1,-1},相同水印位提取过程中,使用公式 B(i)= B(i)+**b'(i)**来统计出水印信息值-1和1的多数,如"1"为多数,则**B(i)>0**;然后根据公式(3)来重构出二值水印图像。

[0025] 
$$w'(0) = \begin{cases} 1, & \text{if } B(0) > 0 \\ 0, & \text{if } B(0) \le 0 \end{cases}$$
 (3)




图 1





图 2(a)




图 2(c)






图 3(a)




图 3(b)