Project3 Preemptive Kernel 设计文档

中国科学院大学 付琳晴 11.8.2017

1. 时钟中断与 blocking sleep 设计流程

1.1 中断处理流程

一般的流程是: STATUS 寄存器 IE 位 (末位) 清零关中断 (STI), 通过 CAUSE 寄存器判断是否是时钟中断, 进入相应的中断处理函数, 保存 CPO 寄存器与通用寄存器, 保留现场,进行中断处理,将栈中存的寄存器的数据恢复,STATUS 寄存器末位置1,开中断(CTI)。

在本次实验中,我们只需要处理时钟中断,因此如果其他中断进入,将中断位清 0 返回即可,不用处理。我在 handle_int 函数中实现的处理流程是判断是否是时钟中断,如果不是时钟中断,将 cause 寄存器中断位清 0 并返回。若是时钟中断则进入,并将 time_elapsed 加 1,因为时间中断是以固定周期发生的,就可以当做时间计数的标准,time_elapsed 我们需要在后续对睡眠进程做处理时用到。接着要清 COUNT 寄存器并对 COMPARE 寄存器重新赋值。之所以要这样做是因为在体系结构实验课时了解到,在 MIPS 的 CPU 中,时间中断的发生就对 COMPARE 寄存器附一个固定值,COUNT 寄存器会自动一个周期加两次,当两个寄存器值相等时会将 CAUSE.II 位置 1,硬件将自动将 CAUSE.IP7 位置 1,即发生时间中断。因此我们重新对这两个寄存器赋值后,硬件会自动清除 CAUSE.TI 位(其实也可以直接清CAUSE.IP7 位,只不过因为体系结构实验课对重写操作印象很深,就采用了这个方法)。接下来要调用 TEST_NESTED_COUNT 区分线程与进程,若是内核线程则退出中断,是进程则处理中断。我们这里处理中断是将当前任务放回任务队列,调度新的任务。调度之后恢复新任务的寄存器,中断处理即结束。

1.2 Blocking sleep

Blocking sleep 即将任务睡眠一段时间,当过了睡眠时间后再从睡眠队列中拿出放回 ready 队列。当 task 调用 sleep 函数时,会传入一个睡眠长度的参数,用这个参数加上当前时间就是该任务需要被唤醒的时候。用 check_sleeping 函数将 sleep 队列中需要被唤醒的任务都唤醒然后放回 ready 队列中。每一次用 scheduler 调用新任务时,先 check_sleep 唤醒到时间的任务。

1.3 遇到的困难

(1) 清完屏之后狂打 LPPPPPPP,具体如图 1.

图 1. 错误 1

解决过程:最开始一直以为打 LPPPPP 是因为 LEAVE_CREATICAL 有问题,一直在找哪里 多写了一个,并定位发现 scheduler 是执行了一遍的,查了一晚上没查出来哪错了。最后同 学帮我查代码,发现我初始化每个任务的 PCB 时,29 号寄存器,即 sp,根本没有分配栈,意味着当执行任务的时候,sp 指针没有在自己的栈里跳,而是跑到了别的地址执行,就会出错。添加了栈之后就可以运行线程和进程了。

(2) process2 狂运行, th1 和 th2 只运行一次就不会再运行了, process1 根本没有运行, 如图 2.

```
PROCESS STATUS

PROCESS STATUS

Pid Type Status Entries

O Thread Ready 1

1 Thread First 1

2 Process First 0

3 Process First 0
```

图 2. 错误 2

解决过程: p2 里的程序是死循环,如果不被时间中断打断就会一直运行,说明我的时间中断根本没有打断它。最后发现我的 PCB 初始化时没有把任务的特殊寄存器 CAUSE 的 IE 位和 IM7 位置 1,也就意味着当调度任务后,恢复现场,CAUSE 寄存器 IE 和 IM7 位都是 0,

根本就不允许时间中断。这个地方任务书没有写,我就忽视了,还是经同学指出才意识到的。但是,加了初始化之后仍然是 p2 一直在刷新示数,于是继续查错,发现 scheduler_entry 汇编代码最后一句没有加 jr ra。加上之后就能四个任务相继执行了。一直很奇怪为什么,直到室友加了 jr ra 还是没有进入中断程序,然后我们对照了一下代码发现她没有在 PCB 初始化时给 ra 寄存器赋值 entry_point,我们这才意识到,原来用到的是 ra 初始化的 entry_point 跑到任务的入口地址执行,而不是 PCB 结构体中 entry point 域。

(3) 四个任务都运行了但是 th1 和 th2 运行到第二次时 process2 会卡死,并且打印的数的 光标会莫名跑到屏幕最底下。

解决过程: handle_int 的 SAVE_CONTEXT 位置不对。应该在刚进入中断就 SAVE,而我放到了真正中断处理的部分,即调度新任务的地方,在这中间,中断处理还做了一些工作,会导致再次恢复的时候根本不是中断停止的地方,就会跑偏并且错乱。

(4) 测试 blocksleeping 的时候只有 th1 成功被唤醒, th2 一直没醒, 就卡了, 如图 3.

```
Test 1: does scheduler survive when all processes are sleeping?
Thread 1 going to sleep
Thread 2 going to sleep for 4 seconds
Thread 1 waking up
```

图 3. 错误 3

解决过程: 在检查 sleeping 相关代码的时候发现 do_sleep 函数里, 传入的参数和 time_elapsed 单位不一样, 传入的参数应该除以 1000 再加当前时间作为 deadline, 但我没有除, 可能导致时间太长。另外又改了一下 check_sleeping 函数中, 检查 deadline 的代码段, 将所有到时间的任务都 dequeue 出来,这里注意, dequeue 传入的指针是要拿出的那个任务的前一个任务,即 prev 域指向的任务。

2. 基于优先级的调度器设计

2.1 优先级设置

在 PCB 结构体中设一个 Priority 域,用来存放每个任务的优先级,初始化时是将 pid 乘 10 作为初始优先级,这样四个任务的优先级分别是 10,20,30,40.每次使用 scheduler 调度任务时,先扫描队列找到优先级最大的,dequeue 出来该任务,并将其优先级减一,这是为了防止优先级最高的任务一直被执行。当扫描队列时发现有优先级变成 0 的再根据 pid 恢复成初始优先级。

2.2 遇到的困难

(1) 由于代码顺序有问题导致一轮优先级都变成 0 后就会狂执行一个任务。

解决过程:发现恢复优先级最开始是对选出的任务做的,也就意味着将其恢复成初始化的优先级之后,队列里就会变成三个优先级 0 和一个超高优先级的,就会狂执行这个任务。为了防止这种现象出现,应该在所有优先级都变成 0 后整体恢复一遍,防止一个任务先恢复了,优先级太高。

3. 关键函数功能

4.1 scheduler entry

是调度新任务的入口,负责保存并恢复上下文,调用 scheduler 函数对任务进行调度,并 跳转到该任务执行。虽然代码只有短短的几行,但是缺了任何一行或者顺序错误都不对。正 确代码如图 4.

```
NESTED(scheduler_entry,0,ra)
/* TODO: need add */

SAVE_CONTEXT(KERNEL)
/* jal scheduler
/* nop
/* LEAVE_CRITICAL
/* RESTORE_CONTEXT(KERNEL)
/* STI
/* STI
/* STI
/* TODO: end */
/* END(scheduler_entry)
```

图 4. Scheduler entry 代码

4.2 handle int

时间中断处理程序,用于判断中断信号是否为时钟中断,并进行处理。该函数是本次实验最重要的函数。具体实现的内容在上文已提过。需要注意的是在这里面进行任务调度前,要进行 enter_critical, 这个地方正好与 scheduler_entry 函数中的 leave_critical 对应。代码如图 5.

```
jal put_current_running
nop
jal enter_critical
nop
jal scheduler_entry
nop
#SAVE_CONTEXT(KERNEL)

RESTORE_CONTEXT(USER)
```

图 5. handle int 函数部分代码

4.3 scheduler

调度新任务的程序,选出优先级最高的任务并作为 current_running. Scheduler 函数中最重要的代码段是扫描整个 ready 队列,找到优先级最高的任务,拿出来并将优先级减 1.代码如图 6.

```
while(pcb != &ready_queue){
    temp = (pcb_t*)pcb;
    if(temp->priority > max_pri){
        best = temp;
        max_pri = temp->priority;
    }
    pcb = peek(pcb);
}

if(best->priority == 0){
    while(pcb != &ready_queue){
        temp = (pcb_t*)pcb;
        temp->priority = 10*(temp->pid);
        if(temp->priority > max_pri){
            best = temp;
            max_pri = temp->priority;
        }
        pcb = peek(pcb);
    }
}

best->priority = best->priority - 1;
```

图 6. Scheduler 重要代码段