挣值分析计算汇总表										
缩写	名称	术语词典定义	如何使用	公式	对结果的解释	辅助记忆				
PV /BCWS	计划价值	为计划工作分配的经批准的预算	在某个时点上,通常为数据日期或项目完工 日期,计划完成工作的价值	用时数(x天)*完成量(x平)*预算单价(x元) 计划价值=计划工作量*预算定额	预算成本 PV主要反映进度计划应当完成 的工作量,而不是反映应消耗 的工时或费用	该干多少活				
EV /BCWP	挣值	对完成工作的测量,用该工作的批准预算 来表示	在某个时点上,通常为数据日期,全部完成 工作的计划价值,与实际成本无关	挣值=完成工作的计划价值之和  EV = PV * SPI (挣值=计划价值*进度绩效指标)  挣值=已完成工作量*预算定额	已完成工作量的预算成本 指项目实施过程中某阶段实际 完成工作量及按预算定额计算 出来的工时(或费用)	干了多少活				
AC /ACWP	实际成本	在给定时间段内,因执行项目活动而实际 发生的成本	在某一时点上,通常为数据日期,全部完成 工作的实际成本		指项目实施过程中某阶段实际 完成的工作量所消耗的工时 (或费用)。主要反映项目执 行的实际消耗指标。	花了多少钱				
BAC	完工预算	为将要执行的工作所建立的全部预算的总 和	全部计划工作的价值,项目的成本基准							
EAC	完工估算	完成所有工作所需的预期总成本,等于截 至目前的实际成本加上完工尚需估算	①如果预计剩余工作的CPI与当前的一致,则使用这个公式计算EAC: ②如果剩余工作将以计划效率完成,则使用: ③如果原计划不再有效,则使用: ④如果CPI和SPI同时影响剩余工作,则使用:	①EAC=BAC/CPI 完工估算=完工预算 / 成本绩效指数 ②EAC=AC+BAC-EV 完工估算=实际成本+完工预算-挣值 ③EAC=AC+自下而上估算的ETC 完工估算=实际成本+自下而上估算的完 工尚需估算 ④EAC=AC+[(BAC-EV)/(CPI*SPI)] 完工估算=实际成本+[(完工估算-挣值)/(成本绩效指数*进度绩效指数)]						
ETC	完工尚需估算	完成所有剩余项目工作的预计成本	①假设工作正按计划执行,则使用这个公式 计算完成剩余工作所需的成本: ②对剩余工作进行自下而上重新估算:	①ETC=EAC-AC 完工尚需估算=完工估算-实际成本 ②ETC=再估值 完工尚需估算=再估算						

缩写	名称	术语词典定义	如何使用	公式	对结果的解释	辅助记忆
cv	C成本偏差	在某个给定时间点,预算亏空或盈余量, 表示为挣值与实际成本之差	在某一时点上,通常为数据日期,完成工作 的价值与同一时点上实际成本之间的差异	CV = EV - AC (成本偏差=挣值 - 实际成本)	正数=在计划成本之内 零=与计划成本持平 负数=超过计划成本	成本偏差是C 公式要用挣值减A(实际成本) 简称CA CV—是E-A 负数不利、正数有利
sv	S进度偏差	在给定的时间点上,项目进度提前或落后 的情况,表示为挣值与计划价值之差	在某一时间点上,通常为数据日期,完成工 作的价值与同一时间点上计划完成的工作之 间的差异	SV = EV - PV (进度偏差=挣值 - 计划价值)	正数=提前与进度 零=在进度计划上 负数=落后于进度计划	进度偏差是S 公式要用挣值减P(计划价值) 简称SP SV—是E-P 负数不利、正数有利
VAC	V完工偏差	对预算亏空或盈余量的一种预测,是完工 预算与完工估算之差	项目完工成本的估算	VAC=BAC-EAC (完工偏差=完工预算-完工估算)	正数=在计划成本之内 零=与计划成本持平 负数-超过计划成本	负数不利、正数有利
CPI	成本绩效指 数	度量预算资源的成本效益的一种指标,表 示为挣值与实际成本之比	CPI=1.0说明项目完全按预算进行,到目前 为止完成的工作的成本与预计使用的成本一 样。其他数值则表示已完工作的成本过于或 低于预算的百分比	CPI = EV / AC (成本绩效指数=挣值 / 实际成本)	>1 大于1 在计划成本之内 =1 等于1 与计划成本持平 <1 小于1 超过计划成本	小于1不利、大于1有利 CPI——是E除A
SPI	进度绩效指 数	测量进度效率的一种指标,表示为挣值与 计划价值比	SPI=1.0说明项目完全按进度计划进行,到目前为止完成的工作与预计完成的工作一样。其他数值则表示已完工作过于或低于计划工作的百分比	SPI = EV / PV (进度绩效指数 = 挣值 / 计划价值)	>1 大于1 提前于进度 =1 等于1 在进度计划上 <1 小于1 落后于进度计划	小于1不利、大于1有利 SPI——是E除P
ТСРІ	完工尚需绩 效指数	为了实现特定的管理目标,剩余资源的使 用必须达到的成本绩效指标,是完成参与 工作所需的成本与剩余预算之比	①为了按计划完成,必须维持的效率 ②为了实现当前的完工估算(EAC),必须 维持的效率	①TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC) (完工预算-挣值) / (完工预算-实际成本) ②TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC) (完工预算-挣值) / (完工估算-实际成本)	①>1 大于1 很难完成 =1 等于1 恰好完成 <1 小于1 很容易完成 ②>1 大于1 很难完成 =1 等于1 恰好完成 <1 小于1 很容易完成	小于1有利、大于1不利