配置服务器

首先 如果是 windows 用户先下载 Xshell,百度即可,然后安装 FTP (用于上传本地代码到服务器)



如果是 mac 用户 直接用 ssh 服务。



FileZilla

文库 网页 新闻 贴吧 知道 音乐 图片 视频 地图

百度为您找到相关结果约1,490,000个

₩

FileZilla最新官方版下载 百度软件中心

电脑版

Android版 Mac版

版本: 3.24.0.0 大小: 6.7M

更新: 2017-05-27 环境: Win7/Win8

♥ 使用百度下载助手进行安全高速下载。

高速下载

普通下载

· Laid. - - - /人 字中 + 1 7 + 2 //


Windows 用户是 Xshell + FTP

Xshell 使用方法(这里只写必须用到的,其他功能自己百度) 这里以 253 服务器 (这里说 253 是主机的 ip 的最后一位比如我们的主机是 10.253 (*代表的是 ip 地址))

253 服务器, 我建了一个公共账号 public 账号密码一样。里面有 cuda,anaconda2, anaconda3.(当然 百度

<清华映像>自己下载也可以,最好不要在国外下载 , 速度太慢)。

同时还有一个已经配好的 anaconda3 环境的文件夹



注意 上图中其他地方别自己改,如果是在内网,端口号统一是 22,

外网:


复旦穿内网 VPN 参考:


http://www.ecampus.fudan.edu.cn/wwwfwwcsw/list.htm

自行下载 VPN 后用校园网账号密码登录,然后正常连接即可


协议都是 SSH 协议 (默认就是这个)


Step 2





后面就链接上了。





主机 就是 ip ,用户名密码,正常写就行。 都用过不详细说了。

2. ● 配置自己的账户, 首先像上面一样连接上 Xshell,(连接自己的账户)

这里先连接一下 253 服务器的 public 从里面拷贝东西。

scp -r ./cuda/* <u>sjwang@10.141.208.101:/home/sjwang/cuda/</u> (此命令在 253 服 务器 public 账户执行)

复制之前 首先在自己的账户 创建 cuda 文件夹,命令是 (mkdir cuda)

然后复制就行了, 我这条命令是 复制到 101 服务器, 的 sjwang 账户。

然后复制

注意:如果希望直接拷贝一个已经配好 pytorch、TensorFlow 的环境可

如果希望直接拷贝一个已经配好 pytorch、TensorFlow 的环境可以将 public 账户下的 anaconda3 文件夹直接拷贝到自己的账号上,拷贝命令为

scp -r ./anaconda3/* sjwang@10.141.208.101:/home/sjwang/anaconda3/

(此命令在 253 服务器 public 账户执行)

复制之前 首先在自己的账户 创建 anaconda3 文件夹,命令是 (mkdir anaconda3)

然后复制就行了, 我这条命令是 复制到 101 服务器, 的 sjwang 账户。

该环境的版本主要有: (按字母顺序排列)

allennlp	0.4.1
conda	4.5.1
numpy	1.14.5
pip	10.0.1
tensorflow	1.8.0
torch	0.4.0

除此以外还有其余各种包, 文件夹大小为 11G

使用命令:

scp Anaconda3-4.4.0-Linux-x86_64.sh sjwang@10.141.208.101:/home/sjwang/

这个命令是复制 anaconda3, 将文件复制到自己账户上之后

运行 bash Anaconda3-4.4.0-Linux-x86 64.sh 安装 anaconda3

然后 $cd \sim 这步$ 是为了跳到自己的当前目录。 也就是 /home/sjwang/ (通过 pwd 命令可以查询)

然后 vim .bashrc (是点 bashrc 别忘了前面有个点)

按大写的 G 跳到最后一样, 然后加上

export CUDA_HOME=~/cuda export LD_LIBRARY_PATH=\${CUDA_HOME}/lib64:\$LD_LIBRARY_PATH export PATH=\${CUDA_HOME}/bin:/home/sjwang/anaconda3/bin:\$PATH

首先确定 cuda 的目录对, ~ 就是用户目录的意思, (等价于 /home/sjwang/) 然后 第二行不用管。

第三行的目录就是 anaconda 的目录。我安装的是 anaconda3,在用户目录里面

如果复制 anaconda3 文件夹,则已经完成了环境配置

如果是自行配置文件:

1. 「下面安装 tensorflow, 很简单, 直接输入 pip install tensorflow-gpu #(GPU 版本) pip install tensorflow #(默认 CPU 版本)

或者安装 torch: pip install pytorch 或者 conda install pytorch