
Разбор ДЭ 2025

Сетевое и системное администрирование

Модуль 4



<mark>Задание</mark>

1. Выполнить базовую настройку сервера BR-DC

- 1.1 Переименовать ВМ в соответствии с топологией, представленной выше на схеме
- 1.2 Проверить настройки сетевого оборудования виртуальной машины, в случае необходимости изменить тип сетевого адаптера и установить на сетевой интерфейс третий возможный ір-адрес из диапазона адресов подсети BR, указать шлюз по умолчанию на интерфейс роутера BR-RTR, в качестве DNS-сервера указать ір-адрес машины HQ-SRV, а в качестве альтернативного адрес DNS-сервера яндекса.
- 1.3 Добавить BR-DC в домен, развернутый на контроллере домена BR-SRV.
- 1.4 Включить правила firewall для разрешения входящих и исходящих ICMPv4-запросов.

2. Hастроить Remote Desktop Service (RDS)

- 2.1 Установить на сервер роли служб:
 - Лицензирование удаленных рабочих столов (Remote Desktop Licensing Manager)
 - Узел сеансов удаленных рабочих столов (Remote Desktop Session Host).
- 2.2 Сконфигурировать лицензии удаленных рабочих столов и активировать сервер лицензирования
- 2.3 Добавить пользователя zenia berg в группу пользователей Remote Desktop User, протестировать подключение к удаленному рабочему столу пользователей через Remote Desktop Connection.

3. Настроить систему централизованного мониторинга


- 3.1 В качестве сервера системы централизованного мониторинга устройств использовать сервер BR-DC
- 3.2 В качестве системы централизованного мониторинга использовать RDS-TOOLS
- 3.3 Скачать и установить RDS-TOOLS с сайта https://rds-tools.com/ru/download/
- 3.4 Запустить программу RDS-TOOLS и зафиксировать общую статистику сервера и подключенный устройств

Решение:


1. ВЫПОЛНИТЬ БАЗОВУЮ НАСТРОЙКУ СЕРВЕРА BR-DC

BR-DC:


Логинимся в виртуальную машину, пароль P@ssw0rd




Задаем имя виртуальной машины и ip-адрес. Для этого в Server Manager выбирает вкладку Local Server и щелкаем на имя компьютера.




Появляется диалоговое окно System Properties и в нем нажимаем Change...




Вписываем имя BR-DC и Нажимаем Ок, потом Close и выбираем Restart Later




Далее нам необходимо установить ip-адрес и остальные параметры на виртуальной машине, но если вы откроете свойства машины, у вас не будет отображаться ни один интерфейс




Мы убедились в этом. Чтобы исправить, нам нужно выставить в свойствах виртуальной машины другой тип сетевого адаптера, поддерживаем ОС Windows Server.




Двойным щелчком по сетевому адаптеру и выбираем вместо virtio => IntelE1000 и нажимаем Ок.



Возвращаемся в виртуальную машину и видим, что сетевой появился у нас в сетевых настройках.



Заходим в свойства іру4 и выставляем нужные параметры



Вписываем

Адрес: 100.64.200.3


Маска подсети: 255.255.255.224

Шлюз: 100.64.200.1


Днс сервер: 192.168.100.2

Альтернативный днс: 77.88.8.8

Затем нажимаем Ок и Close после чего справа выскочит окошко добавления в сеть, там жмем Yes



Теперь время перезагрузить сервер перед добавлением в домен (это обязательно)




После перезагрузки опять логинимся в системе.


Разрешим эхо запросы в firewall

Зайдем расширенные настройки firewall

Вписываем в меню Пуск firewall и нам система предложит запустить то, что нам нужно и появившемся окне после запуска выбираем Advenced Settings




В появившемся окне на заднем фоне находим слева вкладку Inbound Rules и Outbound Reles



Теперь в том же Server Manager добавляем наши машину в домен.




Нажимаем Change и вписываем в Domain наш домен ks54.net, жмем окей




В появившемся окне авторизации домена вписываем

User name: administrator Password: DCP@ssw0rd




Получаем успешное добавление в домен нашей машины и перезагружаем сервер




Проверим наши настроенные параметры

1. В свойствах сетевого адаптера проверяем статус подключения и параметры, которые мы должны были установить



2. Имя устройства проверяем в Server Manager в категории Local Server, здесь же видим и принадлежность к домену



3. Пропингуем внешний ресурс

```
C:\Users\Administrator>ping ya.ru

Pinging ya.ru [213.180.193.56: bytes=32 time=7ms TTL=237
Reply from 213.180.193.56: bytes=32 time=20ms TTL=237
Reply from 213.180.193.56: bytes=32 time=7ms TTL=237
Reply from 213.180.193.56: bytes=32 time=7ms TTL=237
Reply from 213.180.193.56: bytes=32 time=8ms TTL=237
Ping statistics for 213.180.193.56:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 20ms, Average = 10ms

C:\Users\Administrator>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8 bytes=32 time=29ms TTL=50
Reply from 8.8.8.8 bytes=32 time=20ms TTL=50
Reply from 8.8.8.8 bytes=32 time=21ms TTL=50

Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 20ms, Maximum = 29ms, Average = 23ms

C:\Users\Administrator>
```

Все работает, первая част вариативного модуля выполнена.


2. HACTPOUTL REMOTE DESKTOP SERVICE (RDS)


Для настройки RDS нам понадобиться установить дополнительно два сервиса, а также настроить некоторые групповые политики. Приступим.

- 1. Установим в Server Manager во вкладке Manage => add Roles and Features следующие сервисы
 - Remote Desktop Licensing Manager
 - Remote Desktop Session Host


Логинимся под доменным администратором









Далее выбираем Remote Desktop Services





Жмем Next и на следующей странице оставляем все по умолчанию






Далее выбираем наши сервисы







И жмем далее, когда установлены чекбоксы на нужных нам сервисам



На следующей странице выбора Ставим галочку Restart... и нажимаем Install




И ждем окончания установки, после чего система автоматически перезагрузится.




Working on features 77% complete Don't turn off your computer


Логинимся снова в систему и завершаем установку.




Активирует сервер лицензий, который мы установили. Для этого войдем в Tools и в RDS выберем нужный компонент




Видим следующее окно




Далее открываем список серверов, находим там наш BR-DC и правой кнопкой мыши на нем, выбираем активировать сервер.




Далее как на скриншотах выбираем нужные параметры




Далее получаем




И в итоге окно, в котором должны заполнить пустые поля параметрами, как на следующем скриншоте




Далее просто прожимаем далее, можно ничего не вводить, и получаем процесс активации




Дожидаемся следующего окна и убираем чекбокс на Start Install...




Теперь нам нужно установить лицензию, для этого в окне менеджера лицензий на нашем сервере правой кнопкой мыши щелкаем и выбираем Install Licenses и Next




И вот такое окно, в котором выбираем программу Enterprise и на следующем этапе вбиваем номер 1234567




Далее указываем тип продукта, тип лицензии и количество, как на следующем скриншоте




Установка завершена




Далее выбираем наш сервер лицензий в списке на сервере BR-DC и производим Review Configuration




Далее в окне выбираем Add to Group





Нажимаем Continue и добавляем сервер в группу серверов лицензирования






Теперь зададим настройки лицензирования RDS через групповые политики. Правой кнопкой мыши на кнопке Пуск и выбираем Run, далее вписываем gpedit.msc






Теперь находим в шаблонах нужные нам и выставляем параметры

Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Remote Desktop Services -> Remote Desktop Session Host -> Licensing




Параметры:

• Use the specified Remote Desktop license servers — укажите имя или IP адрес сервера лицензирования RDS (мы для надежности укажем его ip-адрес: 100.64.200.3) Ставим режим Enable и вписываем айпи-адрес



• Set the Remote Desktop licensing mode — выбор тип клиентских лицензий (выбираем Per User).



Далее в командной строке делаем ускоренный апдейт групповых политик


Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 10.0.20348.2402]


(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\administrator.KS54>gpupdate /force_


Получаем




Теперь в Tools в Server Manager проверим работу нашего сервера лицензий.




Далее добавляем нашего пользователя по заданию zenia berg в группу пользователей Remote Desktop User. Для этого зайдем на HQ-CLI и в терминале зайдем в admc, предварительно пройдя аутентификацию kinit administrator и вводим пароль DCP@ssw0rd




Далее вбиваем команду admc и находим в пользователях нашего домена нашего пользователя




Двойным щелчком заходим в свойства пользователя, находим группы и добавить и ищем группу **Remote Desktop User** и добавляем.







Находим, выбираем нужную группу и жмем Ок




Получаем окно и жмем Ок




Теперь пользователь zenia berg в двух нужных нам группах




Теперь на самой машине BR-DC попробуем добавить нужного пользователя в список пользователей удаленного рабочего стола. Для этого заходим в Server Manager, выбираем категорию Local Server и открываем свойства Remote Desktop



В открывшемся окне внизу выбираем кнопку Select Users... Затем нажимаем Add и ищем нашего пользователя, чтобы добавить в список разрешенных.




Делаем по нему двойной щелчок мыши, далее везде жмем Ок.





Попробуем для теста теперь подключиться к удаленному рабочему столу через нашего пользователя на BR-DC (так как других машин под OC Windows у нас на данный момент нет).

В пуске на машине DR-DC ищем Remote Desktop Connection и запускаем ее.




Нажимаем внизу слева окна Show Options Вбиваем полное доменное имя нашего сервера и имя нашего пользователя







Нажимаем Connect, вбиваем пароль **P@ssw0rd1** и ждем подключения к удаленному рабочему столу и подтверждаем использование нашего сертификата






GR Certificate Certificate Import Wizard General Details Certification Path Certificate Information Welcome to the Certificate Import Wizard This CA Root certificate is not trusted. To enable trust, install this certificate in the Trusted Root Certification Authorities store. This wizard helps you copy certificates, certificate trust lists, and certificate revocation lists from your disk to a certificate store. A certificate, which is issued by a certification authority, is a confirmation of your identity and contains information used to protect data or to establish secure network connections. A certificate store is the system area where certificates are kept. Issued to: BR-DC.ks54.net Store Location Current User Issued by: BR-DC.ks54.net O Local Machine Valid from 2/24/2025 to 8/26/2025 To continue, click Next. Install Certificate... Issuer Statement





И вот мы уже подключаемся к удаленному рабочему столу под учеткой zenia berg







На этом второе задание вариативного модуля выполнено. Можно выйти и перейти в учетку Administrator.

3. НАСТРОИТЬ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО МОНИТОРИНГА


Для реализации третьего задания нам необходимо скачать установщик программы централизованного мониторинга с официального сайта. Для этого зайдем в браузер и в поисковой строке вобьем rds-tools download




Haxoдим там RDS/SERVER MONITORING и нажимаем скачать




Заходим в папку со скаченным файлом и запускаем установку.





Ожидаем окончания скачивания и установки всех компонентов системы




Мы видим, что все установилось, ярлык на рабочем столе появился. Мы нажимаем Finish и

перезагружаем наш сервер.


Shutting down service: Connected User Experiences and Telemetry.


R

Логинимся под доменным администратором и запускаем наш сервер мониторинга.



Как видим, сервер уже отображает статистику работы системы BR-DC. Пройдем по всем вкладкам и зафиксирует скриншотами работу сервера мониторинга, а также занесем это в отчет на рабочем столе.





И так по всем вкладкам фиксируем информацию о системе

На этом третье задание вариативной части ДЭ завершено!

ВСЕ ЗАДАНИЯ 4 МОДУЛЯ ДЭ ВЫПОЛНЕНЫ