Архитектура компьютера


ЛЕКЦИЯ 2. МНОГОУРОВНЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Классическая структура ЭВМ

30 июня 1945 года – «Первый проект отчёта о EDVAC» (First Draft of a Report on the EDVAC) — незаконченый 101-страничный документ, написанный Джоном фон Нейманом и распространённый Германом Голдстайном, куратором со стороны Армии США проектов ENIAC и EDVAC.

В документе впервые опубликовано описание логического устройства вычислительной машины с хранимой в памяти программой. Эта концепция в дальнейшем стала известна как «архитектура фон Неймана».

Авторы ключевой идеи *хранимой в памяти программы* – весь коллектив создателей **ENIAC** и **EDVAC**: Джон Преспер Экерт, Джон Уильям Мокли, Герман Голдстайн, Джон фон Нейман и др.




Основополагающие свойства архитектуры машины Фон Неймана формулированы в виде **принципов Фон Неймана**. Эти принципы в значительной степени определяли основные черты архитектуры двух первых поколений ЭВМ и оказали серьезное влияние на развитие компьютерной техники.

- •Принцип двоичного кодирования.
- •Принцип однородности памяти.
- •Принцип адресуемости памяти.
- •Принцип последовательного программного управления.
- •Принцип жесткости архитектуры.

1. Принцип двоичного кодирования.

Согласно этому принципу, вся информация, как данные, так и команды, кодируются двоичными цифрами 0 и 1.





Выбор двоичной системы обусловлен:

- •Простотой технической реализации
- •Согласованностью с булевой логикой
- •Простотой выполнения арифметических и логических операций

Недостатки классической двоичной системы счисления

«Проблема представления отрицательных чисел». Отрицательные числа непосредственно не могут быть представлены в классической двоичной системе счисления, использующей только две двоичные цифры 0 и 1.

«Нулевая избыточность». В процессе передачи, хранения или обработки двоичной кодовой комбинации, например 10011010, под влиянием "помех", действующих в "канале", может произойти искажение данной кодовой комбинации и она перейдет в кодовую комбинацию 11010010, но, поскольку эта комбинация является "разрешенной", то не существует способа обнаружить данную ошибку.

2. Принцип адресуемости памяти.

Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

```
F081 2060 4C49 5354 A805
 0A34 C12C 082A 47B3 441C 7171
          7171 834B 2026 321D 0001
2025 8000 F020 2001 F403 47B8
F187 607C 2038 321D 07BB 0A1D
7170 3360 7171 834B 2023 B800
B800 F081 44BD 6C09 6D03 C103
                             6C0F 0000 4406 F081
          4785 F082 0824 4772 7171 834B
F082 C0CE C103 6CE3 F081 208A
A805 6C08 0000 47EF F081 077E
```

3. Принцип однородности памяти.

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

4. Принцип последовательного программного управления.

Все задачи, должны быть представлены в виде программы, которая состоит из набора команд. Команды представляют собой закодированные управляющие слова и выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.


Принцип программного управления определяет общий механизм автоматического выполнения программы.

```
section .text
 start:
                rax, 1
        mov
                rdi, 1
        mov
                rsi, message
        mov
                 rdx, 13
        mov
        syscall
write
                 eax, 60
        mov
                 rdi, rdi
        xor
        syscall
message:
                 "Hello, World", 10
        db
```

5. Принцип жесткости архитектуры.


Неизменяемость в процессе работы топологии, архитектуры, списка команд ВМ.

Структура машины фон Неймана



Узкое место архитектуры фон Неймана

- Совместное использование шины для памяти программ и памяти данных приводит к узкому месту архитектуры фон Неймана.
- Память программ и память данных не могут быть доступны в одно и то же время, пропускная способность является значительно меньшей, чем скорость, с которой процессор может работать.
- Это серьезно ограничивает эффективное быстродействие.



Гарвардская архитектура


В конце 1930-х годов в Гарвардском университете Говардом Эйкеном была разработана архитектура компьютера Марк I, в дальнейшем называемая по имени этого университета.

Отличительные признаки гарвардской архитектуры:

- •Память для хранения инструкций микропроцессора и память для данных представляют собой разные физические устройства.
- •Канал инструкций и канал данных также физически разделены.

В гарвардской архитектуре принципиально невозможно осуществить операцию записи в память программ, что исключает возможность случайного разрушения управляющей программы в случае ошибки программы при работе с данными.

Структурная схема персонального компьютера



Совокупность функциональных элементов ПК и связи между ними

Многоуровневая компьютерная организация

Термин «архитектура вычислительных систем» можно интерпретировать как распределение функций, реализуемых системой, по ее уровням и определение интерфейсов между этими уровнями.

Архитектура вычислительной системы предполагает многоуровневую, иерархическую организацию.

Шестиуровневое представление компьютера




Цифровой логический уровень или аппаратное обеспечение компьютера составляют **цифровые схемы**, которые могут конструироваться из небольшого числа простых элементов путем сочетания этих элементов в различных комбинациях.


Логический вентиль — базовый элемент цифровой схемы, выполняющий элементарную логическую операцию, преобразуя таким образом множество входных логических сигналов в выходной логический сигнал.



В настоящее время в цифровых устройствах доминируют электронные логические вентили на базе транзисторов




Если входное напряжение Vin ниже определенного критического значения, транзистор выключается и действует как сопротивление. Это приводит к напряжению на Vout примерно 5 В. Если Vin большое, транзистор ействует как проводник, вызывая заземление сигнала Vout (это 0 В). Эта схема является **инвертором**, превращающим логический 0 в логическую 1 и наоборот.




Логический вентиль	ГОСТ 2.734-91	US ANSI 91-1984
Инвертор (НЕ)	a	a —
Конъюнктор (И)	a — & — a^b	a a^b
Дизъюнктор (ИЛИ)	a — l — avb	a b avb
Элемент Шеффера (И-НЕ) (Штрих Шеффера)	a	ao—¬(a∨b)
Элемент Пирса (ИЛИ-НЕ) (Стрелка Пирса)	a	a b ¬¬(avb)


Условно-графические обозначения основных логических вентилей




Вентиль И



Вентиль ИЛИ




Вентиль НЕ



Вентиль НЕ-И




Вентиль НЕ-ИЛИ



Таблицы истинности


Для построения вентилей **НЕ-И** и **НЕ-ИЛИ** требуются по два транзистора, а для вентилей **И** и **ИЛИ** — по три транзистора на каждый вентиль. По этой причине во многих компьютерах используются вентили **НЕ-И** и **НЕ-ИЛИ**, а не **И** и **ИЛИ**.



Конструирование вентилей **НЕ** (а), **И** (б) и **ИЛИ** (в) с использованием только вентилей **НЕ-И** или только вентилей **НЕ-ИЛИ**

Вентили производятся и продаются не по отдельности, а в модулях, которые называются интегральными схемами (ИС) или микросхемами. Интегральная схема представляет собой квадратный кусочек кремния, на котором находится несколько вентилей.

- •МИС (малая интегральная схема): от 1 до 10 вентилей
- СИС (средняя интегральная схема): от 1 до 100 вентилей
- БИС (большая интегральная схема): от 100 до 100 000 вентилей
- СБИС (сверхбольшая интегральная схема): более 100 000 вентилей



Уровень микроархитектуры

Задача – интерпретация команд следующего уровня архитектуры команд.

На этом уровне рассматривается взаимодействие логических схем, например арифметико-логического устройства (АЛУ), оперативной памяти, регистров.

Регистры вместе с АЛУ формируют тракт данных, обеспечивающий тот или иной алгоритм выполнения арифметической или логической операции.

Работа тракта данных регулируется микропрограммой или аппаратным обеспечением.

Уровень микроархитектуры

Процесс обработки данных в классическом упрощённом виде, состоит из нескольких этапов:

- 1. выборка команды;
- 2. формирование адреса следующей команды;
- 3. декодирование команды;
- 4. вычисление адресов операндов;
- 5. выборку операндов;
- 6. исполнение операции;
- 7. запись результата;
- 8. Переход к этапу 1.

Уровень микроархитектуры

Пример. Допустим, **ADD** – команда сложения двух значений, хранящихся в памяти в ячейках с адресами **1012** и **4501** и запись результата в ячейку 1012.

ADD 1012 4501

Первый такт: считывание кода операции в специальный регистр команд АЛУ;


Второй такт: считывание из ячейки 1012 ОЗУ первого слагаемого и перемещение его в АЛУ;

Третий такт: считывание из ячейки 4501 ОЗУ второго слагаемого и перемещение его в АЛУ;

Четвертый такт: сложение в АЛУ переданных туда чисел и формирование суммы;

Пятый такт: считывание из АЛУ суммы чисел и запись ее в ячейку 1012 ОЗУ.

Задача — связывает аппаратные средства компьютера с его программным обеспечением.



Система команд (также набор команд) — соглашение о предоставляемых архитектурой ЭВМ средствах программирования, а именно: определённых типах данных, инструкций, системы регистров, методов адресации, моделей памяти, способов обработки прерываний и исключений, методов ввода и вывода.

Все машинные команды можно разделить на группы по видам выполняемых операций:

- операции пересылки информации внутри ЭВМ;
- арифметические операции над информацией;
- логические операции над информацией;
- операции обращения к внешним устройствам ЭВМ;
- операции передачи управления;
- обслуживающие и вспомогательные операции.

Формат команды

Машинная команда состоит из двух частей: операционной и адресной.

Операционная часть команды (КОП)

Адресная часть команды

Операционная часть команды — это группа разрядов в команде, предназначенная для предоставления кода операции машины.

Адресная часть команды — это группа разрядов, в которых записываются коды адреса ячеек памяти машины. Часто эти адреса называются адресами операндов, т.е. чисел, участвующих в операции.

По количеству адресов, записываемых в команде, команды делятся на безадресные, одно -, двух- и трехадресные.

Типовая структура трехадресной команды:

КОП	Адрес 1-го операнда	Адрес 2-го операнда	Адрес результата
	-		

Типовая структура двухадресной команды:

КОП Адрес 1-го операнда Адрес 2-го операнда

Типовая структура одноадресной команды:

КОП Адрес операнда

Типовая структура безадресной команды:

КОП Расширение кода операции

АТ&Т-ассемблер

```
subl 0x20(%ebx,%ecx,0x4),%eax
movl $0x10,%ebx
```

Intel-ассемблер

```
sub eax, [ebx+ecx*4h-20h]
mov ebx, 10h
```

Современные ЭВМ выполняют несколько сотен различных команд, структура команд, их сложность и длина определяют архитектуру процессора.

- •Архитектура с полным набором команд **CISC** (Complex Instruction Set Computer)
- •Архитектура с ограниченным набором **RISC** (Reduced Instruction Set Computer).

CISC архитектура

CISC — концепция проектирования процессоров, которая характеризуется следующим набором свойств:

- наличие в процессоре сравнительно небольшого числа регистров общего назначения;
- большое количество машинных команд;
- разнообразие способов адресации операндов;
- множество форматов команд различной разрядности;
- наличие команд, где обработка совмещается с обращением к памяти.

Типичными представителями являются процессоры компании Intel серии 8086 и Pentium и процессоры Motorola MC680x0.

RISC архитектура

RISC — архитектура процессора, в котором быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций, чтобы их декодирование было более простым, а время выполнения — меньшим.

- Фиксированная длина машинных.
- Сокращение числа форматов команд и их простота.
- Использование ограниченного количества способов адресации.
- Специализированные команды для операций с памятью чтения или записи.
- Большое количество регистров общего назначения.

Типичными представителями являются процессоры Alpha фирмы DEC, серии PA фирмы Hewlett-Packard, семействе PowerPC и т. п.

Уровень операционной системы

Операционная система — это программа, которая добавляет ряд команд и особенностей к тем, которые обеспечиваются уровнем команд.

Набор команд уровня операционной системы — это полный набор команд, доступных для прикладных программистов: все команды более низкого уровня, а также команды, которые называются системными вызовами.

Особенности уровня:

- •виртуальная память
- •параллельная обработка
- •файл ввода-вывода

Уровень языка ассемблера

Уровень языка ассемблера отличается от трех предыдущих тем, что он реализуется с помощью трансляции, а не с помощью интерпретации.

Причины использования языка ассемблера:

- 1. программист может составить гораздо меньшую по размеру программу, которая будет работать гораздо быстрее, чем программа, написанная на языке высокого уровня.
- 2. некоторым процедурам требуется полный доступ к аппаратному обеспечению, что обычно невозможно сделать на языке высокого уровня.

Структура команды в языке ассемблера отражает структуру соответствующей машинной команды и языки ассемблера для разных машин могут отличаться.

Язык ассемблера

Язык ассемблера (assembly language) — машинно-ориентированный язык низкого уровня. Т.е. он больше любых других приближен к архитектуре ЭВМ и ее аппаратным возможностям, что позволяет получить к ним более полный доступ, нежели в языках высокого уровня, таких как C/C++, Perl, Python и пр.

Таким образом язык ассемблера — это язык, с помощью которого понятным для человека образом пишутся команды процессора. Стоит отметить, что процессор понимает не команды ассемблера, а последовательности из нулей и единиц. Преобразование команд с языка ассемблера в исполняемый машинный код осуществляется специальной программой транслятором — **Ассемблер**.

Программы, написанные на языке ассемблера не уступают в качестве и скорости программам, написанным на машинном языке, так как транслятор просто переводит мнемонические обозначения команд в последовательности байтов (нулей и единиц).

Язык ассемблера

Для каждого процессора существует свой ассемблер и соответственно, свой язык ассемблера.

Наиболее распространенными ассемблерами для архитектуры х86 являются:

Для DOS/Windows: Borland Turbo Assembler (TASM), Microsoft Macro Assembler (MASM) и Watcom Assembler (WASM).

Для GNU/Linux: gas (GNU Assembler), использующий AT&T-синтаксис, в отличие от большинства других популярных ассемблеров, которые используют Intel-синтаксис.

NASM (Netwide Assembler) – это открытый проект ассемблера, версии которого доступны под различные операционные системы, и который позволяет получать объектные файлы для этих систем. В NASM используется Intel-синтаксис и поддерживаются инструкции x86-64.

Формат команд NASM

Каждая машинная команда состоит из двух частей:

```
•операционной - определяющей, "что делать";
```

```
•операндной - определяющей объекты обработки, "с чем делать".
```

Типичный формат записи команд NASM имеет вид:

```
[метка:] мнемокод [операнд {,операнд}] [;комментарий]
```

Формат команд NASM

Мнемокоды

Мнемокод — непосредственно мнемоника инструкции процессору и является обязательной частью команды. Например, пересылка (mov) или сложение (add).

Операнды

Операнд объект, над которым выполняется машинная команда или оператор языка программирования.

Команда может иметь один или два операнда, или вообще не иметь операндов. Число операндов неявно задается кодом команды.

Примеры:

Нет операндов ret ; Вернуться (используется в подпрограммах)

Один операнд іпс есх ; Увеличить на 1 есх

Два операнда add eax, 12 ; Прибавить 12 к eax

Формат команд NASM

Метки

Метка — идентификатор, значением которого является адрес первого байта того предложения исходного текста программы, которое он обозначает. Метка в языке ассемблера может содержать следующие символы:

- •все буквы латинского алфавита;
- •цифры от 0 до 9;
- •спецсимволы: , @, \$, ?.

Все метки, которые записываются в строке, не содержащей директиву ассемблера, должны заканчиваться двоеточием : .

Комментарии

Комментарии отделяются от исполняемой строки символом; . При этом все, что записано после символа точка с запятой и до конца строки, является комментарием.

Команды точ

Команда MOV копирует данные из операнда-источника в операнд-получатель.

MOV <получатель>, <источник>

Варианты использования команды MOV с разными операндами

MOV reg, reg

MOV mem, imm

MOV mem, reg

MOV reg, imm

MOV reg, mem

MOV mem, mem



Примеры: mov = eax, 403045h

; пишет в еах значение 403045

mov cx,[eax]

; помещает в регистр CX значение (размера word) из памяти

указанной в ЕАХ (403045)

mov eax, ebx

; Пересылаем значение регистра ЕВХ в регистр ЕАХ

mov x,0

; Записываем в переменную х значение 0

mov al,1000h

; Ошибка – попытка записать 2-байтное число в 1-байтный регистр

mov eax,cx

; Ошибка – размеры операндов не совпадают

Koмaндa int 0x80

int 0x80 — генерирует программное прерывание с номером 0x80 для системного вызова ядра. Номер системного вызова передается ядру через регистр EAX, параметры системных вызовов задаются в регистрах EBX, ECX, EDX, ESI и EDI

Системный вызов 'write'	mov eax,4
Параметры	
- номер потока вывода	например, вывод на экран mov ebx, 1
- адрес памяти с данными для вывода	mov ecx, msg
- количество данных в байтах	mov edx,len
Системный вызов 'exit'	mov eax,1
Параметр	
- код завершения	mov ebx, 0
Системный вызов 'read'	mov eax,3
Параметры	
- номер потока ввода	например, ввод с клавиатуры mov ebx, 0
- адрес памяти, в которой надо разместить прочитанные данные	mov ecx, string
- количество данных в байтах	mov edx,4

Объявление инициализированных данных

Дирек	Назначение	пример			
тивы					
Резервируют память и указывают, какие значения должны храниться в этой					
памяти					
DB	Для определения	msg db "Hello"	По адресу msg располагается		
	1-байтовых значений		строка из 5 символов (т.е.		
	(8 бит)		массив 1-байтовых ячеек,		
			содержащих коды символов)		
DW	Для определения	count dw 7	По адресу count располагается		
	2-байтовых значений		2-байтовое слово, в которое		
	– слов (16 бит)		занесено число 7		
DD	Для определения				
	двойных слов (32				
	бита)				

Объявление неинициализированных данных

Дирек	Назначение	пример		
тивы				
Сообщают ассемблеру, что необходимо зарезервировать				
заданное количество ячеек памяти				
RESB	Резервирование заданного	string resb 20	По адресу с меткой string, будет	
	числа 1-байтовых ячеек		расположен массив из 20	
			1-байтовых ячеек (хранение строки	
			символов)	
RESW	Резервирование заданного	count resw 256	По адресу с меткой count, будет	
	числа 2-байтовых ячеек		расположен массив из 256	
	(слов)		2-байтовых слов	
RESD	Резервирование заданного	x resd 1	По адресу с меткой х будет	
	числа 4-байтовых ячеек		расположено одно двойное слово	
	(двойных слов)		(т.е. 4 байта для хранения	
			большого числа)	

Структура программы NASM

```
SECTION .data ; секция содержит переменные для
                ; которых задано начальное значение
SECTION .bss ; секция содержит переменные для
                ; которых не задано начальное значение
SECTION .text ; секция содержит код программы
global start
start:
                ; Точка входа в программу
   mov eax,1 ; системный вызов ' exit'
   mov ebx, 0 ; Код завершения 0 (success)
   int 0x80
                ; Вызов ядра
```

"Hello, world!"

```
SECTION .data
  msq db "Hello, world!",0xa ; Строка
  len equ $ - msq
                                    ; Размер строки
SECTION .text
global start
start:
                               ; Точка входа в программу
                               ; системный вызов 'write'
       mov eax, 4
       mov ebx, 1
                               ; Дескриптор 1 (stdout)
                     ; Указатель на данные
       mov ecx, msg
       mov edx, len
                               ; Размер данных
       int 0x80
                               ; Вызов ядра
                              ; ' exit' системный вызов
       mov eax, 1
       mov ebx, 0
                              ; код завершения
       int 0x80
                               ; Вызов ядра
```

Компиляция и линковка

nasm -f elf64 hello.asm# Создание объектного файлаld -o hello hello.o# Создание исполняемого файла./hello# запуск программы

Memory dump

```
4049 5354
                       1314 021F 2023
                       6COF 0000 0828 47D1
             0360 F187 607C 2034 321D 07EC
             FØ82 44F6 6CØ5 6D2D 4526 E8C6
             F081 F081 2060 4C49 5354 A805 6C2C
             0A34 C12C 082A 47B3 441C 7171 834B
              B800 7171 834B 2026 321D 0001
        834B 2025 8000 F020 2001 F403 47B8 6FBC
             F187 607C 2038 321D 07BB 0A1D 47A8
        F082 7170 3360 7171 834B 2023 B800 7171
                            6C09 6D03 C103
                            FØ81 C1Ø3 6CFA
             5255 4E20 A805 6C0F 0000 4406 F081
             086C 4785 F082 0824 4772 7171 834B
             B800 F082 COCE C103 6CE3 F081 208A
                             0000 47EF F081 077E
        086C 476E F082 C0CE C103 6C02 F081
                                           ОВЯТ
             F081 2097 5343 5241 5443 4820
             E8CE 0000 C168
                             0000 0087 6C3E 20AA
        5343 5241 5443 4820 4B45 5920 A809
                       0834 474B F082 COCE 449C
             F081 20B5 5343 5241 5443 4820 5020
03-20B0: A808 E8CE 0000 0022 6C20 20C0 5343 5241
```


Регистры

Регистры — это специальные ячейки памяти, расположенные непосредственно в процессоре. Работа с регистрами выполняется намного быстрее, чем с ячейками оперативной памяти.

Регистры можно разделить на

- регистры общего назначения,
- указатель команд,
- регистр флагов,
- сегментные регистры.

Регистры общего назначения



Регистры общего назначения

```
EAX/AX/AH/AL (accumulator register) — аккумулятор;
EBX/BX/BH/BL (base register) — регистр базы;
ECX/CX/CH/CL (counter register) — счётчик;
EDX/DX/DH/DL (data register) — регистр данных;
ESI/SI (source index register) — индекс источника;
EDI/DI (destination index register) — индекс приёмника (получателя);
ESP/SP (stack pointer register) — регистр указателя стека;
EBP/BP (base pointer register) — регистр указателя базы кадра стека.
```

Несмотря на существующую специализацию, все регистры можно использовать в любых машинных операциях. Однако надо учитывать тот факт, что некоторые команды работают только с определёнными регистрами. Например, команды умножения и деления используют регистры EAX и EDX для хранения исходных данных и результата операции. Команды управления циклом используют регистр ECX в качестве счётчика цикла.

Указатель команд

Регистр EIP (указатель команд) содержит смещение следующей подлежащей выполнению команды. Этот регистр непосредственно недоступен программисту, но загрузка и изменение его значения производятся различными командами управления, к которым относятся команды условных и безусловных переходов, вызова процедур и возврата из процедур.

Уровень языка ассемблера

```
: Hello World for Intel
; Assembler (Linux)
SECTION .data
msq db "Hello, world!",0xa
len equ $ - msq
SECTION .text.
global start
start:
        mov eax, 4
        mov ebx, 1
        mov ecx, msq
        mov edx, len
                             Hello:
        int 0x80
        mov eax, 1
        mov ebx, 0
        int 0x80
                              http://helloworldcollection.de/
```

```
: Hello World for Intel
; Assembler (MSDOS)
mov ax, cs
mov ds, ax
mov ah, 9
mov dx, offset Hello
int 21h
xor ax, ax
int 21h
  db "Hello
World!",13,10,"$"
```

```
;RSX-11M-PLUS operating system
        .title Hello
        .ident /V0001A/
        .mcall giow$s, exit$s
        .psect $code, ro, i
start: qiow$s #5,#5,,,<#str,
\#len, \#40>
        exit$s
        .psect $data,ro,d
        .ascii / Hello World!/
str:
        len=.-str
        .end start
```

: Hello World in Assembler for

: the DEC PDP-11 with the

Уровень языка высокого уровня

Язык программирования высокого уровня — язык программирования, разработанный для быстроты и удобства использования программистом. Основная черта языков программирования высокого уровня — это абстракция, то есть введение смысловых конструкций, кратко описывающих такие структуры данных и операции над ними, описания которых на машинном коде (или другом низкоуровневом языке программирования) очень длинны и сложны для понимания.

Примеры высокоуровневых языков программирования: C, C++, C#, Visual Basic, Java, Python, PHP, Ruby, Perl, Delphi (Pascal).

Выводы

- Классическая структура ЭВМ отвечает модели Фон Неймана. Современные ЭВМ далеко ушли от этой модели, но по прежнему имеют большое число общих черт, например двоичная система счисления, управление потоком команд.
- Решение задач на ЭВМ реализуется программным способом, т.е. путем выполнения последовательно во времени отдельных операций над информацией, предусмотренных алгоритмом решения задачи.
- Архитектура вычислительной системы предполагаем многоуровневую, иерархическую организацию.
- Компьютер проектируется как иерархическая структура уровней, которые надстраиваются друг над другом. Каждый уровень представляет собой определенную абстракцию различных объектов и операций.