Sistemas de Procesamiento de Datos

Assembler (parte 4)

Profesor: Fabio Bruschetti

Aydte: Pedro Iriso

Ver 2019



Objetivo

- Comprender la distribución de las estructuras en la memoria y los métodos de accesos a las mismas.
- Entender el tipo abstracto de datos conocido como stack
- Entender el uso de subrutinas, el pasaje de parámetros y el uso del stack en programación assembler.

Estructuras de Datos

- El acceso a las estructuras de datos, se realiza mediante el uso del modo de direccionamiento INDIRECTO.
- Estructuras a revisar:
 - Arreglos (arrays): Una colección de elementos del mismo tipo.
 - Int arreglo[10];
 - arreglo[0] = 1; arreglo[1] = 5;
 - Registros o Estructuras: Una colección de elementos de distintos tipos.

 - estudiante.numero = 123456;




- Los arreglos son estructuras de datos indexadas
 - arreglo[i] = dir de comienzo + i * TamañoElemento.
 - Los offsets dependen del tamaño del elemento.


0

 El Primer elemento de un vector es asociado con el índice 0.


Vector



Matriz 2-D



Matriz 3-D





.data

a1 db 11h, 22h, 33h, 44h, 55h

a2 db 01h

db 02h

db 03h

a3 db 2 dup(0FFh)

C :

byte a1[5]; a1[0] = 17;

byte a2[3]; a2[1] = 2;

byte a3[2]; a3[1] = 255;

	Mapa de Memoria
DS:00	11h
DS:01_	22h
DS:02	33h
DS:03	44h
DS:04	55h
DS:05	01h
DS:06	02h
DS:07	03h
DS:08	FFh
DS:09	FFh
DS:0A	??
DS:0B	??



.data

a1 dw 11h, 22h, 33h, 44h

a2 dw 01h

dw 02h

dw 03h

a3 dw 2 dup(0FFFFh)

int a1[4]; a1[0] = 17; int a2[3]; a2[1] = 2;

int a3[2]; a3[1] = 255;

	Mapa de Memoria
DS:00	11
DS:01	00
DS:02	22
DS:03	00
DS:04	33
DS:05	00
DS:06	44
DS:07	00
DS:08	01
DS:09	00
DS:0A	02
DS:0E	00
DS:00	03



.data

a1 db 01h, 05h

db 02h, 06h

db 03h, 07h

a2 db 2*2 dup(00)

C:

byte a1[3][2]; a1[0][1] = 5;

byte a2[2][2]; a2[1][1] = 0;

	Mapa de Memoria
DS:00	01
DS:01	05
DS:02	02
DS:03	06
DS:04	03
DS:05	07
DS:06	00
DS:07	00
DS:08	00
DS:09	00
DS:0A	??
DS:0B	??
DS:00	??
İ	
:	



Se tiene un arreglo de enteros declarado:

```
X DW ; 1er elemento
DW ; 2do elemento
; etc.
numX DW ; cantidad elementos en X
```


 Escriba un programa que sume todos los elementos del arreglo X en AX

```
int total = 0
for (int i=0; i <numX; i++)
      {
          total += x[i]
      }</pre>
```

 Use **DI** para contener la dirección del elemento actual, o sea juege el rol de **x[i]**



- AX = total
- CX = contador de ciclo i
- DI = dirección de x[i]





Fragmento de Código

```
AX, 0
MOV
LEA
      DI, x
MOV
      CX, numX
```

Ciclo:

Porque 2?

```
CMP
        CX,0
JE
        Listo
```

AX, [DI] ADD

DI, 2 CX, 1 SUB

Ciclo JMP

Listo: ...

ADD

; inicializa sum

; inicializa el índice del arreglo

; obtiene la cantidad de elementos

; quedan elementos?

; suma el elemento i-ésimo

; ajusta el índice (offset)

Acceso Registro-Indirecto



Dinámico,

elemento

Datos - Arreglos - Ejemplo

Fragmento de Código

```
MOV
                     AX, 0
                     DI, 0
            MOV
            MOV
                     CX, numX
         Ciclo:
            CMP
                     CX,0
            JE
                     Listo
DI contiene
el offset al
                     AX, [DI + x]
            ADD
                     DI, 2
            ADD
                     CX, 1
            SUB
```

Ciclo

JMP

Listo: ...

; inicializa sum ; inicializa el índice del offset

; obtiene la cantidad de elementos

; quedan elementos?

La dirección de comienzo de x es estática

; suma el elemento i-ésimo

; ajusta el índice (offset)

Acceso Indirecto-Indexado



Fragmento de Código

```
AX, 0
   MOV
                           ; inicializa sum
   LEA
           BX, x
                           ; inicializa el indice del arreglo
           SI, 0
   MOV
   MOV
           CX, numX
                           ; obtiene la cantidad de elementos
Ciclo:
           CX,0
                           ; quedan elementos?
   CMP
   ]F
           Listo
           AX, [BX + SI] ; suma el elemento i-esimo
   ADD
   ADD
           SI, 2
                           ; ajusta el indice (offset)
           CX, 1
   SUB
           Ciclo
   JMP
                           Acceso Indirecto Base Indexado
Listo: ...
```



```
db 01h, 05h
a1
       db 02h, 06h
       db 03h, 07h
       MOV BX, offset a1
nextRow:
       MOV SI, 0
thisRow:
       MOV [BX][SI], 10
       ADD SI, 1
       CMP SI, 2*1
       JB thisRow
       ADD BX, 2*1
       CMP BX, 3*2
       JB nextRow
```

```
C:
byte a1[3][2];
for (int i=0;i<3;i++)
for (int j=0;j<2;j++)
a1[i][j] = 10;
```



- Las estructuras son un grupo de variables relacionadas que pueden ser accedidas a través de un nombre común
- Cada ítem dentro de la estructura tiene su propio tipo de datos, no necesariamente el mismo para todos los ítems
- Ejemplo:

```
struct catalog_tag {
    char author [40];
    char title [40];
    char pub [40];
    unsigned int date;
    unsigned char rev;
} card;
```

Se accede:
card.author[0]
card.date
card.rev

Donde, la variable card es del tipo catalog_tag.



.data


card db 40 dup ('\$')

db 40 dup ('\$')

db 40 dup ('\$')

dw?

db?



Escriba un código que limpie todos los campos

AUTHOR EQU 0 TITLE **EQU AUTHOR+40 PUBLISHER** EQU TITLE+40 **EQU PUBLISHER+40** DATE **EQU DATE+2** REVISION .data card db 40 dup(?) ;Author db 40 dup(?) ;Title Constante es db 40 dup(?) ;Publisher el offset del dw ;Date elemento db ;Revision dentro de la .code estructura BX, offset card MOV BYTE PTR [BX+AUTHOR], '\$' MOX MOV BYTE PTR [BX+TITLE], '\$' MOV BYTE PTR [BX+PUBLISHER], '\$' dirección de WORD PTR [BX+DATE], 0 MOV comienzo de

BYTE PTR [BX+REVISION], 0

BX

constante,

la estructura

MOV

	Mapa de Memoria		
DS:00	\$		Author
		1 }	Author
DS:27	\$		
DS:28	\$		
] }	Title
DS:4F	\$		
DS:50	\$]]	
] }	Pub
DS:77	\$		
DS:78	?		D /
DS:79	?		Date
DS:7A	?		Rev

typedef struct catalog_tag{


 Escriba un código que limpie todos los campos del arreglo de una estructura

```
author[40];
               char
                         title[40];
               char
               char
                         pub[40];
               unsigned int
                                   date;
               unsigned char
                                   rev;
    };
 catalog_tag library[100];
Código:
             MOV BX, offset library
             MOV CX, 100
           proxlib:
             MOV BYTE PTR [BX+AUTHOR], '$'
             MOV BYTE PTR [BX+TITLE], '$'
             MOV BYTE PTR [BX+PUBLISHER], '$'
             MOV WORD PTR [BX+DATE], 0
             MOV BYTE PTR [BX+REVISION], 0
             ADD BX,40+40+40+2+1
             LOOP proxlib
```



Datos - Stack

- Definición de Stack: es una estructura de comportamiento LIFO que se usa para mantener valores temporalmente.
 - LIFO:
 - Cada elemento es agregado en la cima (TOP), quedando el nuevo elemento en el tope.
 - Los elementos se remueven del tope y el elemento que estaba bajo este, se convierte en el nuevo tope.
 - Los elementos abajo del tope pueden ser vistos si se conoce la dirección relativa al tope.
 - Ej: Ver el segundo elemento desde el tope.





Datos - Stack

- El stack se implementa reservando:
 - Un bloque de memoria para almacenar los valores
 - Un puntero al valor del tope (TOP)
- El stack crece de direcciones altas a bajas
- Luego de la inicialización, el TOP, apunta justo fuera del bloque reservado para que en el próximo PUSH se ajuste el puntero antes de copiar el valor.
- Cuando se llena el stack (no hay mas espacio) al agregar (PUSH) ítems sucede STACK OVERFLOW.
- Cuando el stack está vacío al sacar (POP) ítems sucede STACK UNDERFLOW



Datos - Stack

Implementación de Stack

```
.data
top dw 102h ; Dirección del TOP
stack db 100h dup(?) ;Stack = arreglo de bytes
...
   MOV
              BX, top
                                 ; mueve AL al stack
   SUB
              BX, 1
   MOV
              [BX]. AL
   MOV
              top, BX
                                 ; lee el 7mo elemento desde el TOP
   MOV
              BX, top
   ADD
              BX, 7
              AL, [BX]
   MOV
...
   MOV
              BX, top
                                 ; Saca el elemento TOP del stack
   MOV
              AL, [BX]
   ADD
              BX, 1
   MOV
              top, BX
```



- Stack de hardware o de runtime
 - El procesador tiene un stack incorporado llamado runtime stack
 - El TOP es administrado por registro dedicados SS:SP
 - SS:SP apunta a un stack de valores de 16 bits.
 - El runtime stack crece hacia abajo en memoria (dir. altas a bajas)
 - Algunas instrucciones hace uso o alteran el runtime stack implícitamente (modificar SS:SP)
- Un programa debe inicializar el SP antes de hacer uso de las operaciones de stack
 - .stack size
 - El ensamblador reserva una cantidad específica de bytes como bloque de memoria para usar el stack
 - Esta directiva es traducida en instrucciones para el loader (cargador) para inicializar SS y SP.
 - SP apunta al byte de mas arriba (dir mayor) del último byte reservado para stack

1

Datos - Stack

- Stack de Intel
 - PUSH operando
 Agrega un nuevo valor al stack
 - Se debe especificar un operando origen de 16 bits
 - El operando puede ser registro o memoria
 - El stack crece para abajo (hacia las dir mas bajas)
 - SP := SP 2
 - mem[SP] := operando
 - POP operando
 Remueve un valor del stack
 - Se debe especificar un operando destino de 16 bits
 - El operando puede ser registro o memoria
 - operando := mem[SP]
 - SP := SP + 2




Subrutinas

- Es una secuencia de instrucciones que pueden ser llamados desde varios lugares en el programa
- Permite realizar la misma operación pero con distintos parámetros
- Simplifica el diseño de un programa complejo usando la aproximación divide y conquista
- Simplifica el testeo y mantenimiento
- Ocultamiento de información en la representación interna de variable auxiliares para resolver la operación implementada
- En lenguajes de alto nivel se llaman FUNCIONES, PROCEDIMIENTO o METODOS
- En lenguaje assembler se llaman SUBRUTINAS

Ejecución de Subrutinas Las subrutinas son una forma de control de flujo • El control es pasado a la actividad • La actividad es ejecutada Inicio de Programa • El control es retornado al punto de invocación call subrutina_x próxima instrucción |Subrutina_x

Flujo de Programa durante una llamada a subrutina

Ejecución de Subrutinas



Durante la invocación se debe salvar el punto de invocación Durante el retorno, el punto de invocación debe restablecerse


- Implementación de Subrutinas a nivel de maquina
 - CALL destino

- ; Invoca la rutina destino
- Semántica de la Ejecución
 - Salvar la dirección de retorno en el STACK de ejecución (runtime)
 - PUSH IP
 - Transferir el control a destino
 - JMP destino

Valor de IP posterior al fetch del CALL

RET

- ; Retorna de la subrutina
- Semántica de la Ejecución
 - Retorna el control a la dirección salvada en el tope del stack
 - POP IP





Assembler - Subrutinas

- Informalmente: una subrutina es una secuencia de instrucciones nombrada que termina con una instrucción RETURN
- El assembler de Intel tiene directivas adicionales que proveen una encapsulamiento de la subrutina

```
main PROC subr PROC .... ... ... ... RET INT 21h subr ENDP main ENDP END main
```



Local

C - Subrutinas y parámetros

```
unsigned int displayAddress;
           int main ()
              int number = 5, number 2 = 6;
              display ( number2, 0);
Variable
           void display (word number, byte base)
              int divisor, digit;/
              if (base == 0)/divisor = 2
              else divisor ≠ 2;
              digit = number / divisor;
              displayAddress++;
```

Variable Global

number2 es un PARAMETRO

number es un ARGUMENTO

1

C - Subrutinas y parámetros

Por Valor vs Por Referencia

```
int main ()
     int number = 5, number 2 = 6;
     display1 (number2, 0);
     display2 (&number, 0);
                                              Por Valor
}
void display1 (word number, byte base)
     number = number / divisor;
                                              Por Referencia
void display2 (word &number, byte base)
     number = number / divisor;
```



- Los parámetros pueden ser pasados en varias formas:
 - Variables globales
 - Registros
 - Stack

Por Variables Globales

- El parámetro es una variable compartida estáticamente en memoria (alcanzable por el invocante y el invocado)
- El pasaje de parámetros sucede cuando:
 - El invocante pone el valor en la variable
 - El invocado lee el valor de la variable



Ejemplo: Prototipo en C: void actividad(word Valor)

Valor: DW

Invocante: MOV **Valor**, 245

CALL Actividad

Invocado: actividad PROC

MOV AX, Valor

RET

actividad ENDP

- El Pasaje de Parámetros vía variables globales no es muy usado en la práctica
 - Considere las subrutinas anidadas (o autoinvocantes)
 - Considere un programa con muchas rutinas con muchos parámetros
 - Aunque, hay veces que es la única forma de pasaje de parámetros por ejemplo en las interrupciones.



- Los Parámetros pueden ser pasados por Registros
 - Cada parámetro es asignado a un registro en particular
 - El invocante carga los registros con los valores apropiados
 - El invocado lee los registros para obtener el valor.
- Parámetros por Registros son usados por DOS

```
    MOV AH, 9 ;AH= Función del S.O (9=Imprimir)
    MOV DX, OFFSET mensaje ;DX=Dirección del mensaje
```

■ INT 21h ;"llamada" a la función de DOS

Ventaja:

- Poco overhead ya que los valores están en los registros
- Desventaja:
 - Existe un número finito de registros
 - ¿Que se hace si hay mas parámetros que registros?



- Los Parámetros pueden ser pasados por Stack
 - El invocante pone (push) los valores en el stack
 - El invocado indexa dentro del stack para obtener los valores
- Ejemplo: Prototipo en C: void actividad(word Valor)

Invocante: MOV DX, 245

PUSH DX

CALL Actividad

Invocado: actividad PROC

MOV BP,SP

MOV AX, [BP + ?]

RET

actividad ENDP

Direccionamiento Indirecto



C - Pasaje Parámetros por Stack

Llamados a Subrutinas anidadas

Dir regreso a **main** 245

Contenido STACK

Dir regreso a **sub1**590
Dir regreso a **main**245

Contenido STACK

Dir regreso a **sub2**3
Dir regreso a **sub1**590
Dir regreso a **main**245

Contenido STACK



Assembler - Subrutinas

- Posible Problema: Si las rutinas necesitan usar registros, que son utilizados por el invocante luego del return?
- Solución: Asignarle responsabilidades al invocante o al invocado
 - El invocante tiene la responsabilidad de salvar todos los valores útiles antes de la llamada a la subrutina
 - El invocado está liberado de usar cualquier registro
 - Luego del regreso, el invocante restaura los valores útiles
 - El invocado (subrutina) debe salvar los registros antes de usarlos y restaurarlos a su valor original antes del regreso
 - El invocante tiene la garantía de que sus registros contiene los mismos datos antes y después del llamado a la subrutina
 - Mas eficiente dado que la subrutina sabe qué registros usa.
- Solución: La subrutina debe salvar los registros antes de usarlos y restaurarlos a su valor original antes del regreso, excepto del registro utilizado para retornar el resultado de la función.

C - Subrutinas - Variables Locales

- Las subrutinas suelen utilizar variables locales que existen solo durante la ejecución de la subrutina
- Ejemplo

```
double average (double array[], int numero)
{
    double total = 0;
    for (int i=0; i < numero; i++)
    {
        total += array[I];
    }
    double resultado = total / numero;
    return resultado;
}</pre>
```

 Las variables locales se almacenan como variables registros o usando el stack como un buffer temporario de almacenamiento.



- Los parámetros al ser pasados por el STACK
 - PUSHeados de Izquierda a Derecha (estilo "PASCAL")
 - PUSHeados de Derecha a Izquierda (estilo "C")
 - El invocante debe colocarlos en el STACK antes de la invocación de la subrutina y retirarlos del STACK luego del retorno de la misma.
- Ejemplo:
 - void display (word numero, byte base)

Invocante: MOV AL, 0

PUSH AX; base

PUSH [BX+SI] ;numero

CALL display

ADD SP, 4 ;retira los parámetros

- Los parámetros tipo byte, son pasados en la parte baja de la word puesta en el stack
- Retirar los parámetros se puede hacer usando POP o incrementando SP la cantidad de bytes puestos

Assembler - Pasaje de Parametros

- El invocado debe indexar dentro del stack para hacer uso de los valores del parámetro, usando un STACK FRAME
- Un STACK FRAME es una vista consistente del stack justo antes de comenzar con el código ejecutable de la subrutina
 - Provee un método uniforme de acceso a los parámetros pasados en el STACK usando un direccionamiento BASE-INDIRECTO sobre BP mas allá del número de parámetros o/y del número de registros salvados/restoreados por la rutina.

```
anySub proc

PUSH BP

MOV BP, SP

Código de Entrada estándar

; PUSH los registros a utilizar

; Código ejecutable de la rutina donde se realiza el trabajo

; POP todos los registros salvados (en orden inverso!)

POP BP

RET


Código de Salida estándar

anySub endp
```



Assembler - Pasaje de Parametros

Esqueleto del Stack Frame asociado con la subrutina





Assembler - Pasaje de Parametros


- Ejemplo: void display(word Valor, byte Base)
- Seteo de la llamada (por el invocante)
 - MOV AL, 0


; Base = binario


- PUSH AX
- PUSH [BX+SI]

; Valor a mostrar

- CALL Display16
- ADD SP, 4
- Implementación de la subrutina









Assembler - por valor o referencia

- Definición: Parámetro POR VALOR
 - El argumento es una copia del valor de interés
 - En lenguje de alto nivel como C++, pasaje POR VALOR, es la forma de default de pasar variables simples (tipos primitivos: int, char, float)
 - Los parámetros pasados POR VALOR, dentro de la subrutina, pueden ser tratados coma variables locales
 - El contenido del stack puede ser leído y modificado
 - La variables es local y solo existe durante la ejecución de la subrutina
 - Los cambios en estos argumentos no son persistentes y no son vistos por el invocante.
- Definición: Parámetro POR REFERENCIA
 - El argumento es la dirección de la variable en memoria
 - Usado cuando se necesita acceder a las variables del invocante:
 - El propósito de la subrutina es modificar las variables del invocante
 - El pasaje de estructuras grandes requerirán mucho tiempo y espacio en el stack si se pasan POR VALOR.
 - En lenguajes de alto nivel como C, el pasaje por referencia hace necesario usar el operador &: (int & porferencia) (int porvalor)



Assembler - Por Referencia

- Ejemplo: void SortArray(int &ordenar[], int largo)
 - ;declaración de Arreglo
 - X DW DW

. . . .

largoX DW



PUSH largoXMOV AX, OFFSET XPUSH AX

CALL SortArray

ADD SP, 4

Invocado:

MOV BX, [BP + 4]MOV SI, 0

; obtiene la dir. del arreglo


; pasa la dir. de arreglo X

; indice del arreglo

MOV AX,

AX, [BX + SI]

; accede al elemento del arreglo



Assembler - Valor de Retorno

- Las rutinas pueden retornar información al invocante de dos modos:
 - Retornar valores en las variables pasadas por referencia
 - Retornar un valor via el tipo de retorno de la subrutina
 - Ejemplo:

boolean ValorAbs(int &X, int Y);

- donde boolean es normalmente un byte con 0=false o 1=true
- Retornar el valor del tipo de retorno al invocante puede ser hecho por una de las tres formas usadas para pasar parámetros
 - Variables Globales (mismos problemas que antes)
 - En el stack
 - Por ejemplo, después de pasar los parámetros, el invocante puede alocar una palabra extra antes del CALL
 - SUB SP, 2
 - El invocado podría retronar el valor allí
 - Vía Registros
 - Hay un solo valor de retorno, por lo tanto necesita un solo registro
 - retornar 8 bits en AL
 - retornar 16 bits en AX
 - retornar 32 bits en DX:AX (igual que los 32 bits utilizados por DIV)



- Todos los ejemplos de subrutinas vistos usan control de flujo intrasegmento
 - Solo IP es salvado/cambiado/restablecido
 - A estas subrutinas se las llama NEAR
- En programas largos y en bibliotecas, las subrutinas pueden ser ubicadas en distintos segmentos de código
 - Requiere un control de flujo inter-segmento
 - CS e IP son salvados/cambiados/restablecidos
 - A esas subrutinas se las llama FAR
- La directiva PROC usa un modificador opcional para denotar el tipo de control de flujo
 - PROC NEAR o PROC FAR
 - Por default, sin algún modificador, una subrutina es NEAR



Assembler - Subrutina

0000 0000 0000 0003 0007	E8 0004 0E E8 0001	.code main PROC CALL nearsub CALL farsub main ENDP	$\begin{array}{c} \textbf{E8} \rightarrow \textbf{CALL} \\ \textbf{0E} \rightarrow \textbf{PUSH CS} \end{array}$
0007 0007 0008	С3	; NEAR subroutine nearsub PROC NEAR RET nearsub ENDP	C3 → RET (NEAR) Intra-segment
0008 0008 0009	CB	; FAR subroutine farsub PROC FAR RET farsub ENDP END main	CB→ RET (FAR) Inter-segment

C y Assembler

Cómo empezar y terminar una función en assembler

```
funcion:

push ebp ; salva la base de la pila anterior
mov ebp, esp ; reposiciona la nueva base en el tope de la pila
sub esp, 8 ; reserva 2 dword de espacio para variables locales
...
pop ebp ; recupera la base anterior
ret
```

- Cómo usar desde C una función escrita en assembler
 - Desde C: extern < prototipo de la función > ;
 - Ejemplo: extern void funcionAsm(int n);
 - Desde Assembler: global < definción del símbolo >
 - Ejemplo: global funcionAsm

...

funcionAsm:

; aquí va el código de la función en asm

ret

- Cómo usar una función C desde assembler
 - Desde Assembler: extern <funcionC>;
 - **Ejemplo:** extern funcionC

..

call funcionC:

C y Assembler

Ejemplo:

Archivo .c extern int funcionAsm(char* param1, int param2); int main(void){ return funcionAsm("Orga",2); }

Archivo .asm

```
global funcionAsm
extern printf
section .data
formato db '%s %d',10,0
section .text
funcionAsm:
           push ebp
           mov ebp,esp
           push esi
           push edi
           push ebx
           push dword [ebp+12] ;param2
           push dword [ebp+8]
                                ;param1
           push dword formato
           call printf
           add esp,12
                                 ;devuelve 0
           xor eax,eax
           pop ebx
           pop edi
           pop esi
           pop ebp
```

ret

48