
# 实验拓扑



注: SW1、SW2、SW3 为二层接入交换,开启设备就行,不需要做任何配置。 所有 PC 都用路由器镜像模拟代替使用。

# 实验需求

#### 1、子网划分

拟定 192.168.10.0/24 为地址规划可用空间,厂区已有 3 台主机,办公区已有 18 台主机,服务器区已有 51 台主机,请合理划分 192.168.10.0/24 网段为这三个区域分配对应地址,要求尽可能的节约 IP 资源的情况下确保 a 每个区域能保障最终有 10 个空余地址为后续扩容预留,设备之间的互联地址也通过给定地址段自行分配。请给出 IP 地址规划方案。

## 2、dhcp 配置

R1 负责向办公区和厂区提供地址自动获取,R2 负责向服务器区提供静态地址获取。请根据地址规划,配置好 dhcp 服务。主机的网关为该网段第一位,dhcp 服务排除网关地址。

## 3、IPV6 地址配置

R1 负责向厂区提供 ipv6 地址分配, 地址段为 2001:da8:a3:1000::/64, 客户端无状态获取 IPV6 地址。

R1 负责向办公区提供 ipv6 地址分配,地址段为 2001:da8:a3:1001::/64, 客户端通过 DHCPv6 有状态获取 IPV6 地址。

R2 路由负责向服务器区提供 ipv6 地址分配, 地址段 2001:da8:a3:1002::/64, 服务器静态获取 IPV6 地址。

#### 4、路由协议

整个网络使用静态路由协议,请在对应设备上配置好静态路由,确保办公区和服务器区的 IPV4/IPV6 网络能够实现互联互通。

### 5、设备管理

为方便管理,创建一个本地用户,用户名为 dongda,密码为 dongda@123,用于远程登录 telnet 管理 R1 和R2,为防止密码泄露,请加密登录密码

# 功能测试

- 1、在厂区和办公区的 PC 上检查是否能正确获取 ip 地址,获取到 ip 地址后,ping 网关看看是否能 ping 通。这可以检查子网掩码是否正确设置。然后检查网关地址是否为该可用 ip 段的第一位。在 R1 上 exec 特权模式下输入 show ip dhcp binding 检查排除掉的地址是否未被分配。
- 2、在办公区的 PC 上检查能否获取 ipv6 地址,并检查获取到的地址后 64 位是否有 fffe 字样,如有,就表示未正确配置 dhcpv6,是通过无状态自动配置生成的,在厂区的 PC 上检查获取到的地址后 64 位是否有 fffe 字样,如无,就表示获取到的地址是通过 DHCPv6 分配的。然后在 R1 上输入 show ipv6 dhcp binding 命令检查是否已正确通过 dhcpv6 分配 ipv6 地址。
- 3、测试厂区 PC, 办公区 PC 和服务器之间都能互相 ping 通
- 4、在 PC 上尝试 telnet R1 能否正常登录 R1 控制台,在 R1 上运行 show running-config 命令查看密码是否已被正确加密。