# 1.4.3 参考配置

### 1) IP 配置

```
R1 配置
R1(config)#interface Loopback0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 30.30.30.2 255.255.255.255
R1(config)#interface Ethernet0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
R1(config)#interface Ethernet0/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)# ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
R1(config)#interface Ethernet0/2
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
R1(config)#interface Ethernet0/3
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 14.1.1.1 255.255.255.0
R2 配置
R2(config)#interface Ethernet0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.10.10.254 255.255.25.0
R2(config)#interface Ethernet0/1
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
R2(config)#interface Ethernet0/2
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
R2(config)#interface Ethernet0/3
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 21.1.1.2 255.255.255.0
R3 配置
R3(config)#interface Loopback0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 34.1.1.1 255.255.255.255
R3(config)#interface Ethernet0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 13.1.1.2 255.255.255.0
R3(config)#interface Ethernet0/1
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 35.1.1.2 255.255.255.0
R3(config)#interface Ethernet0/2
```

```
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 43.1.1.1 255.255.255.0
```

#### R4 配置

R4(config)#interface Loopback0
R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#ip address 34.1.1.2 255.255.255.255

R4(config)#interface Ethernet0/0

R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#ip address 14.1.1.2 255.255.255.0

R4(config)#interface Ethernet0/1

R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#ip address 45.1.1.2 255.255.255.0

R4(config)#interface Ethernet0/2

R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#ip address 43.1.1.2 255.255.255.0

#### R5 配置

R5(config)#hostname R5

R5(config)#interface Loopback0

R5(config-if)#no shutdown

R5(config-if)#ip address 8.8.8.8 255.255.255.255

R5(config)#interface Loopback1

R5(config-if)#no shutdown

R5(config-if)#ip address 114.114.114 255.255.255.255

R5(config)#interface Ethernet0/0

R5(config-if)#no shutdown

R5(config-if)#ip address 45.1.1.1 255.255.255.0

R5(config)#interface Ethernet0/1

R5(config-if)#no shutdown

R5(config-if)#ip address 35.1.1.1 255.255.255.0

#### SW1 配置

SW1(config)#vlan 10

SW1(config)#vlan 20

SW1(config)#vlan 30

SW1(config)#vlan 40

SW1(config)#interface Ethernet0/0

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#switchport access vlan 10

SW1(config)#interface Ethernet0/1

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#switchport access vlan 20

SW1(config)#interface Ethernet0/2

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#switchport access vlan 30

```
SW1(config)#interface Ethernet0/3
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#switchport access vlan 40
SW1(config)#interface Vlan10
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
SW1(config)#interface Vlan20
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
SW1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
SW1(config)#interface Vlan30
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
SW1(config)#interface Vlan40
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#ip address 21.1.1.1 255.255.255.0
```

#### 2) OSPF 路由配置

```
R1 配置
R1(config)#router ospf 100 #新建 ospf 进程 100
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1 #设置 router-id 为 1.1.1.1
R1(config-router)#redistribute bgp 65511 subnets
#将本路由器学习到的 BGP 路由条目重分发进 OSPF
R1(config-router)#network 11.1.1.0 0.0.0.255 area 0 #将网络 11.1.1.0/24 宣告进 area 0
R1(config-router)#network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 0 #将网络 12.1.1.0/24 宣告进 area 0
R1(config-router)#default-information originate always
#将去往 AS65512 的默认路由重分发进 OSPF
R2 配置
R2(config)#router ospf 100
R1(config-router)#router-id 2.2.2.2 #设置 router-id 为 2.2.2.2
R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
#将网络 10.10.10.0/24 宣告进 area0
R2(config-router)#network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 21.1.1.0 0.0.0.255 area 0
```

## SW1 配置

R2(config)#interface Ethernet0/1

R2(config)#interface Ethernet0/3

SW1(config)#router ospf 100
SW1(config-router)#router-id 3.3.3.3
SW1(config-router)#network 11.1.1.0 0.0.0.255 area 0
SW1(config-router)#network 21.1.1.0 0.0.0.255 area 0
SW1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
SW1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-if)#ip ospf priority 0 #设置 ospf 优先级为 0

R2(config-if)#ip ospf priority 0 #设置 ospf 优先级为 0

```
SW1(config)#interface vlan 30
SW1(config-if)#ip ospf priority 0
SW1(config)#interface vlan 40
SW1(config-if)#ip ospf priority 0
```

#### 3) BGP 路由配置

```
3.1
R1 配置
R1(config)#router bgp 65511 #将本路由器划入 AS65511 中
R1(config)#no bgp log-neighbor-changes #取消 BGP 邻居状态变更日志记录
R1(config)#neighbor 13.1.1.2 remote-as 65512
#设置邻居连接该设备接口的 ip 地址并设置邻居的 AS 号
R1(config)#neighbor 14.1.1.2 remote-as 65512
#设置邻居连接该设备接口的 ip 地址并设置邻居的 AS 号
R3 配置
R3(config)#router bgp 65512
R3(config-router)#no bgp log-neighbor-changes #取消 BGP 邻居状态变更日志记录
R3(config-router)#neighbor 13.1.1.1 remote-as 65511
R3(config-router)#neighbor 35.1.1.1 remote-as 65512
R3(config-router)#neighbor 35.1.1.1 next-hop-self #修改下一跳为本 as 内的设备
R3(config-router)#neighbor 43.1.1.2 remote-as 65512
R3(config-router)#neighbor 43.1.1.2 next-hop-self
R4 配置
R4(config)#router bgp 65512
R4(config-router)#no bgp log-neighbor-changes #取消 BGP 邻居状态变更日志记录
R4(config-router)#neighbor 14.1.1.1 remote-as 65511
R4(config-router)#neighbor 43.1.1.1 remote-as 65512
R4(config-router)#neighbor 45.1.1.1 remote-as 65512
R4(config-router)#neighbor 45.1.1.1 next-hop-self #修改下一跳为本 as 内的设备
R5 配置
R5(config)#router bgp 65512
R5(config-router)#no bgp log-neighbor-changes #取消 BGP 邻居状态变更日志记录
R5(config-router)#redistribute connected #重分发直连路由到 BGP
R5(config-router)#neighbor 35.1.1.2 remote-as 65512
R5(config-router)#neighbor 35.1.1.2 next-hop-self
R5(config-router)#neighbor 45.1.1.2 remote-as 65512
R5(config-router)#neighbor 45.1.1.2 next-hop-self
```

```
R5(config)#router bgp 65512
R5(config-router)#redistribute connected #重分发直连路由进 BGP
```

#### 3.3

```
R1 配置
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
#新建 acl 过滤掉运维部的路由条目,该路由条目不需要重分发进 BGP
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
R1(config)#route-map osimport permit 10 #新建 route-map 过滤运维部的 OSPF 路由条目
R1(config-route-map)#match ip address 1 #匹配研发部、市场部和数据中心的路由条目
R1(config)#router bgp 65511
R1(config-router)#redistribute ospf 100 route-map osimport
#向 AS65512 重分发 OSPF 路由条目但过滤运维部的路由条目
```

#### 4)路由策略控制

#### 4.1

```
R3 配置
R3(config)#access-list 1 permit 8.8.8.0 0.0.0.255
R3(config)#access-list 2 permit 114.114.114.0 0.0.0.255
R3(config)#access-list 99 permit any
R3(config)#route-map bgp2 permit 10
R3(config-route-map)#match ip address 1
R3(config-route-map)#set metric 1000 #设置 med 值
R3(config)#route-map bgp2 permit 20
R3(config-route-map)#match ip address 2
R3(config-route-map)#set metric 2000 #设置 med 值
R3(config)#route-map bgp2 permit 30
R3(config-route-map)#match ip address 99 #放行其他路由条目
R3(config)#router bgp 65512
R3(config-router)#neighbor 13.1.1.1 route-map bgp2 out #应用路由图到邻居 13.1.1.1
R4 配置
R4(config)#access-list 1 permit 8.8.8.0 0.0.0.255
R4(config)#access-list 2 permit 114.114.114.0 0.0.0.255
R4(config)#access-list 99 permit any
R4(config)#route-map bgp2 permit 10
R4(config-route-map)#match ip address 1
R4(config-route-map)#set metric 2000
R4(config)#route-map bgp2 permit 20
R4(config-route-map)#match ip address 2
R4(config-route-map)#set metric 1000
R4(config)#route-map bgp2 permit 30
R4(config-route-map)#match ip address 99 #放行其他路由条目
R4(config)#router bgp 65512
R4(config-router)#neighbor 14.1.1.1 route-map bgp2 out #应用路由图到邻居 14.1.1.1
```

# R3 配置 R3(config)#access-list 3 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 R3(config)#access-list 3 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 R3(config)#access-list 4 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 R3(config)#route-map bgp1 permit 10 R3(config-route-map)# match ip address 3 R3(config-route-map)#set local-preference 200 #设置 local-prefernce 值 R3(config)#route-map bgp1 permit 20 R3(config-route-map)#match ip address 4 R3(config-route-map)#set local-preference 50 #设置 local-prefernce 值 R3(config)#route-map bgp1 permit 30 R3(config-route-map)#match ip address 99 R3(config)#router bgp 65512 R3(config-router)#neighbor 35.1.1.1 route-map bgp1 out R4 配置 R4(config)#access-list 3 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 R4(config)#access-list 4 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 R4(config)#access-list 4 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 R4(config)#route-map bgp1 permit 10 R4(config-route-map)#match ip address 3 R4(config-route-map)#set local-preference 200 R4(config)#route-map bgp2 permit 20 R4(config-route-map)# match ip address 4 R4(config-route-map)# set local-preference 50 R4(config)#route-map bgp2 permit 30 R4(config-route-map)#match ip address 99 R4(config)#router bgp 65512 R4(config-router)#neighbor 35.1.1.1 route-map bgp1 out

### 5) 策略路由

R2 配置

```
R2(config)#route-map out permit 10
R2(config-route-map)#match ip address 100
R2(config-route-map)#set ip next-hop 12.1.1.2 #设置目标下一跳地址
R2(config)#ip local policy route-map out #应用路由策略到出方向

SW1配置
SW1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.10.20.0 0.0.255
SW1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 10.10.20.0 0.0.255
SW1(config)#route-map out permit 10
SW1(config-route-map)#match ip address 100
SW1(config-route-map)#set ip next-hop 11.1.1.2 #设置目标下一跳地址
```

R2(config)#access-list 100 permit ip 10.10.20.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.3.255

SW1(config)#ip local policy route-map out #应用路由策略到出方向