林州虚子科技大学

网络安全理论与技术实验

实验报告

学	院	网络空间安全学院
专	业	网络工程
班	级	18272412
学	号	18041618
学生姓名		廖越强
教师姓名		高梦州
完成日期		2020.11.29
)U/A	H 793	
成	绩	

实验一 NAT 实验


一、 实验目的

- (1)理解"内部网络对于外部网络是透明的"的含义。
- (2)验证动态 NAT 实现过程。
- (3)验证静态 NAT 实现过程。
- (4)验证动态 NAT 配置过程。
- (5)验证静态 NAT 配置过程。
- (6)验证 NAT 的安全性。


二、实验原理

对于外部网络和内部网络 2 中的终端,内部网络 1 中的终端和 Web 服务器被动态 NAT 和静态 NAT 映射到全球 IP 地址块 192.1.3.0/28,因此,路由器 R2 和 R3 中需要创建项目的网络为 192.1.3.0/28,下一跳是路由器 R1 连接外部网络的按口的 Y 网 IP 和在 192.1.1.254 的静态路由项,如图 6.40 中的路由器 R3 路由表。同样,对于外部网络和内部网络 1 中的终端,内部网络 2 中的终端和 Web 服务器被动态 NAT 和静态 NAT 映射到全球 IP 地址块 192.1.3.16/28,因此,路由器 R1 和 R3 中需要创建项目的网络为 192.1.3.16/28,下一跳是路由器 R2 连接外部网络的接口的 IP 地址 192.1.1.253 的静态路由项,如图 6.40 中的路由器 R3 路由表。

在动态 NAT 下,内部网络中的终端发起访问外部网络或其他内部网络中的 Web 服务器时,动态创建一项用于建立内部网络私有 IP 地址与全球 IP 地址之间映射的地址转




三、 实验环境/实验拓扑图



四、主要操作步骤及实验结果记录

1. 完成拓扑图的连接



2. 完成 router0, router1, router2 各个接口的 IP 和掩码配置以及 RIP 配置, 其中不包括网段

router0 的配置如图

192.168.1.0/24

```
Router(config) #interface fastEthernet 0/0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if) #exit
Router(config) #interface fastethernet 0/1
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #ip address 192.1.1.254 255.255.255.0
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #router rip
Router(config-router) #network 192.1.1.0
Router(config-router) #exit
```

router1

```
Router(config) #interface fastethernet 0/0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #ip address 192.1.1.252 255.255.255.0
Router(config-if) #exit
Router(config) #interface fastethernet 0/1
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #ip address 192.1.2.254 255.255.255.0
Router(config-if) #exit
Router(config) #router rip
Router(config-router) #network 192.1.1.0
Router(config-router) #network 192.1.2.0
Router(config-router) #exit
```

router2

```
Router(config) #interface fastethernet 0/0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
Router(config-if) #ip address 192.1.1.253 255.255.255.0
Router (config-if) #exit
Router(config) #interface fastethernet 0/1
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if) #exit
Router(config) #router rip
Router(config-router) #network 192.1.1.0
Router (config-router) #exit
Router(config)#
```

完成 router0, router1, router2 的静态路由配置过程

router0

```
Router(config) #ip route 192.1.3.16 255.255.255.240 192.1.1.253 Router(config) #
```

router1

```
Router(config) #ip route 192.1.3.0 255.255.255.240 192.1.1.254 Router(config) #
```

router2

```
Router(config) #ip route 192.1.3.0 255.255.255.240 192.1.1.254
Router(config) #ip route 192.1.3.16 255.255.255.240 192.1.1.253
Router(config) #
```

查看 router0 路由表(show ip route)

```
C 192.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R 192.1.2.0/24 [120/1] via 192.1.1.252, 00:00:06, FastEthernet0/1
192.1.3.0/28 is subnetted, 1 subnets
S 192.1.3.16 [1/0] via 192.1.1.253
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Router>
```

router1 路由表

```
C 192.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.1.2.0/24 [120/1] via 192.1.1.252, 00:00:08,
FastEthernet0/0
192.1.3.0/28 is subnetted, 1 subnets
S 192.1.3.0 [1/0] via 192.1.1.254
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
Router>
```

router2 路由表

```
C 192.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
192.1.3.0/28 is subnetted, 2 subnets
S 192.1.3.0 [1/0] via 192.1.1.254
S 192.1.3.16 [1/0] via 192.1.1.253
Router#
```

- 3. 完成各个终端和服务器的网络信息配置
- 4. 在 cli 配置方式下创建全球 ip 地址池,以及全球 ip 地址池与内部私有 ip 地址的映射

router0

```
Router(config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config) #access-list 1 deny any
Router(config) #ip nat pool al 192.1.3.1 192.1.3.12 netmask 255.255.255.240
Router(config) #ip nat inside source static 192.168.1.3 192.1.3.13
Router(config) #ip nat inside source static 192.168.1.7 192.1.3.14
Router(config) #interface fastethernet 0/0
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #
```


router1

```
Router(config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config) #access-list 1 deny any
Router(config) #ip nat pool bl 192.1.3.17 192.1.3.28 net mask 255.255.255.240


% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config) #ip nat pool bl 192.1.3.17 192.1.3.28 netmask 255.255.255.240
Router(config) #ip nat inside source list 1 pool bl
Router(config) #ip nat inside source static 192.168.1.3 192.1.3.29
Router(config) #ip nat inside source static 192.168.1.7 192.1.3.30
Router(config) #interface fastethernet 0/1
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #
```


5. pc0 用全球 ip 地址 192.1.3.29 访问私有 ip 地址 192.168.1.7 的 web server 如图



pc0 用全球 ip 地址 192.1.3.30 访问私有 ip 地址喂 192.168.1.7



pc1 用全球 ip 地址 192.1.3.13 访问私有 ip 地址为 192.168.1.7 的 web server




6. pc0 用全球 ip 地址 192.1.3.29 和 192.1.3.30 分别访问私有 ip 为 192.168.1.3 和 192.168.1.7 的 web server 后,router0 的 NAT 表如图(show ip nat tr)

```
Router>show ip nat tr
Pro Inside global
--- 192.1.3.13
                          Inside local
                                               Outside local
                                                                    Outside global
                          192.168.1.3
     192.1.3.14
                          192.168.1.7
tcp 192.1.3.1:1025
                                               192.1.3.29:80
                          192.168.1.1:1025
                                                                    192.1.3.29:80
tcp 192.1.3.1:1026
                         192.168.1.1:1026
                                               192.1.3.30:80
                                                                    192.1.3.30:80
Router>
```


router1 的 NAT 表如下

```
Router>show ip nat tr
Pro Inside global
                      Inside local
                                        Outside local
                                                           Outside global
    192.1.3.29
                      192.168.1.3
--- 192.1.3.30
                      192.168.1.7
tcp 192.1.3.29:80
                      192.168.1.3:80
                                        192.1.3.1:1025
                                                           192.1.3.1:1025
                     192.168.1.7:80
tcp 192.1.3.30:80
                                        192.1.3.1:1026
                                                           192.1.3.1:1026
Router>
```


7. pc0 访问 192.1.3.29 的分组经过 router0 如图



router0 到 router1 的分组



router1 到目标 web server(192.1.3.29)的分组



五、 实验分析总结及心得

这个实验花了我相当多的时间。刚开始想用 pc0 去 ping 外部的路由地址 192.1.1.252,发现一直 ping 不通。后来才想明白,因为 pc0 给的是内网地址 192.168.1.1,所以在配置 NAT 前,ICMP 包是发不出去的。后来配置完就能 ping 通了。

经过这次实验通过这次实验,我对路由器处理地址转换的方式有了进一步的认识,更加熟悉了 NAT 协议。也对数据包的转发传输方式有了更深刻的了解,明白了路由规则对于数据包传输的重要性。也清晰地了解了内网与外网的关系,对网络体系架构的认识更深了。


实验二 HSRP 实验

六、 实验目的


- (1)理解设备冗余的含义。
- (2)掌握 HSRP 工作过程。
- (3)掌握 HSRP 配置过程。
- (4)理解负载均衡的含义。
- (5)掌握负载均衡实现过程。

七、实验原理

为了实现负载均衡,采用如图 6.53 所示的 HSRP 工作环境。创建两个组编号分别为 1 和 2 的热备份组,并将路由器 RI 和 R2 的接口 1 分配给这两个热备份组,为组编号为 1 的热备份组分配虚拟 IP 地址 192.1.1.25o,同时为路由器 R2 配置较高的优先级,使路由器 R2 成为组编号为 1 的热备份组中的活动路由器。为组编号为 2 的热备份组分配虚拟 IP 地址 192.1.1.251,同时为路由器 R1 配置较高的优先级,使路由器 R1 成为组编号为 2 的热备份组中的活动路由器。将终端 A 的默认网关地址配置成组编号为 1 的热备份组对应的虚拟 IP 地址 192.1.1.250,将终端 B 的默认网关地址配置成组编号为 2 的热备份组对应的虚拟 IP 地址 192.1.1.250,将终端 B 的默认网关地址配置成组编号为 2 的热备份组对应的虚拟 IP 地址 192.1.1.251。在没有发生错误的情况下,终端 B 将路由器 R1 作为默认网关,终端 A 将路由器 R2 作为默认网关。一旦某台路由器发生故障,另一台路由器将自动作为所有终端的默认网关。因此,图 6.53 所示的 HSRP 工作环境既实现了容错,又实现了负载均衡。




八、 实验环境/实验拓扑图




九、 主要操作步骤及实验结果记录


1. 完成拓扑图的连接



2. 为路由器 router1, router2 和 router3 的各个接口配置 IP 地址和子网掩码 router1 fastEthernet0/0 配置



router2 fastEthernet0/0 配置



然后把其他的路由接口也配置 IP 和掩码

3. 为 router1, router2, router3 配置 RIP, 路由表如下

router1 路由表

```
C 192.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R 192.1.3.0/24 [120/1] via 192.1.2.252, 00:00:05,
FastEthernet0/1
Router#
```

router2路由表

```
C 192.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R 192.1.3.0/24 [120/1] via 192.1.2.252, 00:00:09,
FastEthernet0/1
Router#
```

router3 路由表

```
R 192.1.1.0/24 [120/1] via 192.1.2.253, 00:00:30, FastEthernet0/0 [120/1] via 192.1.2.254, 00:00:25, FastEthernet0/0 C 192.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 C 192.1.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1 Router#
```

4. 在 cli 配置方式下

- 4.1 将 router1 和 router2 的接口 fastethernet0/0 加入组编号为 1 的热备份组,为该 热备份组配置虚拟 IP 地址 192.1.1.250, 并使 router2 成为组编号为 1 的热备份组活动路由器
- 4.2 将 router1 和 router2 的接口 fastethernet0/0 加入组编号为 2 的热备份组,为该 热备份组配置虚拟 IP 地址 192.1.1.251,并使 router1 成为组编号为 2 的热备份组活动路由器

router1

```
Router(config) #interface fastEthernet 0/0
Router(config-if) #standby 1 ip 192.1.1.250
Router(config-if) #standby 1 priority 60
Router(config-if) #exit
```

```
Router(config) #interface fastEthernet 0/0
Router(config-if) #standby 2 ip 192.1.1.251
Router(config-if) #standby 2 priority 100
Router(config-if) #standby
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 2 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 2 state Standby ->
Active
% Incomplete command.
Router(config-if) #standby 2 preempt
Router(config-if) #exit
```


router2


```
Router(config) #interface fastEthernet 0/0
Router(config-if) #standby 1 ip 192.1.1.250
Router(config-if) #standby 1 priority 100
Router(config-if) #standby 1 pree
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby mpt
Router(config-if) #
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby -> Active


Router(config-if) #standby 1 preempt
Router(config-if) #standby 1 preempt
Router(config-if) #
```

```
Router(config) #interface fastEthernet 0/0
Router(config-if) #standby 2 ip 192.1.1.251
Router(config-if) #standby 2 priority 60
Router(config-if) #exit
```


5. pc0 以 192.1.1.250 作为默认网关, 配置如下










删除 router2 到 switch0 的物理链路后, pc0 的 ICMP 包将自动发往 router1 进行传输,如下图









十、 实验分析总结及心得

通过 HSRP 这次实验,我对热备份路由协议(Hot Standby Router Protocol, HSRP)这方面的知识有了新的认识,学会了给 Cisco 的路由器们配置 HSRP 协议基本操作,对它们的工作流程有了一个清晰的认识。也对这数据转发传输链路决策有了更深入的理解与思考,明白了协议可以使网络更加稳定健壮,收获颇丰。

然后做实验的时候遇到了个小问题,如图。刚配完 ip 和网关的 pc 是没有 arp 记录的,解决办法是 ping 一下外部的网络,就 ok 了。

