operatori binari

[P2\_01]

Unità didattica: Operatori bitwise: esempi

[2-AC]

Titolo: Esempi di applicazione degli operatori bitwise

#### Argomenti trattati:

- ✓ Visualizzazione degli 8 bit di una variabile di tipo char
- ✓ Moltiplicazione e divisione intera per 2 mediante operatori di shift
- ✓ Scambio del contenuto di due variabili senza variabile d'appoggio
- Uso di costanti ottali o esadecimali per azzerare parte di una variabile
- Uso di "maschere" per estrarre alcuni bit da una variabile

Operatori bitwise

(prof. M. Rizzardi)

Prerequisiti richiesti: fondamenti del linguaggio C, operatori bitwise

#### Come visualizzare in C il contenuto di una variabile char?

```
#include <stdio.h>
void main()
{unsigned char C;
    C='z';
    printf("char = %c\tdec = %d\thex = %02x\n",C,C,C);
}
```

```
output char = z dec = 122 hex = 7a
```

```
printf("char = \sqrt[6]{C}\tdec = \sqrt[6]{d}\thex = \sqrt[6]{02}X\n",C,C,C);
```

visualizza come carattere

visualizza in decimale

visualizza in esadecimale

come visualizzare in binario?

#### Esempio 1:

Come aggiungere all'output, mediante operatori bitwise, la visualizzazione degli 8 bit di un char?

## **0111 1010**<sub>2</sub>

#### suggerimento:

- 1. separare le singole cifre esadecimali (gruppo di 4 bit);
- 2. convertire il valore di ogni cifra nella stringa di bit corrispondente.
- 1. separare le singole cifre esadecimali;

000000111 = 7

come?

C=Z>>4;

0111(1010

come?

C=Z<<4; C=C>>4;

## versione semplificata


```
... void main()
'0','1','0','0', '0','1','0','1', '0','1','1','0', '0','1','1','1',
                           '1','0','0','0', '1','0','0','1', '1','0','1','0', '1','0','1','1',
                           '1','1','0','0', '1','1','0','1', '1','1','0', '1','1','1','1'};
unsigned char C, dx, sx;
 C = 'z';
 SX=C>>4;
 dx = (C << 4); dx = dx >> 4;
printf("char = %c\tdec = %d\thex = %02x\n", C, C, C);
printf("\t\tbin = \%c\%c\%c\%c\%c\%c\%c\%c\%c\n",bit[sx][0],bit[sx][1],bit[sx][2],bit[sx][3],
                                            bit[dx][0],bit[dx][1],bit[dx][2],bit[dx][3]);
```

```
output
```

char = z dec = 122 hex = 7a bin = 0111 1010

#### Esempio 2:

Gli operatori di shift (<<,>>) sono utili per descrivere l'effetto di moltiplicazioni o divisioni intere per 2 (base)



## Esempio 3:

## Scambio del contenuto di due variabili senza variabile di appoggio


```
int x,y,temp;
x=...; y=...;
temp=x; x=y; y=temp;
```

swap di due variabili

Dalle proprietà di XOR: se X è un qualsiasi bit (cioè  $X \in \{0, 1\}$ )

$$X \wedge 1 = X$$
 (cioè  $X \wedge 1$  inverte  $X$ )  
 $X \wedge 0 = X$  (cioè  $X \wedge 0$  lascia  $X$  immutato)

si possono scambiare i valori di due variabili senza usarne una terza di appoggio.



Gli operatori bitwise possono servire per azzerare i bit meno significativi di una variabile qualunque sia la sua lunghezza

per azzerare gli ultimi 6 bit di x

1	1	1	1		1	0,	) T
1	7.0	0	0	0	0	0	0

... però la costante dipende dalla lunghezza di x

0	1	1	1	0	0	0	<b></b>	1	1	0	0	0	1.	0	1
1	1	1	1	1	13		1	10	1	0	0	0	0	0	0

 $X = X \& \sim 077$ 

 $X = X & \sim 0xff$  ling. C

azzera\* gli ultimi 6 bit di X | costante ottale (inizia con 0)

azzera\* gli ultimi 8 bit di **X** 

costante esadecimale

\*ora è indipendente dal tipo di X

(prof. M. Rizzardi)

Proprietà: se X è un qualsiasi bit

$$X&1 = X$$

$$X^{\Lambda} 1 \Rightarrow \lambda X$$


$$X^1 = X$$

$$X\&0=0$$

$$X \mid 0 \neq X$$

$$X \stackrel{\wedge}{\sim} 0 \stackrel{\times}{=} X$$

Gli operatori sui singoli bit sono utili quando si vogliano estrarre particolari bit (mediante l'uso di maschere) dal valore di una variabile



## Come costruire in *C* una maschera per estrarre alcuni bit da una variabile?

#### Es. 6.1

maschera che consente (tramite un 0000 0000 0001 1111 di estrarre i 5 bit meno significativi

### Come costruirla in C?

-short-->

- ...tramite costante decimale, ottale oppure esadecimale 31 (dec) o 037 (oct) o 0x1f (hex)
- 2 ...tramite **potenze di 2** (con **pow()** di <math.h>)  $11111_2 \Rightarrow 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 2^5 1$
- ...tramite potenze di 2 senza pow()

  mask=1<5;
  mask=mask-1;

  0000 0000 0
  0000 0000 0
  0000 0000 0
- ...tramite ciclo for mask=0;

mask=0; for (b=1;b<=5;b++) mask=mask<<1|1;

0000 0000 0000 0001 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0001 1111 Come costruire in C una maschera per estrarre alcuni bit da una  $\frac{\pi}{8}$ variabile?

### Es. 6.2

1000 0000 0000 maschera che consente (tramite un &) di estrarre i 5 bit più significativi

Come costruirla in C?

<----->

- ... si costruisce prima 0000 0000 0001 1111 mask
- ... si slittano i bit verso sinistra di 11 bit (16-5)mask<<11;
  - ... in generale, per spostare dall'estrema destra all'estrema sinistra n bit in una variabile di tipo type

mask<<(sizeof(type)\*8-n);</pre>

rché ???

```
Laboratorio: visualizzare la rappresentazione binaria
        di un numero naturale mediante gli operatori bitwise.
#include <stdio.h>
#define n len 16 // intero short
void bit short(short n, unsigned char bit[n len])
{short j;
 j=n_len-1;
 do {bit[j--]=n&1; n=n>>1;
       while (n != 0 && j>=0);
                                                                     <u>p</u>eratori bitwise
 if (j >= 0)
      {do {bit[j--]=0;
                                            = 13
                                numero
            } while (j>=0);
                                in binario = 0000 0000 0000 1101
                                             = 31005
                                  numero
                                  in binario = 0111 1001 0001 1101
main()
  short numero; unsigned char k, bit[n_len];
  printf("numero = "); scanf("%d", &numero);
  bit_short(numero,bit);
                                     espressione condizionale in C
  printf("in binario =");
  for (k=0; k<n_len; k++)
     (k\%4 == 0) ? printf(" %1u",bit[k]) : printf("%1u",bit[k]);
 È possibile con una stessa funzione C visualizzare i bit di qualsiasi tipo?
```

# È possibile con una stessa funzione C visualizzare i bit di qualsiasi tipo?

usare union

... ma bisogna stabilire come sono allocati i byte della memoria per ciascun tipo di dato ...

sono le stesse locazioni di memoria interpretate nei 3 tipi!

indirizzo <sub>b</sub> +1	indirizzo <sub>b</sub> +3	Ca <sub>3</sub>	0100 0100	<b>8</b>	0100 0100		0100 0100	
indirizz $e_b$ +1 $e^{i}$ 0100 0010 $e^{i}$ 0100 0010 $e^{i}$ 0100 0010	indirizzo <sub>b</sub> +2	Ca <sub>2</sub>	0100 0011	oit - a <sub>1</sub>	0100 0011	 	0100 0011	
indirizzo <sub>base</sub> 0100 0001 0100 0001 0100 0000	indirizzo <sub>b</sub> +1	Ca <sub>1</sub>	0100 0010			a)it	0100 0010	
	indirizzo <sub>base</sub>	Ca <sub>0</sub>	0100 0001	)it - <b>1</b> 0	0100 0001	_ '	0100 0001	
byte in memoria char short long	•	char			short	long		

```
// estrae bit.c - operatori bit a bit
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // per usare exit()
#include <math.h> // eventualmente per usare pow(x,y)
#define MAX_LEN 32 // numero bit di intero long
void bit_show(short , char [], short []);
void main()
{short menu, bit[MAX_LEN], k; unsigned char len;
union word32bit
    long L;
     short S[2];
     char C[4];
  word;
do
   puts("\n\n\nseleziona");
   puts("\n[0] uscita programma");
   puts("\n[1] rappresentazione binaria di intero char");
   puts("\n[2] rappresentazione binaria di intero short");
   puts("\n[3] rappresentazione binaria di intero long");
   fflush(stdin); scanf("%hd",&menu);
```


```
switch( menu )
  case 0 : exit(0);
     case 1:
       len=sizeof(char);
       printf("immettere intero char C ");
       fflush(stdin); scanf("%d",&(word.C[0]));
       puts("char in decimale, esadecimale e binario");
       printf("C=%+10hd, hex=%02x", word.C[0], word.C[0]);
       bit show(sizeof(char), word.C, bit); break;
     case 2:
       len=sizeof(short);
       printf("immettere intero short S "); // o S=pow(2,5);
       fflush(stdin); scanf("%hd",&(word.S[0]));
       puts("short in decimale, esadecimale e binario");
       printf("S=%+10hd, hex=%04hx", word.S[0], word.S[0]);
       bit_show(sizeof(short), word.C, bit); break;
     case 3:
       len=sizeof(long);
       printf("immettere intero long L "); // o L=pow(2,5);
       fflush(stdin); scanf("%ld",&(word.L));
       puts("long in decimale, esadecimale e binario");
       printf("L=%+10d, hex=%08lx", word.L, word.L);
       bit show(sizeof(long), word.C, bit); break;
     default : exit(1);
```

+13, hex=0d 0000 1101

```
// visualizza i bit
 for (k=8*len-1; k>=0; k--)
      (k%4 == 0) ? printf("%1d ",bit[k]) : printf("%1d",bit[k]);
 } while (menu !=0);
void bit_show(short len, char ch[], short bit[MAX_LEN])
       short j,jc; char c;
       for (j=0; j<MAX_LEN; j++) bit[j]=0;
       // estrae i bit
       for (jc=0; jc<len; jc++)</pre>
           { c=ch[jc];
              for (j=0;j<8; j++)
                  { bit[j+8*jc]=c&1; seleziona
                                          [0] uscita programma
                    c = c > 1;
                                          [1] rappresentazione binaria di intero char
                                          [2] rappresentazione binaria di intero short
                                          [3] rappresentazione binaria di intero long
                                          immettere intero char C 13
                                          char in decimale, esadecimale e binario
```

Dopo aver estratto i bit da una variabile X intera (tipo char, short o long) calcolare il relativo valore intero dalla formula:

 $Val\_X = b_{n-1}2^{n-1} + ... + b_22^2 + b_12^1 + b_02^0$  dove b è l'array dei bit di X. Confrontare il risultato con il valore della variabile X dichiarata una volta *signed* ed un'altra *unsigned*.



orof. A