operatori binari

[P2_01]

Unità didattica: Operatori bitwise: esempi

[2-AC]

Titolo: Esempi di applicazione degli operatori bitwise

Argomenti trattati:

- ✓ Visualizzazione degli 8 bit di una variabile di tipo char
- ✓ Moltiplicazione e divisione intera per 2 mediante operatori di shift
- ✓ Scambio del contenuto di due variabili senza variabile d'appoggio
- ✓ Uso di costanti ottali o esadecimali per azzerare parte di una variabile
- Uso di "maschere" per estrarre alcuni bit da una variabile

Operatori bitwise

(prof. M. Rizzardi)

Prerequisiti richiesti: fondamenti del linguaggio C, operatori bitwise

Come visualizzare in C il contenuto di una variabile char?

```
#include <stdio.h>
void main()
   unsigned char C;
   C='z';
   printf("char=%c\tdec=%d\tuns=%u\thex=%02x\n", C,C,C);
```

output char=z dec=122 uns=122 hex=7a

printf("char=%C\tdec=%C\tdec=%U\thex=%02x\n",C,C,C); visualizza come carattere *i*sualizza in decimale visualizza in decimale senza segno visualizza in esadecimale e visualizzare in binario?

Esempio 1:

Come aggiungere all'output, mediante operatori bitwise, la visualizzazione degli 8 bit di un char?

$$Z='z';$$

0111 1010₂

suggerimento:

- 1. separare le singole cifre esadecimali (gruppo di 4 bit);
- 2. convertire il valore di ogni cifra nella stringa di bit corrispondente.
- 1. separare le singole cifre esadecimali;

000000111 = 1

come?

C=Z>>4;

0111(1010)

come?

C=Z<<4; C=C>>4;

versione semplificata: matrice di caratteri


```
... void main()
'0','1','0','0', '0','1','0','1', '0','1','1','0', '0','1','1','1',
                       '1','0','0','0', '1','0','0','1', '1','0','1','0', '1','0','1','1',
                       unsigned char C, dx, sx;
 C = 'z';
 SX=C>>4;
 dx = (C << 4); dx = dx >> 4;
printf("char = %c\tdec = %d\thex = %02x\n", C, C, C);
printf("\t\tbin = \%c\%c\%c\%c\%c\%c\%c\%c\n",bit[sx][0],bit[sx][1],bit[sx][2],bit[sx][3],
                                      bit[dx][0],bit[dx][1],bit[dx][2],bit[dx][3]);
```

```
output
```

```
char = z dec = 122 hex = 7a
bin = 0111 1010
```

Esempio 2:

Gli operatori di shift (<<,>>) sono utili per descrivere l'effetto di moltiplicazioni o divisioni intere per 2 (base)



Esempio 3:

Scambio del contenuto di due variabili senza variabile di appoggio


```
int x,y,temp;
x=...; y=...;
temp=x; x=y; y=temp;
```

swap di due variabili

Dalle proprietà di XOR: se X è un qualsiasi bit (cioè $X \in \{0, 1\}$)

$$X \wedge 1 = X$$
 (cioè $X \wedge 1$ inverte X)
 $X \wedge 0 = X$ (cioè $X \wedge 0$ lascia X immutato)

si possono scambiare i valori di due variabili senza usarne una terza di appoggio.



Gli operatori bitwise possono servire per azzerare i bit meno significativi di una variabile qualunque sia la sua lunghezza

per azzerare gli ultimi 6 bit di X

1	1	1	1		1	0,	المرا
1	7,0	0	0	0	0	0	0

... però la costante dipende dalla lunghezza di x

0	1	1	1	0	0	0		1	1	0	0	0	1.	0	1,
1	1	1	1	1	13	<u> </u>	1	10	1	0	0	0	0	0	0

 $X = X \& \sim 077$

 $X = X & \sim 0xff$ ling. C

azzera* gli ulticostante ottami 6 bit di X **le** (inizia con 0)

azzera* gli ultimi 8 bit di X

costante esadecimale

'ora è indipendente dal tipo di 🗶

(prof. M. Rizzardi

Proprietà: se X è un qualsiasi bit

$$X&1 = X$$

$$X | 1 = 4$$


$$X^1 \Rightarrow X$$

$$X\&0=0$$

$$X \mid 0 \neq X$$

$$X^{\wedge} 0 \neq X$$

Gli operatori sui singoli bit sono utili quando si vogliano estrarre particolari bit (mediante l'uso di maschere) dal valore di una variabile



prof. M. Rizzardi

Come costruire in C una maschera per estrarre alcuni bit da una variabile?

Es. 6.1

0000 0000 0001 1111 maschera che consente (tramite un &) di estrarre i 5 bit meno significativi

Come costruirla in C?

-short--->

0000 0000 0001 1111

- ...tramite costante decimale, ottale oppure esadecimale 31 (dec) o 037 (oct) o 0x1f (hex)
- ...tramite potenze di 2 (con pow () di <math.h>) $11111_2 \Rightarrow 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 2^5$
- ...tramite potenze di 2 senza pow () 0000 0000 0000 0001 mask=1<<5; 0000 0000 0010 0000
- ...tramite ciclo for mask=0;

mask=mask-1;

for (b=1;b<=5;b++) mask=mask<<1|1;

Come costruire in C una maschera per estrarre alcuni bit da una $\frac{\pi}{8}$ variabile?

Es. 6.2

1000 0000 0000 maschera che consente (tramite un &) di estrarre i 5 bit più significativi

Come costruirla in C?

<----->

- ... si costruisce prima 0000 0000 0001 1111 mask
- ... si slittano i bit verso sinistra di 11 bit (16-5)mask<<11;
 - ... in generale, per spostare dall'estrema destra all'estrema sinistra n bit in una variabile di tipo type

mask<<(sizeof(type)*8-n);</pre>

rché ???

```
Laboratorio: visualizzare la rappresentazione binaria
        di un numero naturale mediante gli operatori bitwise.
#include <stdio.h>
#define n len 16 // intero short
void bit_short(short n, unsigned char bit[n_len])
{short j;
 j=n_len-1;
 do {bit[j--]=n&1; n=n>>1;
     } while (n != 0 && j>=0);
                                                                       <u>p</u>eratori bitwise
 if (j \ge 0)
     {do {bit[j--]=0;
                                             = 13
                                 numero
           } while (j>=0);
                                 in binario = 0000 0000 0000 1101
                                               = 31005
                                  numero
                                  in binario = 0111 1001 0001 1101
main()
  short numero; unsigned char k, bit[n_len];
  printf("numero = "); scanf("%d", &numero);
  bit_short(numero,bit);
                                      espressione condizionale in C
  printf("in binario =");
  for (k=0; k<n_len; k++)
     (k\%4 == 0) ? printf(" %1u",bit[k]) : printf("%1u",bit[k]);
 È possibile con una stessa funzione C visualizzare i bit di qualsiasi tipo?
```

È possibile con una stessa funzione C visualizzare i bit di qualsiasi tipo?

usare union union word32bit { int I;
 short S[2];
 char C[4];
} w;

... ma bisogna stabilire come sono allocati i byte della memoria per ciascun tipo di dato ...

sono le stesse locazioni di memoria interpretate nei 3 tipi!

indirizzo _b +3	C_3	0100 0100	So	0100 0100	+ bit	0100 0100		
indirizzo _b +2	C ₂	0100 0011	bit - S ₁	0100 0011		0100 0011		
$indirizzo_b+1$	C ₁	0100 0010	S +	0100 0010		0100 0010		
indirizzo _{base}	₆ ک	0100 0001	- Jić	0100 0001	'[0100 0001		
byte in memoria		char		short	int			
			•		1			

```
// estrae bit.c - operatori bit a bit
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // per usare exit()
#include <math.h> // eventualmente per usare pow(x,y)
#define MAX_LEN 32 // numero bit di intero int
void bit_show(short , char [], short []);
void main()
{short menu, bit[MAX_LEN], k; unsigned char len;
union word32bit
    int I; // 1 intero 32 bit
     short S[2]; // 2 interi 16 bit
     char C[4]; // 4 interi 8 bit
} word:
do
   puts("\n\n\nseleziona");
   puts("\n[0] uscita programma");
   puts("\n[1] rappresentazione binaria di intero char");
   puts("\n[2] rappresentazione binaria di intero short");
   puts("\n[3] rappresentazione binaria di intero int");
   fflush(stdin); scanf("%hd",&menu);
```

```
switch( menu )
  case 0 : exit(0);
     case 1:
       len=sizeof(char);
       printf("immettere intero char C ");
       fflush(stdin); scanf("%d",&(word.C[0]));
       puts("char in decimale, esadecimale e binario");
       printf("C=%+10hd, hex=%02x", word.C[0], word.C[0]);
       bit show(sizeof(char), word.C, bit); break;
     case 2:
       len=sizeof(short);
       printf("immettere intero short S ");
       fflush(stdin); scanf("%hd",&(word.S[0]));
       puts("short in decimale, esadecimale e binario");
       printf("S=%+10hd, hex=%04hx", word.S[0], word.S[0]);
       bit_show(sizeof(short), word.C, bit); break;
     case 3:
       len=sizeof(int);
       printf("immettere intero int I ");
       fflush(stdin); scanf("%d",&(word.I));
       puts("int in decimale, esadecimale e binario");
       printf("I=%+10d, hex=%08lx", word.I, word.I);
       bit show(sizeof(int), word.C, bit); break;
     default : exit(1);
```

```
// visualizza i bit
for (k=8*len-1; k>=0; k--)
    (k%4 == 0) ? printf("%1d ",bit[k]) : printf("%1d",bit[k]);
 while (menu !=0);
```

```
void bit_show(short len, char ch[], short bit[MAX_LEN])
        short j,jc; char c;
        for (j=0; j<MAX_LEN; j++) bit[j]=0;
        // estrae i bit
        for (jc=0; jc<len; jc++)</pre>
            { c=ch[jc];
                                           seleziona
              for (j=0;j<8; j++)
                                           [0] uscita programma
                   { bit[j+8*jc]=c&1;
                                           [1] rappresentazione binaria di intero char
                     c = c > 1;
                                           [2] rappresentazione binaria di intero short
                                           [3] rappresentazione binaria di intero int
                                           immettere intero char C 13
                                           char in decimale, esadecimale e binario
```

+13,


hex=0d

0000 1101

Esercizi


Dopo aver estratto i bit da una variabile X intera (tipo char, short o long) calcolare il relativo valore intero dalla formula:

 $Val_X = b_{n-1}2^{n-1} + ... + b_22^2 + b_12^1 + b_02^0$ dove b è l'array dei bit di X. Confrontare il risultato con il valore della variabile X dichiarata una volta *signed* ed un'altra *unsigned*.



Esercizi

Scrivere una function C per invertire l'ordine dei bit di una variabile intera A mediante operatori bitwise. [liv. 3]



Scrivere una function C che estragga da una variabile di tipo intero A i suoi bit di posto pari mediante operatori bitwise. [liv. 3]

