Modulo: Approfondimenti sui Sistemi Aritmetici

di un computer: tipo reale

Unità didattica: Sistema Aritmetico Reale Floating-Point

[2-AT]

Titolo: Rappresentazione in memoria dei numeri reali

Argomenti trattati:

- ✓ Visualizzazione dei campi segno, esponente, mantissa
- ✓ Variabili predefinite dell'ambiente floating-point del C (in float.h)
- Schemi di rounding del Sistema Aritmetico Standard



Prerequisiti richiesti: Sistema Aritmetico Floating Point IEEE Standard 754

Esempio: Estrazione di alcuni bit dal contenuto di una variabile #include <stdio.h> #define bias 127 int estrae_esp(int *); void main() float x; short xesp; 10 scanf("%f",&x); Tipo Reale Floating-Point voce float xesp=(short)estrae_esp(&x); printf("esp = %d\n", xesp); 14 15 16 17 18 19 20 21 22 int estrae_esp(int *n) /* estrae da un float il campo esponente */ {int xesp, mask; mask=0x7f800000; xesp=*n&mask;xesp=xesp>>23; xesp=xesp-bias; return xesp; Nota: il programma non è ISO C STANDARD! Infatti usando Dev-C++ o MS Visual C++ v.6, Visual Studio 2008 si ha un WARNING, usando CodeBlocks (-pedentic) si ha un ERROR! x = 8.5 produce esp = 3 (Bias s.p.=127)

```
Versione che non provoca errori: usa union
#include <stdio.h>
#define bias 127
short estrae_esp1(int);
                        union dichiara due variabili f.x e
void main()
                        f.n, di tipo diverso, che condividono
   union sp
                        la stessa area di memoria
       float x;
       int
           n;
  short xesp;
 scanf("%f",&f.x);
                                  xesp = estrae_esp1(f.n);
 printf("esp = %hd", xesp);
short estrae esp1(int n)
                       estrae l'esponente */
                       mask
{int xesp, mask;
                              mask=0x7f800000;
                                xesp = n&mask;
                  xesp
  xesp = xesp >> 23;
  xesp = xesp-bias;
                  bias
  return (short)xesp;
```

Per estrarre i campi (s,e,m) da un numero floating-point è utile usare una <u>struttura di campi di bit</u> in C

Esempio

```
struct F_fields /** STRUTTURA DI CAMPI DI BIT **/
{
    unsigned int m: 23; // dai bit meno significativi
    unsigned int e: 8;
    unsigned int s: 1; // a quelli più significativi
};
```

numero di bit per il campo della struttura

vedere: P2_03_02_AC.pdf

```
Il seguente programma visualizza in hex un float ed un double ...
              ... si può aggiungere anche la visualizzazione dei bit
 mostra_float_double.c
                            per usare le variabili predefinite del
#include <stdio.h>
                            sistema aritmetico floating-point
#include <stdlib.h>
#include <float.h>
void mostra_sp(int );
                                  Warn o Err: parametro formale ed
void mostra_dp(int
                                  attuale non sono dello stesso tipo.
void main()
{float a; double b;
 scanf("%le",&b); a=(float)b;
 printf("float =%+e,\t", a); mostra_sp(a);
 printf("double=%+e,\t", b); mostra_dp(&b);
void mostra_sp(int n)
    printf("float esadecimale=%08x\n",n);
void mostra_dp(int n[])
    printf("double esadecimale=%08x %08x\n",n[1],n[0]);
```


```
#include ... #define MAX_LEN_64
                                               Versione che non provoca errori: usa union
void estrae_64_bit(short , char [], short []);
void mostra_sp(int );
                                           void mostra_sp(int n)
void mostra_dp(int []);
                                              printf("float esadecimale = %08x",n);
void main() {short k, bit[MAX LEN];
   union sp
                                           void mostra_dp(int n[])
      float fa;
                                              printf("double esadecimale = %08x %08x",n[1],n[0]);
double.c
       int la:
       char C[4];// solo per estrae_64_bit
                                           void estrae_64_bit(short len, char ch[], short bit[MAX_LEN])
    a;
                                           {...}
   union dp
                                                                                  C 64 bit
                                                          union dp
       double db;
                                                               double db;
                                                               long int lb;
      int lb[2];
                                                               char C[8];// solo per estrae_64_bit
       char C[8];// solo per estrae_64_bit
                                                            } b;
mostra
    b;
                                                          void mostra_dp(long int n)
   scanf("%le", &b.db); a.fa=(float)b.db;
                                                            printf("double esadecimale = %16lx", n);
   printf("\n\nfloat= %+e,", a.fa); mostra_sp(a.la);
   estrae_64_bit(sizeof(a.fa), a.C, bit); printf("\tbit = ");
   for (k=31; k>=0; k--) (k==31 | k==23)? printf("%1d ",bit[k]): printf("%1d",bit[k]);
   printf("\n\ndouble= %+e,", b.db); mostra_dp(b.lb);
   estrae_64_bit(sizeof(b.db), b.C, bit); printf("\tbit = ");
   for (k=63; k>=0; k--) (k==63 | k==52)? printf("%1d",bit[k]): printf("%1d",bit[k]);
        1.25
                                                   esadecimale=3fa00000
        float =+1.250000e+000, float
                         bit 0 01111111
                                                   01000000000000000000000
        double=+1.250000e+000, double esadecimale=3ff40000 00000000
                         bit 0 01111111111
```

Che relazione c'è tra il Sistema Aritmetico Floating-Point in singola precisione e quello in doppia precisione?

- ◆ Aumenta l'intervallo di rappresentabilità (perché aumenta il campo esponente da 8 a 11 bit ⇒ range da [-127, +128] a [-1023, +1024]).
- ◆ Aumenta la densità dei numeri (perché aumenta il campo mantissa da 23 a 52 bit ⇒ range; da [0, 8388607] a [0, 4503599627370495]).

Quiz

- Quanti numeri double ci sono tra due float consecutivi?
- Quanti numeri double ci sono oltre FLT_MAX (massimo float normalizzato rappresentabile)?



```
Per estrarre da un float i bit dei campi segno, esponente, 🕏
 mantissa ....
                        EstraeFloat_Bit.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
                                         per usare: FLT_MIN, ...
#include <float.h>
#include <math.h> /*per pow()
void estrae_bit(int ,char [32]);
int main()
   char i, bit[32];
    union basic_single {float fa;
                        int ia; } a;
/*definisce float di cui visualizzare i bit*/
a.fa=
estrae_bit(a.ia, bit);
printf("\tfloat = %e\n",a.fa);
printf("\tint hex = %08x\n",a.ia);
puts("bit corrispondenti segno esponente mantissa");
printf("\t\t %ld ",bit[0]);
for (i=1; i<=8; i++)
    printf("%1d",bit[i]);
printf(" ");
for (i=9; i<32; i++)
    printf("%1d",bit[i]);
return 0;}
```

 $\mathbf{e} = \mathbf{E}_{\text{max}}$

 $\mathbf{e} = \mathbf{E}_{\text{max}}$

 $e = E_{min}$

Oggetto IEEE Std.754 Numeri normalizzati valore = $(-1)^s[\ell.m] \times 2^{e-Bias}$ Caratterizzazione esponente e mantissa m Emin $< e < E_{max}$ $m \ge 0$

 $\mathbf{m} = 0$ - $\mathbf{m} \neq 0$ -

= 0 -

m = 0 -

 $\mathbf{e} = \mathbf{E}_{\min} \qquad \qquad \mathbf{m} \neq \mathbf{0} \qquad \mathbf{0}$

output

Numeri denormalizzati valore = $(-1)^{s}[\ell.m] \times 2^{e-Bias+1}$


ricorda che ...

Infinito con segno

Zero con segno

NaN (Not A Number)

FLT_MAX, FLT_MIN,



ESEMPIO 2a: estremi normalizzati (bit implicito=1) in singola precisione

Numeri normalizzati

FLT MIN 1.1...e-38 s.p.

64bit

000 0000 1

0080000

38100000 00000000

0000 0000 0000 0000 0000

000 0000 0000 0000 0000 0000

3.4...e+38


64bit

47efffff e0000000

ESEMPIO 2b: estremi normalizzati (bit implicito=1) in doppia precisione

(64bit)

ESEMPIO 3: Zero con segno (bit implicito=0)




per esemplo a La-bbi_MIII

(**) per esempio **b.db=-dbl_min/dbl_max**

per es. a.fa=-FLT_MAX/FLT_MIN
b.db=-DBL_MAX/DBL_MIN

a float = -1.#INF00e+000
b double= -1.#INF00e+000

ESEMPIO 5: NaN




per es.

forma indeterminata +∞-∞

1.#QNAN0e+000

double= 1.#QNAN0e+000



per es.

a.fa =
$$pow(-2,1.5)$$
;

operazione invalida (-2)1.5


a float = -1.#IND00e+000
b double= -1.#IND00e+000

... perché (-2)^{1.5} = $e^{1.5\log(-2)}$ e non è definito $\log(-2)!!!$

ESEMPIO 6a: Numeri denormalizzati (bit implicito=0) in singola precisione

Numeri denormalizzati





FLT_MIN/ $2^{23} = 1.4...e-45_{10} = 00000001_{16}$ 000 0000 0000 0000 0000 0001 000 0000 0

ESEMPIO 6b: Numeri denormalizzati (bit implicito=0) in doppia precisione



$DBL_MIN/2 = 00080000 00000000_{16}$

0 000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000

$\mathbf{DBL}_{-}\mathbf{MIN/4} = 00040000\ 00000000_{16}$

0 000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000

$DBL_MIN/8 = 00020000 00000000_{16}$


0 000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000

• •


$\mathbf{DBL_MIN/2^{52}} = 0000000000000001_{16}$

0 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

SCHEMI DI ROUNDING








Per gli x rappresentabili come determinare la mantissa m di fl(x)?


SCHEMI DI ROUNDING

Ad ogni numero reale rappresentabile viene associato il suo rappresentante floating-point mediante uno schema di rounding:

$$\forall x \in \mathbb{R} \longrightarrow fl(x) \in \mathbf{F}(2, \mathbf{t}, \mathbf{E}_{\min}, \mathbf{E}_{\max})$$

Il S.A. Standard IEEE prevede 4 schemi di rounding:






SCHEMI DI ROUNDING sono diversi!

ROUND TO NEAREST (default)


Lo schema **RN** (Round to nearest) è l'arrotondamento in base al quale il valore del primo bit della mantissa di x da eliminare [il $(t+2)^{simo}$] influenza la mantissa di fl(x): se questo bit è 1 allora si aggiunge 1 al bit meno significativo (ulp=Unit in the Last Place) della mantissa di fl(x).

Per evitare errori sistematici, nel caso in cui la mantissa di x sia equidistante dalle mantisse di due numeri Floating Point consecutivi, il Round to nearest la approssima con la mantissa che tra le due è pari.



RN

Esempio 7a: Round to nearest in singola precisione



```
1 3f800000
```

0 011 1111 1 000 0000 0000 0000 0000 0000

Epsilon-macchina

 $\varepsilon_{mach} = \min\{f > 0 \text{ numero normalizzato tale che fl}(1+f) > 1\}$



0 011 1111 1 000 0000 0000 0000 0000 0000


 $\varepsilon_{mach} = FLT EPSILON (<float.h>)$

P2_03_02.26

Tipo Reale Floating-Point

(prof. M. Rizzardi)

Esempio 7b: Round to nearest in doppia precisione



1 3ff00000000000000

0 011 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000

Epsilon-macchina

$$\varepsilon_{mach} = \min\{f > 0 \text{ numero normalizzato tale che fl}(1+f) > 1\}$$

 $1+1/2\varepsilon_{mach}$

3ff0000000000000

011 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000

RN

 $\varepsilon_{mach} = DBL_EPSILON (<float.h>)$



3ff00000000000001

0 011 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0001

P2_03_02.28

Tipo Reale Floating-Point

(prof. M. Rizzardi)

Esercizi

Scrivere una function C per visualizzare la rappresentazione binaria (s,e,m) di un numero float. Verificare che il valore del numero ottenuto dalla terna coincida con il dato iniziale.

Scrivere una function C di conversione di un numero reale dalla base 10 alla rappresentazione floating-point IEEE Std 754 binaria (single o double). Come input viene fornita una stringa di caratteri contenenti il numero da convertire. [liv. 3]

rof. M. Rizzaraij

oo keale Floating-Pon