Modulo: Approfondimenti sui Sistemi Aritmetici di un computer: tipo reale

[P2_03]

Inità didattica: Struttura di campi di bit land

[2-AC]

Unità didattica: Struttura di campi di bit [approfondimento C]

Titolo: Struttura di campi di bit

Argomenti trattati:

- ✓ Come accedere ai campi (s,e,m) di un numero floating-point
- ✓ Cos'è la struttura di campi di bit in C
- ✓ Esempi d'uso

Prerequisiti richiesti: struct{} e union{} del C


Per estrarre i campi (s,e,m) da un numero floating-point è utile usare una <u>struttura di campi di bit</u> in C

Esempio

numero di bit per il campo della struttura


Struttura per data (gg,mm,aa)

```
int main()
   /* data: {giorno=xx, mese=yy, anno=zz}, anno dal 2000 */
     typedef struct{
        unsigned int gg; /* gg in {1,2,...,31} */
        unsigned int mm; /* aa in {1,2,...,12} */
        unsigned int aa; /* aa in {0,1,...,50} */
    } DATA;
    DATA oggi;
    oggi.gg = 31;
    oggi.mm = 03;
    oggi.aa = 14; /* sta per 2014 */
    printf("Data di oggi: gg = %u\n", (unsigned int)oggi.gg);
    printf(" sizeof(oggi) = %u byte\n",
(unsigned int)sizeof(oggi));
    return 0;
```



Campi di bit in una struttura

```
int main()
{ /* data: {giorno=xx, mese=yy, anno=zz}, anno dal 2000 */
   typedef struct{
       unsigned int gg: 5 ; // 1...31 su 5 bit
        unsigned int mm: | 4 ; // 1...12 su 4 bit
       unsigned int aa: 6 ; // 0...50 su 6 bit
} DATA;
   DATA oggi;
                         numero di bit per il campo
   oggi.gg = 31;
                                      della struttura
   oggi.mm = 03;
   oggi.aa = 20; /* sta per 2020 */
    printf("Data di oggi: gg = %u\n", oggi.gg);
    printf(" sizeof(oggi) = %u byte\n",
                                    (unsigned int)sizeof(oggi));
   return 0;
```



Campi di bit in una struttura

Esempio 2

```
int main()
   /* data: {giorno=xx, mese=yy, anno=zz}, anno dal 2000 */
   typedef struct{
        unsigned short gg: 5; // 1...31 su 5 bit
        unsigned short mm: 4; // 1...12 su 4 bit
        unsigned short aa: 6; // 0...50 su 6 bit
                              // totale = 15 bit
    } DATA;
    DATA oggi;
    oggi.gg = 31;
    oggi.mm = 03;
    oggi.aa = 20; /* sta per 2020 */
    printf("Data di oggi: gg = %u\n", (unsigned int)oggi.gg);
    printf(" sizeof(oggi) = %u byte\n",
                                   (unsigned int)sizeof(oggi));
    return 0;
```



Data di oggi: gg = 31 sizeof(oggi) = 2 byte

Campi di bit in una struttura

```
Esempio 3
```

```
int main()
   /* data: {giorno=xx, mese=yy, anno=zz}, anno dal 2000 */
   typedef struct{
       unsigned char gg: 5; // 1...31 su 5 bit
       unsigned char mm: 4; // 1...12 su 4 bit
       unsigned char aa: 6; // 0...50 su 6 bit
                            // totale = 15 bit \subset 2 byte
    } DATA;
   DATA oggi;
   oggi.gg = 31;
   oggi.mm = 03;
   oggi.aa = 20; /* sta per 2020 */
    printf("Data di oggi: gg = %u\n", (unsigned int)oggi.gg);
    printf(" sizeof(oggi) = %u byte\n",
                                  (unsigned int)sizeof(oggi));
   return 0;
                   Data di oggi: gg = 31
                     sizeof(oggi) = 2 byte
```

In funzione del numero totale di bit alloca un multiplo del numero di byte per il tipo

```
Esempio 1
typedef struct {
   unsigned int m: 23; // dai bit meno significativi
   unsigned int e: 8; //
                                                    formato little endian
   unsigned int s: 1; // a quelli più significativi
} FloatFields;
typedef union {
   float F; // per il numero float
   FloatFields B; // per i campi di bit
} BasicSingle;
int main(void) /** (1) ASSEGNA UN VALORE AL FLOAT E VISUALIZZA IL VALORE DEI CAMPI **/
 BasicSingle x:
 x.F = -1.625f:
 int Bias = (1 << 7) - 1; // per float n=8: 2^{(n-1)-1}
 printf("\nfloat x = %g [float ==> Bias = %d]\n", x.F,Bias);
 printf("\tValore decimale del campo segno di x = %d\n", x.B.s);
 printf("\tValore decimale del campo esponente di x = %d (biased) = %d"
                                                  " (unbiased)\n", x.B.e,x.B.e-Bias);
 printf("\tValore decimale del campo mantissa di x = %d (intero) = %g"
                                     (frazionario)\n", x.B.m,x.B.m/((float)(1<<23)))
return 0;}
```

[float Bias = 127Valore decimale del campo segno di x = 1Valore decimale del campo esponente di x = 127 (biased) = 0 (unbiased) Valore decimale del campo mantissa di x = 5242880 (intero) = 0.625 (frazionario)

==>

float x = -1.625

```
cambiando le costanti, si
#define Mbit 23 // num. bit per mantissa di float
                                                     può fare lo stesso per i
#define Ebit 8 // num. bit per esponente di float
                                                     tipi double e long double
#define Sbit 1 // num. bit per segno di float
typedef struct { /** STRUTTURA DI CAMPI DI BIT **/
    unsigned int m: Mbit; // dai bit meno significativi
    unsigned int e: Ebit;
    unsigned int s: Sbit; // a quelli più significativi
} FloatFields;
typedef union {
    float F; // per il numero float
    FloatFields B; // per i campi di bit
} BasicSingle;
int main(void) /** (2) ASSEGNA IL VALORE AI CAMPI DI UN FLOAT **/
                                     x.B.e = (unsigned char)~(1<<(Ebit-1));</pre>
    BasicSingle x;
    x.B.s = 0x1;
                        // segno -
    x.B.e = 0x7F; \leftarrow
                        // esponente Bias = 0111 1111
    x.B.m = 0x100000; // mantissa = 001 0000 0000 0000 0000
    printf("\nRappresentazione floating-point (s,e,m) di x = %g\n", x.F);
    return 0;
```

Esempio 3

```
#define Mbit, Ebit, Sbit ...
typedef struct { unsigned int m: Mbit, e: Ebit, s: Sbit; } FloatFields;
typedef union { float F; FloatFields B; } BasicSingle;
int main(void) /** (3) VISUALIZZA I BIT DEL CAMPO ESPONENTE DI x.F **/
 BasicSingle x:
 x.F = -1.625f;
 unsigned char k, b, mask;
 mask = 1 << (Ebit-1); // 1000 0000
 printf("\nCampo esponente di x = %g:\n\tdec = %d\n\tbin = ", x.F,x.B.e);
 for (k=0; k<Ebit; k++)
       b = mask\&x.B.e; b = b \gg (Ebit-1-k);
       printf("%d", b);
       mask = mask>>1;
   return 0;
```

Campo esponente di x = -1.625: dec = 127 ←

bin = 01111111

perché?

```
#define Mbit, Ebit, Sbit ...
typedef struct { unsigned int m: Mbit, e: Ebit, s: Sbit; } FloatFields;
typedef union {
   float F; // per il numero float
   unsigned int I; // per gli operatori bitwise
   FloatFields B; // per i campi di bit
} BasicSingle;
int main(void) /** (4) COSTRUISCE MASCHERA PER ESTRARRE IL CAMPO ESPONENTE **/
{
   BasicSingle x, ex, maskE;
   x.F = -1.625f;
   unsigned char k, b, mask;
   maskE.I = 0; // azzera la maschera
   maskE.B.e = 0xFF; // campo esponente di maschera: 1111 1111
    ex.I = x.I & maskE.I; // estrae il campo esponente di x
    printf("\nCampo esponente di x = %g: dec = %d\n", x.F, ex.B.e);
   return 0;
```