

Laurea triennale in Informatica

modulo (CFU 6) di

Programmazione II e Lab.

prof. Mariarosaria Rizzardi

Centro Direzionale di Napoli – Isola C4 stanza; n. 423 – IV piano Lato Nord

tel.: 081 547 6545

email: mariarosaria.rizzardi@uniparthenope.it

Modulo: Approfondimenti sul linguaggio C:

operatori binari

[P2_01

Unità didattica: Operatori logici e operatori bitwise

[01-AC]

Titolo: Operatori logici e operatori bitwise in C

Argomenti trattati:

- ✓ Tipo logico (o booleano) in C
- ✓ Tavole di definizione degli operatori logici in C
- ✓ Operatori bitwise in C
- ✓ Differenza tra operatori logici e bitwise

Tipo di dato



definizione delle operazioni consentite sui dati del tipo

Tipi di dati scalari predefiniti

- Tipo logico o booleano
- Tipi carattere e stringa
- Tipi numerici (intero e reale)



Richiami

In memoria tutte le informazioni (istruzioni e dati) sono codificate in binario (sistema di numerazione in base 2)

T	5
	1
\subseteq	_
	i
<u> </u>	2
	ı.

•••	1	1	0	0	0	1	0	1	•••
•••	1	0	0	1	0	0	0	1	•••
•••	0	0	0	0	1	1	1	1	•••
•••	1	1	1	1	0	1	1	1	•••



Cosa c'è in questi byte?

È importante conoscere la rappresentazione binaria

```
void main()
{
  printf("sizeof(char) = %d\n", sizeof(char));
  printf("sizeof(short) = %d\n", sizeof(short));
  printf("sizeof(int) = %d\n", sizeof(int));
  printf("sizeof(char*) = %d\n", sizeof(char*));
}
```

sizeof(char) = 1
sizeof(short) = 2
output
sizeof(int) = 4
sizeof(type*) = 8

lunghezza in byte 1 byte = 8 bit

Tipo "puntatore"

perché?

Operatori logici in C (logical operators)

Agiscono su operandi di tipo logico (valori={true, false}={vero, falso}).

In *C* non esiste il tipo predefinito logico (o booleano),
ma ad ogni variabile è associato un valore di verità come segue:

- □ il valore 0
- un valore ≠0 (o 1 se risultato)

corrisponde a falso (F);

corrisponde a vero (V).


op. in C OPERATORE LOGICO

!A not $(\neg = negazione)$


A&&B and $(\land = congiunzione)$

 $\mathbf{A} \mid \mathbf{B} \quad \mathbf{or} \quad (\mathbf{v} = disgiunzione)$

Tavole di definizione









Esempio di variabili logiche: provare...

```
#include <stdio.h>
void main()
{ float F; short A, B, C, D, notA, notB, notC, notD, notF;
 A = 5 == 5; /* A è true */
                                      come sono considerate?
 B = 5 == 6; /* B è false */
 C=8; D=-7; F=1.5f; // C,D,F?
  printf("\nA = \%d\tB = \%d\tC = \%d\tD = \%d\tF = \%f\n",A,B,C,D,F);
  notA=!A; notB=!B; notC=!C; notD=!D; notF=!F;
 printf("\notA=\%d\tnotB=\%d\tnotC=\%d\tnotD=\%d\tnotF=\%d\n",
       notA,notB,notC,notD,notF);
```

output

A = 1 B = 0 C = 8 D = -7 F = 1.500000

 $not A = 0 \qquad not B = 1 \qquad not C = 0 \qquad not D = 0 \qquad not F = 0$

In C si può creare il tipo logico mediante ...

true}; {false, enum boolean i valori in parentesi sono associati con i numeri naturali 0,1,2,... typedef enum boolean logical; definisce il nome del nuovo tipo logical dichiara una variabile del nuovo tipo

bol=true;

definisce la variabile

Esempio: provare...

```
#include <stdio.h>
void main()
{float F; short A, B, AandB, AandF, Aandfalso;
enum boolean {false, true}; typedef enum boolean LOGICAL;
LOGICAL falso, vero;
A = 5 = -5; B = 5 = -6; C = 8; D = -7; F = 1.5f;
falso = false; vero = true;
printf("\nA = \%d\tB = \%d\tF = \%f\tfalso = \%d\tvero = \%d\n",A,B,F,falso,vero);
AandB=A&&B; AandF=A&&F; Aandfalso=A&&falso;
printf("\nAandB=%d\tAandF=%d\tAandfalso=%d\n",AandB, AandF,Aandfalso);
```


output

$$A = 1$$
 $B = 0$ $F = 1.500000$ falso = 0 vero = 1

AandB = 0 AandF = 1 Aandfalso = 0

(prof. M. Rizzardi)

Precedenza tra gli operatori logici in C




aa<c && c<d

ordine di esecuzione



consiglio: ...usare comunque le parentesi!!!!

Precedenza tra operatori




Operatori bit a bit (bitwise operators) in C


Il linguaggio C mette a disposizione la possibilità, utile nelle applicazioni, di *intervenire direttamente sulla rappresentazione interna binaria* (in memoria) dei dati mediante alcuni *operatori orientati ai singoli bit*.

Tali operatori agiscono sui bit degli operandi di tipo intero (=char, short int, int, long int e long long int) con o senza segno (rispettivamente signed e unsigned).

in <i>C</i>	OPERATORE			
~A	NOT	' (complemento)		
A&B	AND			
A B	OR	(OR inclusivo)		
A^B	XOR	(OR esclusivo)		





Tavole degli operatori bitwise in C





Operatori bitwise





Programma C completo

```
#include <stdio.h>
void main()
{ unsigned char A,B,NAbitwise,NAbool,LA,RA,AeB,AoB,AxB;
puts( " carattere intero u esadecimale ");
A = 'A';
printf("\n A = '\%c', int=\%4d, hex = \%04hx", A, A, A);
B = 'B':
printf("\n B = '\%c', int=\%4d, hex = \%04hx", B, B, B);
puts("\n-----");
NAbitwise = \simA:
printf("\n \sim A = '\%c', int=\%4d, hex = \%04hx", NAbitwise, NAbitwise, NAbitwise);
NAbool = !A;
printf("\n !A = '\%c', int=\%4d, hex = \%04hx", NAbool, NAbool, NAbool);
puts("\n-----
AeB = A\&B; // and
printf("\n A\&B = '\%c', int=\%4u, hex = \%04hx", AeB, AeB, AeB);
AoB = A|B; // or
printf("\n A|B = '\%c', int=\%4u, hex = \%04hx", AoB, AoB, AoB);
AxB = A^B: // xor
printf("\n A^B = '\%c', int=\%4u, hex = \%04hx", AxB, AxB, AxB);
LA = A << 2; // left shift
printf("\nA<<2 = '\%c', int=\%4u, hex = \%04hx", LA, LA, LA);
RA = A >> 1; // right shift
printf("\nA>>1 = '\%c', int=\%4u, hex = \%04hx", RA, RA, RA);
```

	%C	%d	%×	binario
A	'A'	65	41	0100 0001
В	'B'	66	42	0100 00 10
~A	Ι¥Ι	190	BE	1011 1110
!A	1 1	0	0	0000 0000
A&B	'@'	64	40	0100 0000
A B	'C'	67	43	0100 0011
A^B	' \	3	3	0000 0011
A<<2	'	4	4	0000 01 <u>00</u>
A>>1	• •	32	20	0010 0000

unsigned A

190=256-66

(prof. M. Rizzardi)

P2_01_01.18

Operatori bitwise

P2_01_01.19 Esempio: int (32 bit) binario (da 🗫) %d variabile 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 B risultato 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1010 **-6** ~<u>A</u> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 !A 0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 A&B 5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 AB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 A^B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A>>3 0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0100 A < < 2

Laboratorio:

Scrivere un programma C che a partire da

un carattere maiuscolo (A...Z) lo trasformi in minuscolo (a...z) tramite operatori bitwise. Realizzare anche il viceversa.

		ı	
char	ASCII	char	ASCII
A	65	a	97
В	66	b	98
C	67	e Chi	99
D	68	d	100
E	69	10	101
F	70	f	102
G	71	(g)	103
300	2 2	•••	
			A .

	300		7 77
ch	ar AS	SCII	binario
A	1	65	0100 0001
3 2	9	97	0110 0001
L) (68	0100 0100
d	1 1	00	0110 0100
G	7	71	0100 0111
2	1	03	0110 0111
	•		

Quale operatore ⊗ applicare a ...


... per ottenere

01100001

0100000

Laboratorio:

Scrivere un programma C per ruotare di n bit, verso sinistra o verso destra (stabilito in input), il contenuto di una variabile V (mediante gli operatori bitwise).



Esercizi

altica ato di addi

Scrivere una function C

char low_upp(char ch)

che cambia il carattere in input da minuscolo a

maiuscolo e viceversa automaticamente.

Scrivere una function C

char rotate (char ch, char n_bit)
per ruotare di n bit, verso sinistra o verso destra
(rispettivamente n_bit<0 e n_bit>0), il contenuto di
una variabile char (mediante gli operatori bitwise).