浙江水学

本科实验报告

课程名称:	计算机网络基础
实验名称:	使用三层交换机组网
姓 名:	
学 院:	计算机学院
系:	
专 业:	
学 号:	
指导教师:	

2020年12月26日

浙江大学实验报告

一、实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口;
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理;
- 4. 学习如何配置三层交换机;

二、实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

三、 主要仪器设备

PC 机、路由器、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线 (可以使用模拟器完成)

四、操作方法与实验步骤

Part 1. 单臂路由

- 将 2 台 PC (PC1、PC2) 和一台路由器都连接到一台二层交换机:
- 在交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址;
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式;
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口:
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。


Part 2. 三层交换

- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机;
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址,并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置 为三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址;
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。

五、 实验数据记录和处理

----Part 1 单臂路由-----

1. 将 2 台 PC 和一台路由器都连接到一台二层交换机,在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 分配不同子网的 IP 地址。



2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通) PC1 ping PC2:

```
PC1> ping 10.0.0.2 host (10.0.0.2) not reachable

PC1>
```

PC2 ping PC1:

```
PC2> ping 10.0.0.1 host (10.0.0.1) not reachable PC2>
```

3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式 (使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图,使用实际设备时,请参考"实验 1"进行配置并截图)。

Name: S	Switch1							
Console type: r	ione					~		
Settings			Ports					
Port:	0	•	Port	^ VLAN	Туре	Ether		
			0	1	dot1q			
VLAN:	1	\$	1	1	access			
Type:	dot1q	-	2	2	access			
			3	1	access			
QinQ EtherType:	0x8100		5	1	access			
			1		access	*		
<u>A</u> dd	<u>D</u>	elete				,		

4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口所属的 VLAN(命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

```
R1(config)#interface f 0/0.1
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1
R1(config-subif)#ip address 10.0.1.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface f 0/0.2
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 2
R1(config-subif)#ip address 10.0.2.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

输入的命令:

```
R1#config t
R1(config)#interface f 0/0.1
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1
R1(config-subif)#ip address 10.0.1.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface f 0/0.2
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 2
R1(config-subif)#ip address 10.0.2.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
```

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。

6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址

```
PC1> ping 10.0.1.10
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=31.710 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.510 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=6.031 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.746 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.197 ms

PC1>
```

```
PC2> ping 10.0.2.10
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=14.418 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.784 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.976 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=16.790 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=14.260 ms

PC2>
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通

PC1 ping PC2

```
PC1> ping 10.0.2.1
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.934 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.837 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.820 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=31.139 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.415 ms

PC1>
```

PC2 ping PC1:

```
PC2> ping 10.0.1.1
10.0.1.1 icmp_seq=1 timeout
10.0.1.1 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=33.066 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.351 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=47.502 ms

PC2> ping 10.0.1.1
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.142 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.376 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=32.246 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.785 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.785 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.016 ms

PC2>
```

8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

C 10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0.2

C 10.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.1


R1#
```

9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config), 复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 R1.txt)。

```
interface FastEthernet0/0.1
  encapsulation dot1Q 1 native
  ip address 10.0.1.10 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.2
  encapsulation dot1Q 2
  ip address 10.0.2.10 255.255.255.0
!
```

----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN (给 PC3、PC4 分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址):



2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

Switch2#config t

Switch2(config)#interface f1/1

Switch2(config-if)#switchport access vlan 1

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#interface f1/2

Switch2(config-if)#switchport access vlan 2

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#exit

```
Switch2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#interface f1/1
Switch2(config-if)#switchport access vlan 1
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#interface f1/2
Switch2(config-if)#switchport access vlan 2
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config-if)#exit
```

```
Switch2#show vlan-switch
VLAN Name
                                                   Status
                                                                 Ports
      default
                                                    active
                                                                 Fa1/0, Fa1/1, Fa1/3, Fa1/4
                                                                 Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8
Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12
                                                                 Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15, Fa2/0
                                                                 Fa2/1, Fa2/2, Fa2/3, Fa2/4
Fa2/5, Fa2/6, Fa2/7, Fa2/8
Fa2/9, Fa2/10, Fa2/11, Fa2/12
Fa2/13, Fa2/14, Fa2/15
     VLAN0002
                                                                 Fa1/2
                                                   active
1002 fddi-default
                                                   active
1003 token-ring-default
                                                    active
1004 fddinet-default
                                                    active
                                                    active
1005 trnet-default
```

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址)

```
Switch2#config t
Switch2(config)#int vlan 1
Switch2(config-if)#ip address 10.0.1.10 255.255.255.0
Switch2(config-if)#no shut
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#int vlan 2
Switch2(config-if)#ip address 10.0.2.10 255.255.255.0
Switch2(config-if)#no shut
Switch2(config-if)#no shut
Switch2(config-if)#no shut
```

```
Switch2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#int vlan 1
Switch2(config-if)#ip address 10.0.1.10 255.255.255.0
Switch2(config-if)#no shut
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config-if)#int vlan 2
Switch2(config-if)#i
*Mar 1 00:15:47.539: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
Switch2(config-if)#ip address 10.0.2.10 255.255.255.0
Switch2(config-if)#no shut
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#
Switch2#
*Mar 1 00:16:41.103: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch2#
Switch2#
Switch2#
```

4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)

5. 按照前述拓扑图, 给 PC3、PC4 配置 IP 地址, 并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

```
PC3> ip 10.0.1.2/24 10.0.1.10
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.1.2 255.255.255.0 gateway 10.0.1.10

PC3> 
PC4> ip 10.0.2.2/24 10.0.2.10
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.2.2 255.255.255.0 gateway 10.0.2.10

PC4> 
PC4>
```

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.040 ms 84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=22.070 ms

```
PC3> ping 10.0.1.10

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=31.506 ms

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.565 ms

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.892 ms

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=14.219 ms

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.782 ms

PC4> ping 10.0.2.10

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=10.023 ms

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=7.656 ms

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.514 ms

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=5.584 ms

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.349 ms
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。

```
PC3> ping 10.0.2.2

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.128 ms

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.100 ms

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=32.918 ms

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.216 ms

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.754 ms

PC4> ping 10.0.1.2

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=27.458 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.342 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.321 ms
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性(如 PC1->PC4, PC2->PC3)

$PC1 \rightarrow PC4$:

```
PC1> ping 10.0.2.2
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.868 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.525 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=33.701 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.448 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.806 ms
```

$PC2 \rightarrow PC3$:

```
PC2> ping 10.0.1.2
host (10.0.2.10) not reachable

PC2> ping 10.0.1.2
host (10.0.2.10) not reachable

PC2>
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的,思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

Switch2(config)#interface f1/0

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

```
Switch2(config)#
Switch2(config)#interface f1/0
Switch2(config-if)#switchport mode trunk
Switch2(config-if)#
*Mar 1 00:15:58.383: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa1/0 has become dot1q trunk
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#
```

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。

$PC2 \rightarrow PC3$:

```
PC2> ping 10.0.1.2

10.0.1.2 icmp_seq=1 timeout

10.0.1.2 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.540 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.135 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.524 ms

PC2> ping 10.0.1.2

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.007 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=32.103 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.777 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.100 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.330 ms

PC2>
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

```
Switch2#show ip rou
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C        10.0.2.0 is directly connected, Vlan2
C        10.0.1.0 is directly connected, Vlan1
Switch2#
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置,复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 S2.txt)。

```
interface Vlan1
  ip address 10.0.1.10 255.255.255.0
!
interface Vlan2
  ip address 10.0.2.10 255.255.255.0
!
interface FastEthernet1/0
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1
!
interface FastEthernet1/2
```

六、 实验结果与分析

使用物理接口也可以。

switchport access vlan 2

- 1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址,而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能配置 IP 地址?
- 二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的 MAC 地址信息,根据 MAC 地址进行转发,并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。
- 三层交换机:三层交换技术就是将路由技术与交换技术合二为一的技术。所以端口不可以 配置 IP 地址。

路由器是具有路由功能的,处于网络层,可以将识别 IP 地址并转发,所以可以配置 IP 地址

2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗?

在 VLAN 虚拟局域网中,通常是一个物理接口对应一个 VLAN。在多个 VLAN 的网络上,无法使用单台路由器的一个物理接口实现 VLAN 间通信,同时路由器有其物理局限性,不可能带有大量的物理接口。

子接口的产生正是为了打破物理接口的局限性,它允许一个路由器的单个物理接口通过划分多个子接口的方式,实现多个 VLAN 间的路由和通信。

3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么?

VLAN 的 IP

4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC?

不在同一个 VLAN

5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了?

需要一段时间建立路由表,寻找目标 PC 的地址。

- 6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢?
- 三层交换机转发速率快。
- 二层交换机:接收到由自己的物理层送上来的二层数据帧时,根据源 MAC 学习并写 MAC 地址表,根据目的 MAC 查找 MAC 地址表决定是转发还是泛洪。

路由器:由于自身处于 OSI 第三层,对于接收到的数据帧,必须解封装,取得三层数据,根据三层数据的目的 IP,查找路由表,封装下一跳的 MAC 地址等等一系列动作,相比二层交换机而言:路由器查找路由表是通过基于软件的 CPU 来查找,比二层交换机查找 MAC 地址表用的 ASIC 硬件芯片来得慢,另外路由器还得对数据进行拆封,解封动作,而且还改写了数据帧(只改写二层数据帧的目的 MAC,源 MAC,FCS,当然不会改变数据帧的正文内容即三层数据包)。

7. 讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

对用路由器代替三层交换机的原理还不是很清楚;

对路由器的原理的理解还不是很深刻;

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

在 Part2 中,出现了 PC3 和 PC4 不能 ping 通对应的 vlan 的 ip 的现象,重启三层交换机并重新配置后解决

你对本实验安排有哪些更好的建议呢? 欢迎献计献策:

希望老师可以将实验安排时间尽量提前一些。