CS302 OS Lab07 - Report

Name: 刘仁杰 SID: 11911808

Answers

1.请参照Sv32的地址转换过程,写出Sv39的转换过程

- 1. satp.PPN给出了一级页表的基址, VA[38:30]给出了一级页号, 因此处理器会读取位于地址 (satp.PPN * 4096 + VA[38:30] * 8)的页表项
- 2. 该PTE包含了二级页表的基址, VA[29:21]给出了二级页号, 因此处理器读取位于地址(PTE.PPN * 4096 + VA[29:21] * 8)的页表项
- 3. 该PTE包含了三级页表的基址, VA[20:12]给出了三级页号, 因此处理器读取位于地址(PTE.PPN * 4096 + VA[20:12] * 8)的页表项
- 4. 叶节点页表项的PPN字段和页内偏移([11:0])组成了最终结果: 物理地址就是(LeafPTE.PPN * 4096 + VA[11:0])

2.一个巨页的大小是多少,如何计算得出巨页的大小?

巨页大小: 2^{21} Bytes = 2 MBytes.

3.一个4GB的内存空间使用下图所示的二级页表,页面大小为4KB。 一个需要在高虚拟地址空间,中虚拟地址空间,和低虚拟地址空间分 别使用4MB的连续空间的进程至少需要多大的页表空间?

二级页表中,第二级页号VPN[0]为10个bit,因此可以表示 2^{10} 个不同的页面,每个页面大小为4KB,故一个二级页表可以指向 2^{10} ×4KB=4MB的物理空间。第一级页号VPN[1]同样为10个bit可以指向 2^{10} 个不同的二级页表,因此图中的二级页表机制可以指向 2^{10} ×4MB=4GB的物理空间。一个进程需要使用高虚拟地址空间,中虚拟地址空间,和低虚拟地址空间分别使用4MB的连续空间,即 2^{10} 个页,总共三个二级页表。那么,我们首先需要预留三个第二级页表。除此之外我们还需要一个第一级页表存储这三个二级页表的PTE。

所以总页表空间大小为: $(1+3)\times PTE$ size $\times 2^{10} = 2^{12}\times PTE$ size