Chapter 1 Introduction 简介

目录

- Chapter 1 Introduction 简介
 - 目录
 - 1.1 内容概述
 - 1.2 符号和定义
 - * 1.2.1 数学符号
 - * 1.2.2 几何定义
 - * 1.2.3 着色
 - 深入阅读和资源

实时渲染是指在计算机上快速生成图像,它是计算机图形学中互动性最强的领域。屏幕上会显示一张图像,观察者在看到图像之后会做出一些反应和操作,这些反馈紧接着又会对下一张图像的生成产生影响。这个包含反应和渲染的循环会以一个很高的速度发生,以至于观察者根本意识不到自己正在观察一系列相互独立的图像,而是沉浸在这样一个动态的过程中。

通常会使用每秒显示的帧数(frames per second,FPS)或者赫兹(Hertz,Hz)来衡量图像显示的速率。如果图像以每秒一帧的速率进行显示,那么就几乎没有交互感可言,用户会意识(感知)到每一张新图像的到来,这是一个痛苦的过程。当图像显示速率达到6 FPS左右时,会逐渐开始增加交互性。电子游戏的目标是30,60,72或者更高的FPS,在这样的图像显示速率下,用户可以将注意力集中在自身的行动和反应上。

电影放映机(movie projector)会以24 FPS的速率来进行显示,但是它会使用一个快门系统(shutter system)来将每帧重复显示2-4次,从而避免画面出现闪烁。这被称为刷新率(refresh rate),其单位是赫兹(Hz),它和上文中所说的显示速率(display rate)是两个概念。以刚才的电影放映机为例,一个可以每帧照亮三次的快门,其刷新率为72 Hz。同样的,LCD显示器的刷新率和显示速率也是两个不同的概念。

在显示器上观看以24 FPS出现的图片也许是可以接受的,但是更高的帧率可以有效降低最小反应时间。当显示延迟大于15毫秒的时候,就会对交互的流畅感产生干扰[1849]。举个例子,头戴的VR显示设备一般需要90 FPS来最小化延迟。

实时渲染也不仅仅只包含交互性,如果渲染速度是唯一的衡量标准的话,那么任何能够快速响应用户指令,并在屏幕上绘制图像的应用程序都符合这个条件。实时渲染通常指的是将三维场景渲染成二维图像。

交互性和三维场景是实时渲染的充分条件,但是第三个元素也已经逐渐成为了其定义的一部分,即图形加速硬件(graphics acceleration hardware)。许多人都认为,在1996年上市的3Dfx Voodoo 1图形加速卡是消费级显卡的开端[408]。随着这个市场的快速发展,如今每个电脑、平板和手机中都内置了相应的图形处理器。图1.1和图1.2展示了一些通过硬件加速来实现实时渲染的优秀案例。



图1.1 《极限竞速7》的游戏内画面。



图2.2 《巫师3》中的鲍克兰港。

图形硬件的进步推动了交互式计算机图形学领域的爆炸式发展。我们将重点关注用于提高渲染速度和图像质量的相关方法,同时也会介绍一些加速算法和图形API的特性,以及它们的局限性。我们不可能对每一个话题都进行深入讨论,因此我们的目标是介绍关键性的概念和术语,介绍该领域中最健壮和最实用的算法,同时提供一些深入学习的方向指引。我们还会尝试提供一些工具,来帮助您更好地理解这个领域,同时希望这份尝试能够对得起您阅读本书所付出的时间和努力。

1.1 内容概述

下面是对各个章节的简要概述。

第2章-图形渲染管线(The Graphics Rendering Pipeline)。实时渲染的核心是一组操作步骤,它将场景描述作为输入,并将其转换为我们能够看得见的图像。

第3章-图形处理单元(The Graphics Processing Unit)。现代GPU使用固定功能(fixed-function)单元和可编程单元(programmable)的组合,来实现渲染管线的各个阶段。

第4章-变换(Transforms)。变换是用于控制物体位置、朝向、尺寸、形状以及相机位置、相机视角的基本工具。

第5章-着色基础(Shading Basics)。我们首先会讨论材质和光源的定义,以及它们如何用于实现所需要的表面外观,无论这个表面是写实的还是风格化的。该章节还会介绍其他与外观表现相关的话题,例如使用抗锯齿、透明度和伽马矫正来获得更高的图像质量。

第6章-纹理(Texturing)。实时渲染中最强大的工具之一,就是能够快速访问图像,并将其显示在表面上。这个过程叫做纹理化,有各种各样来实现它的方法。

第7章-阴影(Shadows)。在场景中添加阴影效果可以增强画面的真实感和表现力。我们会在这个章节中介绍几种目前比较流行的、能够快速计算阴影的方法。

第8章-光和颜色(Light and Color)。在我们实现基于物理的渲染之前,我们首先需要了解如何对光和颜色进行量化建模。并且在我们执行基于物理的渲染之后,我们还需要将最终结果转换为可以显示的数值,并考虑屏幕属性和观察环境对它的影响。本章节将会介绍以上两个主题。

第9章-基于物理的着色(Physically Based Shading)。我们将从头开始建立起对基于物理的着色模型的理解。在本章节中,我们首先会从潜在的物理现象开始,介绍一系列包含各种渲染材质的着色模型,最后介绍这些材质的混合方法和过滤方法,从而避免材质出现瑕疵(aliasing)并保持表面外观。

第10章-局部光照(Local Illumination)。本章节研究了刻画(portray)复杂光源的算法。我们在进行表面着色的时候,需要考虑到这些光线是从某些物理对象中发射出来的,这些物体具有独特的形状。

第11章-全局光照(Global Illumination)。本章节研究了模拟光线和场景多次相交的算法,这可以大大增强图像的真实感。我们还会研究环境光遮蔽(ambient occlusion)和定向遮蔽(directional occlusion),介绍在漫反射表面和镜面表面上渲染全局光照效果的方法,以及一些很有前景的统一方法。

第12章-图像空间特效(Image-Space Effects)。图形硬件擅长进行高速的图像处理。在本章节中,我们首先会讨论图像过滤技术和重投影(reprojection)技术,然后我们将会介绍几种常见的后处理特效:镜头光晕(lens flare),动态模糊(motion blur)和景深(depth of field)。

第13章-超越多边形(Beyond Polygons)。对于描述物体形状而言,三角形并不总是速度最快或者效果最逼真的方法,一些诸如基于图像、点云(point cloud)、体素(voxel)或者其他样本集合的替代方法,都有着各自的独特优势。

第14章-体积和半透明渲染(Volumetric and Translucency Rendering)。本章节的重点是体积材质的表示方法,以及体积材质与光线相互作用的理论与实践。它可以模拟的现象有很多,大到大范围的大气效果,小到毛发纤维的光线散射等。

第15章-非真实感渲染(Non-Photorealistic Rendering)。尝试将一个场景渲染得更加逼真,只是众多渲染方式中的一种,除此之外还有很多其他风格,比如卡通渲染和水彩效果等。同时我们还会对直线和文本生成技术进行讨论。

第16章-多边形技术(Polygonal Techniques)。几何数据的来源有很多,有时候我们需要对其进行修正,才能更好更快的进行渲染。本章节讨论了有关多边形数据表示和多边形数据压缩的相关内容。

第17章-曲线和曲面(Curves and Curved Surfaces)。使用一些更加复杂的表面表达方式可以提供很多优势,例如可以在渲染质量和渲染速度之间进行权衡,可以具有更加紧凑的表示以及可以生成更加平滑的表面。

第18章-管线优化(Pipeline Optimization)。对于一个已经使用了高效算法,并且正在运行的应用程序,我们还可以使用各种优化技术来进一步提高它的运行效率。本章节讨论了如何找应用程序的性能瓶颈(bottleneck)并对其进行处理,以及多线程优化等问题。

第19章-加速算法(Acceleration Algorithms)。当我们让一个程序成功运行起来之后,下一步就是让它运行得更快。本章节讨论了各种各样的剔除技术(culling),以及层次细节(level of detail,LOD)等技术。

第20章-高效着色(Efficient Shading)。场景中的大量光源会严重降低性能表现;在无法确定一个片元最终是否可见之前对其进行着色计算,也是重要的性能开销来源(过度绘制overdraw)。本章节中我们会介绍很多方法,来解决着色过程中可能会出现低效率问题。

第21章-虚拟现实和增强现实(Virtual and Augmented Reality)。这些领域有着特殊的挑战和技术,例如:如何以一个较高且稳定的帧率,来高效生成逼真的图像。

第22章-相交测试技术(Intersection Test Methods)。相交测试对于渲染,用户交互和碰撞检测而言十分重要。在本章节中,我们介绍了许多用于几何相交测试的高效算法,并对其进行了深入讨论。

第23章-图像硬件(Graphics Hardware)。本章节对一些硬件组件进行了重点关注,例如颜色缓冲、深度缓冲、帧缓冲以及其他基本结构类型等。同时提供了一个具有代表性的GPU案例学习。

第24章-展望未来(The Future)。预测未来的技术发展趋势,以及对读者的建议。

我们还完成了一章有关碰撞检测(Collision Detection)的内容,以及一章有关实时光线追踪的内容(Real-Time Ray Tracing),这里限于篇幅,我们将其放在了配套网站realtimerendering.com上,你可以在这里下载到相关内容,同时网站上还有关于线性代数以及三角学的附录内容。

1.2 符号和定义

首先我们需要解释一下本书中所用到的数学符号。如果你想对本小节或者本书中的术语做更加深入的了解,你可以在realtimerendering.com上找到我们的线性代数附录。

1.2.1 数学符号

表1.1中总结了大部分我们将要用到的数学符号,这里我们将对其中的一些概念进行详细描述。

请注意表格中的规则也有一些例外,这主要是因为着色方程中所使用的符号,在相关文献中已经非常完善且统一了,例如L代表辐射度(radiance),E代表辐照度(irradiance), σ_s 代表散射系数(scattering coefficient)等。

角度和标量都是取自于ℝ(实数集),即它们都是实数。向量和点使用粗体的小写字母进行表示,其各个分量的表示如下:

$$\mathbf{v} = \left(\begin{array}{c} v_x \\ v_y \\ v_z \end{array} \right)$$

该向量以列向量的形式给出,这种表达形式在计算机图形学中被广泛使用。在本书中的某些地方我们会使用行向量 (v_x,v_y,v_z) 来表示向量或者点,之所以不使用形式更加正确的 $(v_x,v_y,v_z)^T$,只是因为前者阅读起来更加容易。

类型	数学标记	例子
角度(angle)	小写希腊字 母	$lpha_i, \phi, ho, \eta, \gamma_{242}, heta$
标量(scalar)	小写斜体	a, b, t, u_k, v, w_{ij}
向量,点 (vector, point)	小写粗体	$\mathbf{a}, \mathbf{u}, \mathbf{v}_s, \mathbf{h}(ho), \mathbf{h}_z$
矩阵(matrix)	大写粗体	$\mathbf{T}(\mathbf{t}), \mathbf{X}, \mathbf{R}_x(ho),$
平面(plane)	π:一个向量 和一个标量	$\pi: \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} + d = 0, \pi_1: \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{x} + d_1 = 0$
三角形 (triangle)	△+三个顶 点	$\triangle \mathbf{v}_0 \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2, \triangle \mathbf{cba}$
线段(line segment)	两个顶点	$\mathbf{u}\mathbf{v},\mathbf{a}_i\mathbf{b}_j$
几何实体 (geometry entity)	大写斜体	A_{OBB}, T, B_{AABB}

使用齐次 (homogeneous) 坐标表示法, 一个坐标可以使用四个值来进行表示, 即v =

 $(v_x \ v_y \ v_z \ v_w)^T$,其中 $\mathbf{v} = (v_x \ v_y \ v_z \ 0)^T$ 代表一个向量, $\mathbf{v} = (v_x \ v_y \ v_z \ 1)^T$ 代表一个点。有时我们会使用只包含三个分量的向量或者点,我们会尽量避免关于使用何种表示类型的歧义。对于矩阵运算而言,使用相同符号形式的点和向量是十分有用的,更多内容详见第4章中有关变换的部分。在某些算法中,使用数字索引来代替x,y,z下标会很方便,例如 $\mathbf{v} = (v_0 \ v_1 \ v_2)^T$ 。所有这些有关向量和点的符号规则,同样也适用于只包含两个分量的向量,在二维向量的情况中,我们会直接跳过向量的第三个分量。

矩阵值得我们多进行一些解释。常用的矩阵尺寸包括 2×2 , 3×3 , 4×4 ,这里我们将以 3×3 矩阵M为例,来回顾矩阵的访问方式,其他尺寸矩阵的操作也类似。矩阵M的(标量)元素记为 m_{ij} , $0\le (i,j)\le 2$,其中的i代表该元素所在的行,j代表该元素所在的列,如方程1.1所示:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} \\ m_{20} & m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$$
 (1.1)

方程1.2中的符号也代表一个 3×3 矩阵,这种表达形式用于从矩阵 \mathbf{M} 中分离向量: $\mathbf{m}_{,j}$ 代表第j个列向量; $\mathbf{m}_{i,j}$ 代表第i个行向量(以列向量形式进行表示)。与向量与点一样,如果使用起来更加方便的话,列向量也可以使用x,y,z,w来进行索引:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{m}_{0} & \mathbf{m}_{1} & \mathbf{m}_{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{m}_{x} & \mathbf{m}_{y} & \mathbf{m}_{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{m}_{0}^{T}, \\ \mathbf{m}_{1}^{T}, \\ \mathbf{m}_{2}^{T} \end{pmatrix}$$
(1.2)

我们使用 $\pi: \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} + d = 0$ 来表示一个平面,它包含了定义平面所需的数学公式,即平面的法线 \mathbf{n} 以及标量d。其中平面法线是一个描述平面朝向的向量,对于更一般的表面(例如曲面),法线描述了表面上某个特定点的朝向;而对于平面而言,平面上所有点都具有相同的法线。 π 通常被用作为代表平面的数学符号,平面 π 会将空间一分为二,其中位于正半空间中的点满足 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} + d > 0$;位于负半空间中的点满足 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} + d < 0$ 。剩下所有的点都位于平面 π 上。

一个三角形可以使用三个顶点 $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 来进行定义,记为 $\triangle \mathbf{v}_0 \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2$ 。

表1.2展示了其他的一些数学运算符及其符号表示,你可以在配套网站realtimerendering.com上找到 线性代数附录,其中包含了点乘、叉乘、行列式以及模长操作符的相关解释。转置操作符可以将一个列向量转换为一个行向量,反之亦然,这样我们就可以将一个列向量写在一行中,例如 $\mathbf{v}=(v_x \ v_y \ v_z)^T$ 。表中的第四个操作符在《*Graphics Gems IV*》 [735]中有详细介绍,这是一个作用于二维向量的一元操作符,它作用于向量 $\mathbf{v}=(v_x \ v_y)^T$ 上,并会生成一个与其垂直的向量,例如 $\mathbf{v}^\perp=\Phi-v_y \ v_x\Psi^T$ 。

かち 	数子 你吃	近門
1		点乘
2	×	叉乘
3	\mathbf{v}^T	向量v的转置
4	\perp	一元操作符,垂直点乘操作符
5	$ \cdot $	矩阵的行列式
6	$ \cdot $	标量的绝对值
7	$\ \cdot\ $	范数 (长度和模长)
8	x^+	将x的最小值限制在0
9	x^{\mp}	将 x 限制在 0 到 1 之间
10	n!	阶乘
11	$\begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix}$	二项式系数

我们使用|a|来表示标量a的绝对值,使用|A|来表示矩阵A的行列式。有时我们还会使用|A| = |a b c| = det(a,b,c)这种表示方式,其中<math>a,b,c分别是矩阵A的列向量。

第8和第9个操作符是限制操作符(clamp),它在着色计算中经常使用。操作符8会将输入值的负数部分限制到0:

$$x^{+} = \begin{cases} x & \text{if } x > 0, \\ 0 & \text{otherwise}, \end{cases}$$
 (1.3)

操作符9则会将输入值限制在0到1之间:

$$x^{\mp} = \begin{cases} 1, & \text{if } x \ge 1, \\ x, & \text{if } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{1.4}$$

操作符10是阶乘(factorial)操作符,其定义如下所示,请注意0! = 1:

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1 \tag{1.5}$$

操作符11是组合数,也叫做二项式系数,其定义方程1.6:

$$\begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{1.6}$$

除此之外,我们一般将x=0,y=0,z=0这三个平面叫做坐标平面(coordinate planes)或者轴对齐平面(axis-aligned planes)。将

$$\mathbf{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

叫做主轴(main axes)或者主方向(main direction);或者分别叫做x轴,y轴和z轴。这组向量通常也会被称为标准基(standard basis)。除了特殊说明之外,我们将会使用标准正交基(即由相互垂直的单位向量所组成的基底)。

我们将同时包含a,b,以及两者之间所有数字的范围区间记为[a,b]。如果我们只想要a,b之间的数字,而不想要a,b本身的话,那么我们可以将其记为(a,b)。我们也可以将开闭区间进行组合使用,例如: [a,b)代表包括a在内,但是不包括b在内的,a,b之间的所有数字。

序号	函数	描述
1	atan2(y,x)	二元反正切函数
2	$\log(n)$	n的自然对数

atan2(y,x)是一个C语言中的数学函数,它在本文中经常使用,因此值得我们去关注一下。它是数学函数 $\arctan(x)$ 的一个拓展,它俩的主要区别在于 $-\frac{\pi}{2}<\arctan(x)<\frac{\pi}{2}$,而 $-\pi\leq\arctan(y,x)\leq\pi$;并且后者包含一个额外的参数输入。这个函数的常见应用是用来计算 $\arctan(y/x)$,当x=0时,分母就为0了。而拥有两个参数的 $\arctan2(y,x)$ 则可以避免这一点。

在本书中, $\log(n)$ 始终代表了自然对数,即 $\log_e(n)$,而不是以10为底的对数 $\log_{10}(n)$ 。

颜色使用一个三维向量来进行表示,例如(red, green, blue),其中每个分量的范围都是[0,1]。

1.2.2 几何定义

几乎所有图形硬件使用的渲染图元(primitive,也叫做drawing primitives)都是点、线和三角形。

我们所知道的唯二例外就是Pixel-Planes[502],它可以绘制球体;以及NVIDIA NV1芯片,它可以绘制椭球体。

在本书中,我们会将一个几何实体(geometric entities)的集合称作为模型(model)或者物体(object)。场景(scene)是指环境中所有待渲染模型的集合,同时场景中还包含了材质信息,灯光信息,以及观察信息等。

这里的物体可以是一辆车,一栋建筑甚至是一条直线。在实际中,一个物体中包含了一系列的渲染图元,但是也有例外,物体也可以是其他更加高级的几何表现形式,例如Bezier 曲线(Bezier curves)、Bezier 曲面或者是细分曲面(subdivision surface)。同时,一个物体也可以同时包含其他的物体,例如一辆车包含了四个车门以及四个轮子等。

1.2.3 着色

按照约定俗成的计算机图形学惯例,本书中的"着色(shading)"和"着色器(shader)"以及相关的派生词,常常被用来指向两个相关但是完全不同的概念:一个是计算机生成的视觉外观,例如:"着色模型(shading model)","着色方程(shading equation)","卡通渲染(toon shading)"等;另一个是渲染系统中的可编程组件,例如:"顶点着色器(vertex shader)","着色器语言(shading language)"等。在这两种不同的情况下,你可以通过上下文来推断出它具体指向的含义。

深入阅读和资源

我们能够给你提供的、最重要的资源,就是本书的配套网站: realtimerendering.com, 其中包含了最新信息的链接以及每章相应的网站。实时渲染的研究领域也是实时变化的, 在本书中, 我们试图关注那些最基本的概念, 以及那些不太可能过时的技术。在这个网站上, 我们可以展示与当今软件开发者有关的信息, 并且我们有能力将其进行不断更新。