
BobUDP

系统	架构	可用
MacOS	ARM, x64	是
Windows	ARM, x86_64	是
Linux	x86_64	 是,但未经测试

界面及操作流程设计




1. 导入xml文件

- 2. 用户修改目标 IP、目标端口、在设置界面修改数量、频率、线程。
- 3. 点击"发送"按钮,系统进行数据发送,并在后台记录发送信息。
- 4. 点击"停止"按钮,系统停止数据发送。
- 5. 在搜索界面搜索发送或接收记录。







功能及程序业务逻辑设计

udpserver

该类主要功能是用于发送和接收数据包。

主要组件:

1. 类定义:

。 UDPServer: 继承自 Q0bject 的类, 是 UDP 服务器的核心实现。

2. 构造函数与析构函数:

- explicit UDPServer(QObject *parent = nullptr);: 构造函数, 允许设置父对象。
- o ~UDPServer();: 析构函数, 释放资源。

3. 公共方法:

o void startSending(); 与 void stopSending();: 控制数据发送的开始和停止。

- bool bind(QString ip, QString port);: 将服务器绑定到指定的 IP 地址和端口。
- void setDestIP(QString destIP); 与 void setDestPort(QString destPort);: 设置目标 IP 和端口、用于数据发送。
- o void setThreadNum(int num);: 设置线程数。
- void setFieldDefinitions(QList<FieldDefinition> fieldDefinitions);
 设置字段定义列表。
- QByteArray generateRandomData(const FieldDefinition &field);
 基于字段
 定义生成随机数据。
- QList<QByteArray> generateMessageData(QList<FieldDefinition> fieldDefinitions);: 生成消息数据列表。
- static void saveDataToDatabase(QSqlDatabase db, const QString &senderIp, quint16 senderPort, const QByteArray &data);: 静态方法用于将数据保存到数据库。
- QVariantList searchInSendDb(const QString &searchTerm); 与
 QVariantList searchInRecDb(const QString &searchTerm); 在发送和接收数据库中进行搜索。

4. 私有成员变量:

- 存储 UDP 相关信息的变量,包括 IP 地址、端口、数据包计数器、线程池等。
- 数据库对象 QSqlDatabase m_db_rec 和 QSqlDatabase m_db_send 用于记录发送和接收的数据。

5. 信号:

- void errorOccurred(const QString &error);: 在发生错误时触发的信号。
- o void packetSent();:表示数据包已发送的信号。
- o void sendFinished();:表示发送操作完成的信号。

6. 私有槽:

- o void sendPacket();: 执行发送数据包的任务。
- o void receivePacket():: 处理接收的数据包。

sendtablemodel

该类用于处理和展示数据模型。

主要内容:

1. 类定义:

○ SendTableModel 类定义为 QAbstractListModel 的子类,用于在qml中实现表格功能。

2. 角色定义:

- 。 RoleNames 枚举定义了五个角色, 分别是:
 - IdRole: 用户角色 Id

■ TimestampRole: 时间戳

SenderIpRole: IP

■ SenderPortRole: 端口

■ DataRole: 数据内容

3. 构造函数:

explicit SendTableModel(QObject *parent = nullptr): 构造函数,接受一个可 选的父对象。

4. 虚函数重载:

- o rowCount(): 返回数据模型中的行数。
- o data(): 根据索引和角色返回相应的数据。
- o roleNames(): 重载以返回角色名称的哈希映射。

5. 可调用方法:

- o addData(const QVariantMap &data): 用于添加数据到模型。
- o clearData(): 清空模型中的数据。

6. 私有成员:

o m_data: 一个 QList<QVariantMap> 类型的成员变量,用于存储数据。

controller

controller 类,该类继承自 QQuickItem,并使用 Qt 框架进行开发。此类主要负责处理与 XML 文件解析、网络通信和信号槽机制相关的功能,qml通过此类与c++进行交互。

主要成员和功能

1. 类定义:

o class controller: ml通过此类与c++进行交互。

2. 公共方法:

- o selectXMLFile(const QString &fileUrl): 选择 XML 文件。
- getProtocolConfigAsString(): 获取协议配置的字符串表示。
- getSourceIP(), getSourcePort(), getDestinationIP(), getDestinationPort(): 获取和返回源和目的地的IP 和端口。
- setDestinationIP(QString DestIP)、setDestinationPort(QString DestPort): 设置目的地的 IP 和端口。
- checkIPString(QString ipStr)、checkPortString(QString portStr):验证IP
 地址和端口字符串格式。
- setFrequence(QString Freq)、setNumber(QString Num)、
 setThreadNum(QString ThreadNum): 设置频率、数量和线程数。
- searchInSendDb(const QString &searchTerm)和 searchInRecDb(const

QString &searchTerm): 在发送和接收数据库中进行搜索。

3. 信号:

xmlFilePathChanged(), protocolConfigChanged(), sendingStarted(),
 sendingStopped(), sendingStateChanged(): 定义了一些信号,用于状态和数据变化的通知。

4. 私有成员:

- XMLProtocolParser m_xmlParser: 用于解析 XML 协议配置。
- ProtocolConfig m_protocolConfig: 存储协议配置信息。
- o QList<FieldDefinition> m fieldDefinitions: 字段定义列表。
- 。 UDPServer m_udpServer: 用于 UDP 服务器处理。
- o bool m is Sending: 标志发送状态。
- SendTableModel sendTableModel: 用于管理发送数据的模型。

5. 公共槽:

- o startSending(): 启动发送操作。
- o stopSending(): 停止发送操作。 文件名: udpreceivetask.h

ReceiveTask

概述: ReceiveTask 的类,该类继承自 QRunnable,用于处理接收到的UDP数据报。

主要内容:

1. 类定义:

- ReceiveTask 类接收四个参数: 一个指向 QUdpSocket 的指针、发送者的地址、发送者的端口和接收到的数据。
- 构造函数将这些参数初始化为成员变量。

2. 成员方法:

o run()方法被重写,负责处理接收到的UDP数据报,并在调试输出中显示发送者信息和数据内容。

3. 私有成员:

○ 包含用于存储接收到数据的成员变量: m_socket (UDP套接字指针) 、m_sender (发送者地址) 、m_senderPort (发送者端口) 、m_data (接收到的数据) 。

4. 预处理指令:

○ 使用宏保护防止头文件重复包含。

udpsendtask

该文件定义了一个名为 SendTask 的类,该类继承自 QRunnable,用于通过 UDP 套接字发送数据报。

主要内容:

1. 包含的头文件:

- o QRunnable、QUdpSocket、Q0bject等,这是Qt框架的类,支持多线程和网络通信。
- 还包含了一些其他的 Qt 组件,如 QFile、QMessageBox、QWidget、QString、QTimer、QRandomGenerator和QThreadPool。

2. 类 SendTask:

- **构造函数**:接受一个 QUdpSocket 指针、要发送的数据、目标 IP 地址和目标端口号,并初始化相应的成员变量。
- 成员函数:
 - run(): 重写了 QRunnable 的 run 方法,负责发送数据报并打印发送的信息到调试输出。

3. 私有成员变量:

- o m_socket: 指向用于发送数据的 UDP 套接字。
- o m_data: 待发送的字节数组数据。
- o m_destIP:目标IP地址的字符串表示。
- o m_destPort: 目标端口号。

线程安全:

SendTask 类是设计用于在 QThreadPool 中并发执行,在多线程环境中可以安全地发送数据。

xmlprotocolparser.h

XMLProtocolParser类用于解析XML格式的协议文件。

数据结构

1. FieldDefinition: 此结构体用于定义字段的属性,包括:

o fieldName: 字段名称

。 isSelected: 字段是否被选中

o datatype: 数据类型

o data: 字段信息

o bitIndex: 字段的起始位置

o length: 字段长度

○ loopEnd: 字段结束位置

o comment: 字段说明

o minimum: 最小值

o maximum: 最大值

- o precision: 精度
- o isKey: 是否为关键字段
- 2. ProtocolConfig: 此结构体存储协议的配置信息,包括:

sourceIP: 源IP地址
destIP: 目的IP地址
sourcePort: 源端口
destPort: 目的端口
protoHead: 报文头
nType: 报文类型

o system: 系统信息

类

- XMLProtocolParser类:
 - 构造函数: XMLProtocolParser(), 用于初始化对象。
 - 。 公有方法:
 - bool parseProtocol(const QString &filePath); 解析给定路径的协议文件。
 - QList<FieldDefinition> getFieldDefinitions() const;: 获取字段定义列表,使用const修饰以防止修改对象状态。
 - ProtocolConfig getProtocolConfig();: 获取协议配置信息。
 - 私有成员:
 - QList<FieldDefinition> fieldDefinitions;: 存储字段定义的列表。
 - ProtocolConfig protocolConfig;: 存储协议配置信息。

数据库设计

数据库名称

• 已接收消息:udp_data_rec

• 已发送消息:udp_data_send`

表名

Table Name:udp data

主外键关系

- **主键^(;) * id 是表 **** records 的主键,唯一标识每一条记录。
- 外键: 本表没有定义外键关系, 但可以根据需要与其他表建立联系。

说明

- id: 自动递增的唯一标识符,用于区分每一条记录。
- sender_ip: 存储发送者的 IP 地址,不能为空。

- sender_port: 存储发送者的端口号,不能为空。
- timestamp: 记录数据发送的时间,默认值为当前时间,不能为空。
- data: 存储发送的数据内容,不能为空。

字段定义

字段名	字段含义	字段类型	约束	默认值
id	记录唯一标识	INT	PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT
sender_ip	IP地址	VARCHAR(15)	NOT NULL	N/A
sender_port	端口	INT	NOT NULL	N/A
timestamp	记录发送时间	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP
data	数据内容	TEXT	NOT NULL	N/A