高可用集群

Date: 20191129 Author: LiuZhangshu Version: v1.0.1

版本	修改内容	修改人
v1.0.0	init	刘章术
v1.0.1	添加所需镜像列表	刘章术

1 实现方案


1.1 思路

apiserver:可以同时存在,通过负载均衡分配任务

etcd: 集群内高可用

control-manager/scheduler: 休眠状态,只有一个起作用

结论: 实现APIserver高可用即可实现kubernetes高可用



1.2 部署方案概述

1.2.1 搭建Kubernetes集群环境方式

1. Minikube安装方式

Minikube是一个工具,可以在本地快速运行一个单点的Kubernetes,尝试Kubernetes或日常开发的用户使用。但是这种方式仅可用于学习和测试部署,**不能用于生产环境**。

2. Kubeadm安装方式

kubeadm是一个kubernetes官方提供的快速安装和初始化拥有最佳实践(best practice)的kubernetes集群的工具,提供kubeadm init和kubeadm join,用于快速部署Kubernetes集群。

kubeadm的目标是提供一个最小可用的可以通过Kubernetes一致性测试的集群,所以并不会安装任何除此之外的非必须的addon。kubeadm默认情况下并不会安装一个网络解决方案,所以用kubeadm安装完之后,需要自己来安装一个网络的插件。

3. 二进制包安装方式

从官方下载发行版的二进制包,手动部署每个组件,组成Kubernetes集群,这种方式符合企业生产环境标准的Kubernetes集群环境的安装,**可用于生产方式部署**。

- 4. 第三方部署工具
- 5. 睿云breeze: 提供UI界面部署;底层调用kubeadm;基于ansible实现自动安装。

类型	优点	缺点	
Minikube	可以快速部署单节点用于学习	无法应用于生产	
Kubeadm	可以通过配置文件快速安装; 1.14版本后支持高可用; 节点扩展很方便	1.14之前版本不支持高可用部署; 网络插件需要自行部署	
二进制包	手工安装所有组件,便于原理了 解	安装流程繁琐; 扩展繁琐	
睿云 breeze	有图形化界面	log重新做了解析,原始log查询困难不利于维护 中 只提供了安装、节点添加功能;无监控功能	

结论:

minikube只能部署单节点;二进制包部署方式过程太过繁琐容易出错;第三方部署工具基本上是基于ansible的playbook完成环境部署,基于kubeadm完成部署kubernetes部署。且用户少相关文档匮乏;

1.2.2 方案选取


安装方案:

- 1. 使用 haproxy+keepalived进行高可用安装 haproxy和keepalived使用了睿云镜像包以及脚本
- 2. 使用kubeadm安装、扩展kubernetes;

机器资源:

主机名	用途	ip		
app91	主节点			
app92	主节点			
app93	主节点			
app94	工作节点			
app95	工作节点			
——	virtual IP,负载均衡地址	需要与app91~95同一网段		

架构图如下:



2 安装

2.1 初始化

1. 设置系统主机名以及Host文件的相互解析

```
hostnamectl set-hostname $hostname
vim /etc/hosts
```

2. 安装依赖包

yum install -y conntrack ntpdata ntp ipvsadm ipset jq iptables curl sysstat libseccomp wget vim net-tools git

3. 设置防火墙为iptables并设置空规则

```
systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld yum -y install iptables-services && systemctl start iptables && systemctl enable iptables && iptables -F && service iptables save
```

4. 关闭swap, Selinux

```
# pod可能放到虚拟内存,访问缓慢
swapoff -a && sed -i '/ swap / s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab
setenforce 0 && sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
```

5. 调整内核参数,对于K8S

```
cat > kubernetes.conf <<EOF</pre>
net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=1
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.tcp_tw_recycle=0 #由于tcp_tw_recycle与kubernetes的NAT冲突,必须关闭!
否则会导致服务不通。
vm.swappiness=0
                        #禁止使用 swap 空间,只有当系统 OOM 时才允许使用它
vm.overcommit_memory=1 #不检查物理内存是否够用
vm.panic_on_oom=0
                       #开启 OOM
fs.inotify.max_user_instances=8192
fs.inotify.max_user_watches=1048576
fs.file-max=52706963
fs.nr_open=52706963
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 #关闭不使用的ipv6协议栈,防止触发docker BUG.
net.netfilter.nf_conntrack_max=2310720
EOF
cp kubernetes.conf /etc/sysctl.d/kubernetes.conf
sysctl -p /etc/sysctl.d/kubernetes.conf
```

6. 调整系统时区

```
#设置为中国/上海
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
# 将当前UTC时间写入硬件时钟
timedatectl set-local-rtc 0
# 重启依赖系统时间服务
systemctl restart rsyslog
systemctl restart crond
```

7. 关闭不需要的服务

```
systemctl stop postfix && systemctl disable postfix
```

8. 设置rsyslogd和systemd journald

```
mkdir /var/log/journal #持久化保存日志的目录
mkdir /etc/systemd/journald.conf.d
```

```
cat > /etc/systemd/journald.conf.d/99-prophet.conf <<EOF</pre>
[Journal]
# 持久化保存到磁盘
Storage=persistent
# 压缩历史日志
Compress=yes
SyncIntervalSec=5m
RateLimitInterval=30s
RateLimitBurst=1000
# 最大占用空间 10G
SystemMaxUse=10G
# 单日志文件最大 200M
SystemMaxFileSize=200M
# 日志保存时间 2 周
MaxRetentionSec=2week
# 不将日志转发到 syslog
ForwardToSyslog=no
EOF
systemctl restart systemd-journald
```

9. 升级系统内核

```
CentOS 7.x系统自带的3.10.x内核存在一些Bugs,导致运行的Docker、Kubernetes不稳定,例如:
-> 高版本的 docker(1.13 以后) 启用了3.10 kernel实验支持的kernel memory account功能(无法关闭),当节点压力大如频繁启动和停止容器时会导致 cgroup memory leak;
-> 网络设备引用计数泄漏,会导致类似于报错: ``"kernel:unregister_netdevice: waiting for eth0 to become free. Usage count = 1"``;

解决方案如下:
-> 升级内核到 4.4.X 以上;
-> 或者,手动编译内核,disable CONFIG_MEMCG_KMEM 特性;
-> 或者安装修复了该问题的 Docker 18.09.1 及以上的版本。但由于 kubelet 也会设置 kmem (它 vendor 了 runc),所以需要重新编译 kubelet 并指定 GOFLAGS=``"-tags=nokmem"``;
```

```
uname -r
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm

# 安装完成后检查 /boot/grub2/grub.cfg 中对应内核 menuentry 中是否包含 initrd16 配置,如果没有,再安装一次!
yum --enablerepo=elrepo-kernel install -y kernel-lt

#设置开机从新内核启动
grub2-set-default 0
#重启
reboot

uname -r
4.4.180-2.el7.elrepo.x86_64
```

```
modprobe br_netfilter
cat > /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules << EOF
#!/bin/bash
modprobe -- ip_vs
modprobe -- ip_vs_rr
modprobe -- ip_vs_wrr
modprobe -- ip_vs_sh
modprobe -- nf_conntrack_ipv4
EOF

chmod 755 /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules && bash
/etc/sysconfig/modules/ipvs.modules && lsmod | grep -e ip_vs -e
nf_conntrack_ipv4</pre>
```

11. 关闭NUMA

```
cp /etc/default/grub{,.bak}
vim /etc/default/grub # GRUB_CMDLINE_LINUX=".... numa=off"即添
加"numa=Off"内容
cp /boot/grub2/grub.cfg{,.bak}
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg #重新生成配置文件
```

12. 安装docker软件

```
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-
ce/linux/centos/docker-ce.repo
yum update -y && yum install -y docker-ce
#设置开机从新内核启动
grub2-set-default 0
#重启
reboot
systemctl start docker
# 配置 daemon
cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF</pre>
{
    "registry-mirrors":["http://hub-mirror.c.163.com"],
    "insecure-registries":["192.168.171.150:5000"],
    "exec-opts":["native.cgroupdriver=systemd"],
    "log-driver":"json-file"
    "log-opts":{
       "max-size":"100m"
   }
}
EOF
systemctl daemon-reload && systemctl restart docker && systemctl enable
docker
```

13. 加载镜像

```
haproxy
keepalived
kubeadm-basic # 1.15基础镜像
start.keep.tar #启动脚本

上传到所有节点

docker load
{haproxy.tar,keepalived.tar,coredns.tar,etd.tar,pause.tar,apiserver.tar,prox
y.tar,kubec-con-man.tar}
```

2.2 集群安装

- 1. haproxy和keepalived(主节点操作)
 - 1. haproxy

```
# 解压 start.keep.tar
tar -xzvf start.keep.tar
#修改haproxy配置文件
vim data/lb/etc/haproxy.cfg # 修改balance roundrobin , 负载apiserver
ip; 先保留一个ip
#修改启动文件
vim start-haproxy.sh # 修改masterIP
#启动 haproxy
sh ./start-haproxy.sh
# 查看端口是否启动
netstat -anpt | grep :6444
```

2. keepalived

```
# 修改启动文件 # 修改VIP,与node网段一致;修改网卡名称,INTERFACE sh ./start-keeplived.sh
```

2. 安装kubeadm (所有节点)

```
cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=http://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-e17-x86_64
enabled=1
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
gpgkey=http://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg
http://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
yum -y install kubeadm-1.15.1 kubectl-1.15.1 kubelet-1.15.1
systemctl enable kubelet.service
```

3. 初始化主节点

```
kubeadm config print init-defaults > kubeadm-config.yaml # 需要修改见下方 kubeadm init --config=kubeadm-config.yaml --experimental-upload-certs | tee kubeadm-init.lo

mkdir -p $HOME/.kube sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
```

kubeadm-config.yaml

```
修改内容
advertiseAddress: 当前节点ip
kubernetesVersion 版本
controlPlaneEndpoint 高可用端口
podSubnet pod网段
```

```
apiversion: kubeadm.k8s.io/v1beta2
bootstrapTokens:
- groups:
  - system:bootstrappers:kubeadm:default-node-token
 token: abcdef.0123456789abcdef
 ttl: 24h0m0s
 usages:
 - signing
  - authentication
kind: InitConfiguration
localAPIEndpoint:
  advertiseAddress: 192.168.171.150
  bindPort: 6443
nodeRegistration:
  criSocket: /var/run/dockershim.sock
  name: master1
 taints:
  - effect: NoSchedule
    key: node-role.kubernetes.io/master
apiServer:
  timeoutForControlPlane: 4m0s
apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2
certificatesDir: /etc/kubernetes/pki
clusterName: kubernetes
controlPlaneEndpoint: "192.168.171.100:6444"
controllerManager: {}
dns:
 type: CoreDNS
etcd:
 local:
   dataDir: /var/lib/etcd
imageRepository: k8s.gcr.io
```

```
kind: ClusterConfiguration
kubernetesVersion: v1.15.1
networking:
    dnsDomain: cluster.local
    serviceSubnet: 10.96.0.0/12
    podSubnet: "10.244.0.0/16"
scheduler: {}
---
apiVersion: kubeproxy.config.k8s.io/vlalpha1
kind: KubeProxyConfiguration
featureGates:
    SupportIPVSProxyMode: true
mode: ipvs
```

4. 其他主节点安装 haproxy, keepalived 参见1haproxy暂定到第一个主节点,避免负载到其他节点导致的报错

5. 加入主节点以及工作节点 执行jion命令,参见第一个主节点log内容

6. 修改haproxy配置文件,删除旧镜像,启动新镜像

```
docker stop HAProxy-K8S
docker rm HAProxy-K8S
./start-haproxy.sh
```

配置文件如下(添加其他主节点):

```
[root@localhost etc]# cat haproxy.cfg
global
log 127.0.0.1 local0
log 127.0.0.1 local1 notice
maxconn 4096
#chroot /usr/share/haproxy
#user haproxy
#group haproxy
daemon
defaults
         global
   log
   mode http
   option httplog
   option dontlognull
   retries 3
   option redispatch
   timeout connect 5000
    timeout client 50000
    timeout server 50000
frontend stats-front
 bind *:8081
  mode http
  default_backend stats-back
```

```
frontend fe_k8s_6444
  bind *:6444
 mode tcp
  timeout client 1h
  log global
 option tcplog
  default_backend be_k8s_6443
  acl is_websocket hdr(Upgrade) -i WebSocket
  acl is_websocket hdr_beg(Host) -i ws
backend stats-back
  mode http
  balance roundrobin
  stats uri /haproxy/stats
  stats auth pxcstats:secret
backend be_k8s_6443
 mode tcp
  timeout queue 1h
  timeout server 1h
  timeout connect 1h
  log global
 balance roundrobin
  server rancher01 192.168.171.150:6443
  server rancher02 192.168.171.151:6443
  server rancher03 192.168.171.152:6443
```

7. ETCD集群状态查看

```
kubectl -n kube-system exec etcd-k8s-master01 -- etcdctl \
--endpoints=https://192.168.171.100:2379 \
--ca-file=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt \
--cert-file=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.crt \
--key-file=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.key cluster-health
kubectl get endpoints kube-controller-manager --namespace=kube-system -o
yaml
kubectl get endpoints kube-scheduler --namespace=kube-system -o yaml
```

8. 部署网络

```
kubectl apply -f kube-flannel.yml
```

附录:

kubeadm

默认配置打印 kubeadm config print init-defaults # 初始化主节点 kubeadm init # 重置主节点 kubeadm reset

镜像列表

REPOSITORY	TAG
quay.io/kubernetes-ingress-controller/nginx-ingress-controller	0.26.1
quay.io/coreos/kube-state-metrics	v1.7.1
k8s.gcr.io/kube-apiserver	v1.15.1
k8s.gcr.io/kube-controller-manager	v1.15.1
k8s.gcr.io/kube-scheduler	v1.15.1
k8s.gcr.io/kube-proxy	v1.15.1
quay.io/prometheus/prometheus	v2.11.0
quay.io/prometheus/alertmanager	v0.18.0
quay.io/coreos/prometheus-config-reloader	v0.31.1
quay.io/coreos/prometheus-operator	v0.31.1
grafana/grafana	6.2.2
quay.io/prometheus/node-exporter	v0.18.1
gcr.io/google_containers/metrics-server-amd64	v0.3.2
gcr.io/kubernetes-helm/tiller	v2.13.1
quay.io/coreos/flannel	v0.11.0-amd64
quay.io/coreos/kube-rbac-proxy	v0.4.1
k8s.gcr.io/coredns	1.3.1
k8s.gcr.io/kubernetes-dashboard-amd64	v1.10.1
quay.io/coreos/k8s-prometheus-adapter-amd64	v0.4.1
k8s.gcr.io/etcd	3.3.10
k8s.gcr.io/addon-resizer	1.8.4
wise2c/keepalived-k8s	latest
wise2c/haproxy-k8s	latest
k8s.gcr.io/pause	3.1
quay.io/coreos/configmap-reload	v0.0.1