# **«effective c++»**

## 一、让自己习惯c++

## • c++ 联邦

把c++ 看作是 c语言、STL、面向对象、模板 的联邦。例子:对内置对象 (c语言),用值传递更高效; STL是基于指针的,所以值传递也更好;面向对象、模板部分,引用传递更好。

#### • 不滥用宏 #define

宁可以编译器替代预处理器。#define并不重视作用域,不可取地址。const可以取地址,enum不可取地址(当不想让别人获得指向你的整数常量的指针时)。

对于单纯的常量,使用const、enum替代。宏在预处理时就被替代,编译器没看到不利于检错。 对于形似函数的宏,用inline函数代替#define。

```
1 | #define PI 3.14
   const double PI = 3.14;
2
3
4 | class GamePlayer{
5
      private:
      static const int Num = 5; // 常量声明式,但凡需要取某个class的常量地址,则需要定
6
7
      int scores[Num];
9
   const int GamePlayer::Num; // 定义, 但可以不用赋值.
10
11 // 但如果不支持在声明时赋值(in-class初值设定)
12 class GamePlayer{
13
       private:
      static const int Num ; // 常量声明式,但凡需要取某个class的常量地址,则需要定义
14
      int scores[Num]; // 这种情况将无法在编译阶段知道scores需要的大小。
15
16
17
   const int GamePlayer::Num=5;
   // 所以改成
18
19 | class GamePlayer{
20
       private:
       enum{Num = 5}; // 令5成为一个记号,类似于#define的效果
21
22
       int scores[Num];
23 }
```

```
1 #define CALL_WITH_MAX(a,b) f((a) > (b) ? (a):(b))
2 int a=5, b=0;
3 CALL_WITH_MAX(++a, b); // a被累加2次
4 CALL_WITH_MAX(++a, b+10); // a被累加1次
5 // 改用 inline—— 这使得它符合函数的作用域和访问规则
7 template<typename T>
8 inline void callwithMax(const T& a, const T& b){
9 f(a>b ? a : b);
10 }
```

- 尽可能使用const——如果出现在星号左边,表示被指物是常量,右边则表示指针自身是常量。
- 1. 限定变量、对象、函数参数、函数返回类型、函数本体的修改权限,利于编译器侦测检错;
- 2. 限定成员函数, 使接口含义更明确 (哪个函数可以改动对象), 使操作const对象成为可能;

```
class Text{
const char& operator[] (int pos) const{} // 给 const Text t; 调用
char& operator[] (int pos) {}// 给 Text t;
};

成员函数为const 意味着什么—bitwise const 和logical const
bitwise: bit意义上的,任何非non-static的成员变量都不可改。
logical: 不影响使用目的的情况下,可以修改对象内部分bit。——使用mutable。加了mutable的成员变量可以在const函数内进行修改。
```

3. 当const和non-const成员函数有着实质性等价的实现时,令non-const版本调用const版本可避免 代码重复。

```
const char& operator[] (int pos) const{...}
char& operator[] (int pos) {return const_cast<char&>(
static_cast<const Text&>(*this)[pos] // 为(*this)加上const后调用const op[]
);}
```

4. const修饰函数返回值

```
const Rational operator* (const Rational & lhs, const Rational & rhs);
可以避免
if((a*b) =c); // 这样的错误语法
```

5. 在STL的迭代器 (iterator) 中:

```
const std::vector<int>::iterator iter = vec.begin(); // 这个作用像 T* const iter++; // 将会是错误的。

const std::vector<int>::const_iterator cter=vec.begin(); // 这个作用像 const T* *cter = 10; // 将会是错误的
```

## • 确保对象在使用之前被初始化

- 1. 确保对内置对象 (int, bool等) 的手动初始化。
- 2. 区分构造函数时的赋值和**初始化列表**。赋值:等号赋值写在函数体内。初始化:跟在构造函数冒号后面,函数体是空的。尽可能使用初始化列表的方式,但并不是绝对的,如果构造函数过多,可以考虑将重复性的工作(赋值和初始化列表同样表现良好的成员变量的初始化)移入某个private的函数内。这种做法在"成员变量的初值是由文件或数据库读入"时特别好用。

```
ABEntry::ABEntry(const std::string &name, const std::list<Phone> &phone)
theName(name),
thePhone(phones),
numTimes(0)
}
```

3. 上述办法已经能解决大部分问题了。但考虑一种情况,如果一份代码(编译单元)中的non-local-static对象使用了另一份代码中的non-local-static对象,将因为无法决定两者的初始化顺序而可能导致出错。解决办法:将需要初始化的对象,封装至函数内,返回该对象的引用。因此在后续使用中使用的是指向static对象的引用,而不再是对象本身。

## 二、构造、析构、赋值

• 了解c++默默编写并调用了哪些函数

默认添加构造(如果没有声明构造函数的话)、拷贝构造、析构、=操作符(这些函数都是inline并且public的)。有需要时(const类型、引用类型变量)可以自己定义这些函数。

```
1 Class Base{
2    string & str;
3    const T value;
4 }
5 Base a("dog",2);
6 Base b("cat",1);
7 a = b // 编译器拒绝编译,需要自己定义=operate
```

• 若不想使用编译器自动生成的函数, 就该明确拒绝

如果不需要使用拷贝构造和=时(比如每个class实例都应是独一无二的),需要拒绝copying。

法1:将该函数定义为private且不实现它。

```
1 class Base{
2 private:
3    Base(const Base&);
4    Base& operator= (const Base&);
5 }
```

但member函数和friend函数可以调用它, 所以并不是绝对安全。

法2:继承一个uncopyable基类,在这个基类中像上面一样拒绝该函数。法3:c++11特性,在该函数后添加 = delete

• 为多态基类声明virtual析构函数

一般会用**父类的指针指向子类的对象**,所以如果析构父类指针时,如果不是虚析构将**无vptr指针**将所有内存释放干净(相当于只会局部释放内存——父类的那部分)。类带有任何virtual函数,都应该有一个虚析构函数。**任何不作为基类、不用于多态的均不要声明虚析构**。

```
1 class Base{
2 Base();
3 virtual ~Base(); // virtual的目的是运行派生类得以实现客制化
4 int a,b; // 并且在有virtual函数时,必然有vptr,因此内存大小不是64bit
5 };
```

另外有时候 纯虚析构很好用(实现了抽象、基类、虚析构的统一)。

补充: 析构函数的运作方式——最深层的派生类的析构函数最先调用,而后依次往上。

• 别让异常逃离析构函数

析构函数出现异常,使用abort程序或者try catch 记录异常。如果客户需要对异常做出反应,则提供一个普通函数执行改操作。

```
1 | class DBConn{
     public:
2
      void close(){
3
           db.close(); // 关闭数据库连接
4
    }
~DBConn(){
   if(!cl
   tr
5
            closed = true;
6
7
8
         if(!closed){
9
               try{
10
                    db.close();
                }catch(...){}
11
12
           }
13
       }
14 }
```

#### • 绝不在构造、析构过程中调用virtual函数

因为这类调用不会下降至derived class。根本原因是:在派生类的基类构造或析构时,该类为base类而不是derived类,这使得derived类的变量呈现未定义值。非要用,可以将下层的信息往上层传——取消virtual。

## • 令operate=返回一个 reference to \*this

为了能连锁赋值: x=y=z=15;

```
1 class widget{
2    widget & operator=(const widget& rhs){
3        return * this;
4    }
5 }
```

## • 在operate=中处理自我赋值

可能发生的情况a[i] = a[j] (当i==j时,便是自我赋值)等。这种带来的后果:可能在赋值前就删掉了该对象。

```
widget& widget::operator= (const widget& rhs){
    delete pb; // 当pb == rhs 时,将会出错,可以加上证同测试
    pb = new Bitmap(*rhs.pb);
    return *this;
}
```

处理的传统做法:在operate=中添加一个"证同测试"if(this==&rhs)return\*this; 或者注意在赋值前暂存原值,赋值完成后再删除。最好的办法:copy and swap技术。

```
widget& widget::operator= (const Widget& rhs){
widget temp(rhs);
swap(temp); // 交换*this 和 temp 的数据
return *this;
}
```

#### • 复制对象时勿忘其每一个成分

编写copying函数时,确保复制**每一个local成员变量**,确保调用**所有的base class 内适当的copying函数**。ps:不要为了减少重复代码而让copying函数调用构造函数,反过来也不行,这没有可读性。可以创建private成员函数共两者共同调用相同部分的代码。

## 三、资源管理

• 以对象管理资源(RAII (资源取得时机便是初始化时机))

```
1 Base *b = createBase();
2 ...
3 delete b; /// 依赖于delete释放资源,但如果在delete前就return等操作,资源将泄露。
```

法1(使用c++预制的对象进行管理):使用**auto\_ptr智能指针**在构造函数中管理资源,在析构函数中释放,但不可复制。若通过copy构造或operator=赋值,它们会变成null。

```
1 void f(){
2 std::auto_ptr<Base> p(createBase());
3 p2 = p; // p变成null, p2获得唯一资源管理权
4 }
```

或使用shared\_ptr,引用计数型智慧指针,当计数为0时释放资源。

```
1 void f(){
2 std::tr1::shared_ptr<Base> p(createBase());
3 }
```

这两者均是在析构函数内执行delete操作,非delete[],所以不能用于数组释放。

法2(自定义资源管理类): 把资源放进对象内, 依赖C++的析构函数自动调用确保资源被释放。需要注意以下设计细节。

• 在资源管理类中小心copying行为

当RAII对象被复制:

- 1. 禁止复制——继承一个uncopyable基类,其中copy构造和operator=被设为private。
- 2. 对底层资源使用引用计数法——使用shared\_ptr

```
1 class Lock{
2
  public:
      explicit Lock(Mutex* pm):mutexPtr(pm, unlock){ // 可以指定使用unlock函数解锁
3
  资源,而不是在引用计数为0时直接删除
          lock(mutexPtr.get());
4
5
      }
  private:
6
7
      std::tr1::shared_ptr<Mutex> mutexPtr;
8
 };
```

• 在资源管理类中提供对原始资源的访问

```
std::tr1::shared_ptr<Investment> pInv(createInvestment()); // 有个智能指针

int daysHeld(const Investment* pi);// 返回投资天数

int day = daysHeld(pInv); // 错误!

int day = daysHeld(pInv.get()); // 进行显示转换,获得内部Investment指针。

// 或者进行隐式转换,提供一个隐式转换函数。但两种方案的选择应该取决于实际需要。
```

### • 成对使用new 和delete时要采取相同的形式

```
1 typedef std::string AddressLines[4];
2 std::string *pal = new AddressLines; // 像new string[4] 一样。
3 delete [] pal; // 正确!
```

#### • 以独立语句将newed对象置入智能指针

```
processWidget(std::tr1::shared_ptr<Widget>(new Widget), priority());

// 不要像上面这样写! 上面在调用processWidget函数前执行三件事

// new Widget、调用priority函数、调用shared_ptr构造函数。但三者执行顺序不一定。如果是前面这种写法,当调用priority出错时, new Widget的指针将泄露。

// 正确写法如下

std::tr1::shared_ptr<Widget> pw(new Widget);

processWidget(pw, priority());
```

## 四、设计与声明

## • 让接口容易被正确使用,不易被误用

正确使用:接口的一致性,与内置操作的行为兼容等。

不被误用: 1、借助const、类型系统等手段,在编译阶段检测提醒用户。2、强制设置返回值类型,消除客户的资源管理责任(条款14)

```
class Date{
public:
    Date(int month,int day,int year);
    // 改成以下
    Date(const Month& m, const Day& d, const Year& y); // 靠类型系统检查
}
Date d(30,3,2024); // 这种是用户使用错误

std::trl::shared_ptr<Investment> retVal(static_cast<Investment*>(0), getRidOfInvestment); // 指定getRidOfInvestment为删除器
```

#### • 设计class时自问自己以下几个问题

- 1. 新type的对象应该如何被创建和销毁?——涉及构造、析构、内存分配和释放
- 2. 对象初始化和对象赋值应该有什么样的差别?
- 3. 新type的对象如果被pass by value,意味着什么?——copy构造函数如何实现
- 4. 什么是新type的"合法值"? ——错误检查、约束条件、构造、赋值等
- 5. 你的新type需要配合某个继承图系吗?——是否继承他人、是否会被继承(析构函数是否为 virtual)
- 6. 你的新type需要什么样的转换?
- 7. 什么样的操作符和函数对此新type是合理的? ——声明哪些函数, 哪些为member函数

- 8. 什么的标准函数应该驳回? ——哪些为private
- 9. 谁该取用新type的成员? ——哪些成员为public, private, protected、friends
- 10. 什么是新type的"未声明接口"?
- 11. 你的新type有多么一般化?
- 12. 你真的需要一个新type吗?
- 宁以pass-by-reference-to-const替换pass-by-value

```
bool validateStudent(Student s);
bool validateStudent(const Student& s);
```

但对内置类型和STL的迭代器和函数对象来说, pass-by-value更加高效。

• 必须返回对象时,别妄想返回其reference

```
1 const Rational operator* (const Rational lhs, const Rational rhs) {
      Rational result(lhs*rhs); // 糟糕的代码! 仍然调用了构造函数,并且使得返回值为一个
  local对象。
3
      Rational* result = new Rational(lhs*rhs); // heap内的对象,但仍然付出了构造函
  数的成本,以及谁来负责delete。
4
      return result;
6
  // 正确写法
7
  inline const Rational operator*(const Rational& lhs, const Rational& rhs){
      return Rational(lhs*rhs);
8
9
  }
```

## • 将成员变量声明为private

好处:

- 1. 用户友好——反正一切都是要调用函数
- 2. 利于设计只读、不准访问、读写访问等对变量的操作权限函数。
- 3. 封装!! 方便日后更改
- 宁以non-member, non-friend替换member函数——对于为实现便利的函数而言

原因:获得更大的封装性、扩充性——member函数可以访问到的部分更多,所以封装性更差。此外,成为某个类的non-member函数并不意味着它不可以是另一个不使用其成员的类的member。(可以令clearBrowser成为某工具类的member函数,只要它不是WebBrowser的一部分。将所有这样的便利函数放在多个头文件但隶属于同一个命名空间。

• 若所有参数皆需类型转换,采用non-member函数

```
class Rational {
   public:
      const Rational operator* (const Rational& rhs, const Rational& lhs)
   const;
}
Rational oneHalf;
result = oneHalf * 2; // 正确 因为发生了隐式类型转换
result = 2 * oneHale; // 错误 参数列表为 int 和 Rational, 并不会位于参数列,导致不进行参数列表转换。
// 解决办法: 将operator*写到类外面,成为非成员函数
```

## • 考虑写出一个不抛异常的swap函数

如果内置版的swap效率不足,尝试一下步骤

- 1. 提供一个public成员函数swap (但不可抛出异常)
- 2. 在class或template的命名空间内,编写一个非成员函数调用上面这个函数。
- 3. 如果正在编写的是class而非模版类,则为class特化std::swap,并调用第一个swap。

```
// 传统的swap函数
2
   void swap(T& a, T& b){
3
       T temp(a);
4
       a = b;
5
       b = temp;
  }// 缺点: 进行了一次拷贝, 占用内存和时间。有些情况, 只需要交换指针
6
   // 声明一个名为swap的public成员函数做真正的置换工作,然后将std::swap特化,令它调用该成
   员函数。
9
   class Widget{
10 public:
11
      void swap(Widget& other){
          using std::swap;
12
13
          swap(pImpl, other.pImpl);
14
       }
15
   };
16
   namespace std{
      template<>
17
       void swap<widget>(widget& a, Widget& b){a.swap(b);}
18
19
   }
20
   // 但当类成为一个模版类时,上述办法无法通过编译。(即不可偏特化一个function template
21
   // 解决办法: 1. 向std里面添加一个重载的swap(但这个办法不太好)
22
23
   // 2.声明一个非成员函数swap, 但不声明为特化版本或重载, 让它调用public成员函数的swap。
24 template<typename T>
25 | void swap(Widget<T>& a, Widget<T>& b){a.swap(b);} // 这里不属于std命名空间
```

## 五、实现

#### • 尽可能延后变量定义式出现时间

尝试延后这份定义直到能够给它初值实参为止。举例:

```
std::string encryptPassword(const std::string& password){
2
        std::string encrypted;
3
              // encrypt();
4
        return encrypted;
5
   }
    std::string encryptPassword(const std::string& password){
6
7
        std::string encrypted(password);
8
        encrypt(enctypted);
9
        return encrypted;
10
   }
```

但如果在循环中

方法A 包括 1次构造+1次析构+n次赋值; 方法B包括 n次构造+n次赋值。具体情况具体分析。

#### • 尽量少做转型

c风格的转型和四种c++新式转型。新式的好处: 1.易于辨识; 2.编译器易于检错

```
1 (T) expression
2 const_cast<T> (expression) // 将对象的常量性移除,唯一有此能力的操作办法
3 dynamic_cast<T> (expression) // 主要用来执行"安全向下转型",用来决定某对象是否归属继承体系中的某个类型
4 reinterpret_cast<T> (expression) // 执行低级转型,实际动作可能取决于编译器
5 static_cast<T> (expression) // 强迫隐式转换,例如将non-const转为const,int转为double等
```

### 一些转型发生的情况

```
1 \mid \text{int } x, y;
2 double d = static_cast<double>(x) /y;
3
4 Derived d;
5 Base* pb = &d; // 隐喻将Derived* 转为 Base*
6
7
   // static_cast
8 class Derived:public Base{
9 public:
10
    virtual void fun() {
         static_cast<Base>(*this).fun(); // 将*this转型为Base类调用其fun函数。这
11
   不可行
12
     }
13
14 }
   // 因为它是在当前对象的base class成分的副本上调用的fun(函数是一样的,但this内的属性不一
15
   样),然后在当前对象上执行后续操作。所以导致可能base class成分的更改没有落实。
16 // 解决:去掉转型动作,直接写
17 | virtual void fun() {
     Base::fun();
18
19 }
20
21 //dynamic_cast通常因为需要在派生类上执行派生类的函数,但只有基类的指针。
   // 1. 使用容器,并直接向其中存储派生类对象的指针(通常是智能指针)——这种做法无法让你在一个
   容器中存储多种派生类的指针
23 | typedef std::vector<std::tr1::shared_ptr<Derived>> VP;
   // 2. 在基类中提供虚函数。
24
25 // 3. 绝对不要做连串的dynamic_casts
26 | if (Derived1* d1 = dynamic_casts<Derived1*>(iter->get())) {...}
27 else if (Derived2* d2 = dynamic_casts<Derived2*>(iter->get())) {...}
```

#### • 避免返回handles指向对象内部成分

不该令成员函数返回成员变量的handles (指针、引用、迭代器)。

- 1. 因为当handles指向的内容在该对象之外,则调用者无视const或private可以修改那部分数据,降低了封装性。
- 2. 导致空悬。即handles所指的东西不复存在。

```
struct RectData{
 2
       Point ulhc;
 3
       Ponit 1rhc;
 4 };
 5 class Rectangle{
 6 public:
        Point& upperLeft() const {return pData->ulhc;} // 尽管设置ulhc里的数据为
    private, 但此时却能改变ulhc里的数据
    private:
9
       std::tr1::shared_ptr<RectData> pData;
10 }
11
    // 解决办法:返回值加上const
   const Point& upperLeft() const {return pData->ulhc;}
12
13
14
   // 空悬例子
15 const Rectangle boundingBox(const GUIObject& obj);
16 | GUIObject* pgo;
17 const Point* p = &(boundingBox(*pgo).upperLeft()); // boundingBox(*pgo) 创造
    了一个匿名对象, 而后被销毁
```

#### • 为"异常安全"而努力

当异常被抛出时,带有异常安全性的函数应该满足:

- 1. 不泄露任何资源
- 2. 不允许数据败坏

异常安全性函数提供以下三个保证之一:

- 1. 基本承诺: 没有数据败坏,所有对象都处于内部前后一致性中,但程序实际状态不可预料。
- 2. 强烈保证:如果异常抛出,程序状态不改变。即如果函数成功,就是完全成功,一旦失败,程序会回复到"调用函数之前的"状态。

一般化策略——copy and swap:在副本上进行修改,修改成功则swap,否则原对象仍未改变。但这种办法并不是一劳永逸,如果函数内部调用的其他函数的安全保证更低,则还需要对调用的函数进行恢复状态。另一个问题是效率。

3. 不抛掷 (nothrow) 保证: 承诺绝不抛出异常 (不会发生异常)。

## inlining

原理:在编译阶段,以函数本体替换函数调用并进行优化。inline只是对编译器的一个申请,而不是强制命令——所以会拒绝太过复杂的函数(递归或循环)以及virtual函数。包括隐喻方式和显示指出。

好处: 免除函数调用成本。

坏处:增加目标码(object code)的大小,可能导致额外的换页,降低高速缓存的命中率,以及伴随的效率损失。(当然,如果函数本体比函数调用的产出码还小,就当这句话没说吧)

```
class Person{
public:
    int age() const {return theAge;} // 定义于class定义式内的inline隐喻方式
private:
    int theAge;
};
// 明确声明
inline const T& std::max(const T& a, const T& b){return a<b? b:a;}</pre>
```

#### 使用:

- 1. 将大多数inlining限制在小型、被频繁调用的函数身上。
- 2. 如果正在写一个模版,而你认为根据此模版具现出来的函数都应该inlined,请将此模板声明为 inline (如上std::max)。否则避免这件事。
- 3. inline无法随着程序库升级而升级,如果决定修改inline函数,则整个客户端需要重新编译。
- 4. 大部分调试器对inline函数束手无策。

## • 将文件间的编译依存关系降至最低

- 1. 如果使用引用和指针可以完成任务,就不要用objects。
- 2. 尽量以class替换class定义式。
- 3. 为声明式和定义式提供不同的头文件。
- 4. 设计pimpl idiom(pointer to implementation)这样的类——**Handle classes**,其真正实现是交给PersonImpl这样的实现类。坏处:为每次访问增加了一层间接性,每一个对象额外增加了一个指针大小的内存,需要初始化(由此可能带来一些动态分配的开销和问题)

```
1 #include <string>
2
 3
   class PersonImpl; // 前置声明
4 | class Date;
5 class Address;
6
7 class Person{
8
    public:
9
       Person(); // 构造函数
       std::string name() const;
10
11
12 private:
       std::tr1::shared_ptr<PersonImpl> pImpl; // 指针,指向实物
13
14 }
```

5. 设计为Interface class。即一种特殊的抽象基类——只有virtual析构函数和一堆纯虚函数,没有成员变量、构造函数。Interface class通常使用工厂函数(factory)或虚构造函数为其创建对象。坏处:为每次函数调用付出一个间接跳跃,内存增加一个vptr。

```
1 static:
2 class Person{
3 public:
4 static std::trl::shared_ptr<Person> create(...) // 工厂函数
5 };
6
7 // 使用
8 std::trl::shared_ptr<Person> pp(Person::create(...));
```

## 六、继承与面向对象设计

### • 确定你public继承塑膜出is-a关系

简单来说就是,public的继承,派生类是基类的特殊化。适用于基类的每一个事情应该适用于派生类。

• 避免遮掩继承而来的名称

```
1 class Base{
public:
      virtual void f1() = 0;
 3
       virtual void f1(int);
5
      virtual void f2();
6
      void f2();
       void f3(int);
7
8
  };
9
10 | class Derived: public Base{
11 public:
      // 要想调用到基类被遮掩的函数.1.使用using声明式(添加到Derived的public区域)
12
13
       using Base::f1;
      using Base::f3;
14
15
      virtual void f1(); // 这个会遮掩 Base::f1(int)
       void f3(); // 这个会遮掩 Base::f3(int)
16
       void f4();
17
18 }
```

#### • 区分接口继承和实现继承

成员函数的接口总是会被继承。(三种函数接口)

```
virtual void f1() const = 0; // 纯虚函数--继承者必须重新声明--目的是为了让派生类只继承函数接口。
virtual void f2(); // 虚函数--让派生类继承函数接口和缺省实现
// 1. 为了避免用户继承接口但是忘了实现,导致调用的基类实现,可以考虑将该虚函数变为纯虚函数,同时提供protected的non-virtual member函数,强制实现f2的同时,调用protected函数减少代码重复。2.考虑将该虚函数变为纯虚函数,同时实现它。
void f3(); // 普通函数--为了让派生类继承函数的接口及一份强制性实现。
```

- 考虑virtual函数以外的其他选择(这个条款内的看不太明白,Strategy的什么鬼东西)
- 1. NVI手法: 令客户通过public non-virtual成员函数间接调用private virtual函数。前者称为后者的外覆器。外覆器的好处在于,在真正调用private 虚函数前后可以进行一些操作,确保函数调用之前设定好了适当的环境等。
- 2. 藉由函数指针实现Strategy模式:将虚函数替换为"函数指针成员变量"
- 3. 藉由tr1::function完成**Strategy**模式:将虚函数替换为"tr1::function"
- 4. 将继承体系内的虚函数替换为另一个继承体系内的虚函数。
- 绝不重新定义继承而来的non-virtual函数

```
1 class B{
2 public:
3 void fm();
4 }
5 class D:public B{
6 public:
7 void fm();
8 }
9 D x;
10 B* px = &x;
11 px->mf(); // 调用的是B的。因为是静态链接,而virtual函数才是动态链接。
```

## • 绝不重新定义继承而来的缺省参数值

```
1 class Base{
2    virtual void f(int value = 0) const = 0;
3 }
4 class Derived :public Base{
5    virtual void f(int value = 2) const;
6 }
7
8 Base* p = new Derived;
9 p->f(3); // 调用Derived的
10 p->f(); // 调用Base的
```

上面这种奇怪的现象在于: virtual决定了函数调用是动态绑定的,而缺省参数值却是静态绑定的。

那如何在派生类中实现特化的带有缺省参数值的虚函数呢?

- 1. 不改它的缺省参数值——导致代码重复,并且一旦修改Base的缺省值,所有的派生类都要跟着修改。
- 2. 虚函数的替代设计——条款35 (对没错就是看不懂的那个NVI, Strategy)
- 通过复合塑膜出has-a或"根据某物实现出"

复合是类型中的一种关系,形如以下。意味着has-a(有一个)或者is-implemented-in-terms-of(根据某物实现出)。

对于形如:车、人、图片等对象,它们属于应用域。在应用域的复合应该表现为has-a的关系。

对于形如: 互斥锁、缓冲区等,它们属于实现域。在实现域的复合表现为is-implemented-in-terms-of。(与is-a的区别在于,一个是public继承,一个是作为成员变量复用)

```
class Address{...}
class PhoneNumber{...}
class Person{
public:
    Address address;
    PhoneNumber pn;
};
```

#### • private继承使用

- 1. private继承时,编译器不会自动将一个派生类对象转换为一个基类对象。
- 2. 继承得来的所有成员 (public和protected) 在派生类中均变成private属性。
- 3. private继承意味着**is-implemented-in-terms-of**; D private继承 B意味着D借由B实现,纯粹的实现技术。(但还是尽可能使用复合,必要时使用private继承——当protected成员或virtual函数

```
1 class Widget{
private:
      class WidgetTimer: public Time{ // 为了重新定义、复用Time里的虚函数
   onTick()
      public:
4
5
          virtual void onTick() const;
6
     };
7
      WidgetTimer timer;
8 };
9
   // 为什么直接private继承而是如此public继承+复合?
10 // 1. 在不想要派生类能再次定义onTick()函数。2. 将widget的编译依存性将至最低。
```

4. 处理的class不带任何数据时,使用private继承它会减少内存开销。(空白基类最优化)

```
1class Empty{};2class MyInt{ // sizeof(MyInt) > sizeof(int) 因为c++官方会插一个char到空对象中,再考虑对齐需求,可能加上padding3private:4int x;5Empty e;6}7class MyInt : private Empty{ // sizeof(MyInt) == sizeof(int)8private:9int x;10};
```

### • 多重继承

多重继承可能导致:

1. 函数调用歧义——基类们有相同的成员函数(尽管可能访问权限不同,但c++先考虑匹配性,再考虑可用性)

```
1 derived.Base1::f(); // 解决: 指明调用的是谁的
```

2. "菱形继承"

解决方案:采用虚继承——但是要为此付出代价(时间和空间)

```
class A{...};
class B : virtual public A{...};
class C : virtual public A{...};
class D : public B, public C{..};
```

3. 但它确有正当用途,涉及"public继承某个接口类"和"private继承某个协助实现的类"的两相结合。

## 七、模板与泛型编程

• 了解隐式接口和编译期多态

编译期多态和运行时多态类似于"哪一个重载函数被调用"和"哪一个虚函数被绑定"。

显示接口由函数签名式(函数名称、参数类型、返回类型)构成。

隐式接口有有效表达式组成。如下:关于此函数,对传入的参数w的约束为——size(), operator>, operator&&,operator!=。等

```
template<typename T>
void doProcessing(T& w){
   if(w.size() > 10 && w!=songNastyWidget){...}
}
```

### • 了解typename的双重含义

声template参数时,前缀关键字class和typename可互换。用typename标识**嵌套**从属类型名称;但不得在基类列或成员初值列内以它作为基类修饰符。

```
template<typename T>
 2
   viod print2nd(const C& container){    // 但是这里不可typename const C& container
 3
       if(container.size() > 2){
 4
            typename C:: const_iterator iter(container.begin()); //用typename标识
    嵌套从属类型名称
 5
       }
 6
   }
 7
8
   template <typename T>
   class Derived: public Base<T>::Nested{ // 基类列中不允许typename
10
    public:
11
      explicit Derived(int x)
           :Base<T>::Nested(x){ // mem.init.list中不允许typename
12
13
               typename Base<T>::Nested temp; // 这里需要typename
14
           }
15
   };
16
```

### • 处理模版化基类的名称

与上面类似,typename 在进行template时,无法在编译阶段就知道,后面的东西到底是个什么、包括了什么函数和变量,甚至是否拥有你想要调用的模板函数(全特化后的类可以不定义那个函数),所以编译会无法通过。

## 三个解决办法:

- 1. 在基类函数调用动作前加上 "this->"
- 2. 使用using声明式。
- 3. 明白指出调用的函数位于基类内。

```
template<typename Company>
   class LoggingMsgSender : public MsgSender<Company>{
2
3
   public:
       void sendClearMsg(const MsgInfo& info){
4
5
           sendClear(); // 调用基类的指针;这段代码无法通过编译。
       }
6
7
   }

    this-> sendClear();

   2. using MsgSender<Company>::sendClear();
   3. MsgSender<Company>::sendClear();
```

#### • 将与参数无关的代码抽离templates

```
template<typename T, std::size_t n>
 2
    class SquareMatrix{
 3
       classSquareMatrix{
 4
       public:
 5
            void invert();
 6
 7
   };
8
9
    SquareMatrix<double, 5> sm1;
10
    sm1.invert();
11 | SquareMatrix<double, 10> sm2;
    sm2.invert();
```

这样子会具象化两份invert,而这两份函数代码,除了常量5和10没有什么不同。如何抽离相同部分呢?

方法:数据存在SquareMatrix中,让另一个类使用SquareMatrix,并传递参数n给SquareMatrix,使得调用的invert永远是基类中的那一个。坏处是对象本身可能非常大(考虑到这点可以将数据放进heap内)。

当然这种抽离也不是在所有情况下都是最好的——working set、对象大小等。

#### • 运用成员函数模板接受所有兼容类型

如果以带有Base-Derived关系的B、D类具现化某个模板,产生出来的两个具现体不带有Base-Derived 关系。所以为了使得具现体们能有所联系(能进行隐式转换),需要对template编写一个**泛化copy构造 函数**(member templates)。

```
1 template<typename T>
2 class SmartPtr{
3 public:
4 template<typename U>
5 SmartPtr(const SmartPtr<U>& other); // 为任何类型U都可以生成一个类型T的
SmartPtr: 不能是explicit
};
7
8 SmartPtr<Base> ptr1 = SmartPtr<Derived>(new Derived); // 现在可以进行隐式转换了
```

但这还有问题,这个泛化copy构造函数的功能远超我们需要,它也会将 SmartPtr < Derived > p = SmartPtr < Base > 认为是正确的。所以我们需要为这个函数增加约束——用**成员初始化列表**,约束当只有某个隐式转换存在时,才能通过编译。

```
template<typename U>
    SmartPtr(const SmartPtr<U>& other):heldPtr(other.get()){...};

T* get() const {return heldPtr;}

private:
    T* heldPtr;
```

泛化的构造函数、copy构造函数,均不影响编译器为你再自动声明一份默认的构造函数。所以如果要控制好构造函数,则建议声明一份正常的构造函数和拷贝构造。

## • 需要类型转换时为模板定义非成员函数

和之前讨论过的类似(条款24,,,,我没标编号),反正是,在考虑函数的隐式转换的问题。现在是当函数为模板函数式,考虑隐式转换的问题。

```
1 template<typename T>
2 const Rational<T> operator* (const Rational<T>& lhs, const Rational<T>& rhs);
// 尽管作为了non-member函数
3
4 Rational<int> oneHalf(1,2);
Rational<int> result = oneHalf * 2; // 当Rational为模板类时,这个没法通过编译。
```

解决办法:为与此template相关的函数定义为"class template"内部的友元函数。

```
template<typename T>
class Rational{
public:
    friend const Rational<T> operator* (const Rational<T>& lhs, const
Rational<T>& rhs){
    return Rational(lhs*rhs);
}
```

• 请使用traits classes表现类型信息

不想看这个了

• 认识template元编程

C++模板元编程详细教程 (之一) c++ 模板元编程-CSDN博客

```
1  // 用于引导模板全局常量的模板类(用于判断一个类型的长度是否大于指针)
2  template <typename T>
3  struct IsMoreThanPtr {
4   static bool value = sizeof(T) > sizeof(void *);
5  };
6
7  // 全局模板常量
8  template <typename T>
9  constexpr inline bool IsMoreThanPtr_v = IsMoreThanPtr<T>::value;
10
```

## 八、定制new 和delete

• 了解new-handler的行为

当operator new 未获得满足需求的内存之前,会调用new-handler(一个用户指定的错误处理函数),使用方式如下:

```
void outOfMem(){ std::abort();}

int main(){
    std::set_new_handler(outOfMem);
    int* p = new int[1000000000];
}
```

- 一个良好的new-handler函数必须选择做以下事情:
  - 1. 让更多的内存可被使用——为了使得下一次new 的动作可能成功。做法:程序执行一开始就预留空间,new-handler被调用时释放这个空间。
  - 2. 安装另一个new-handler。让下次的new动作在别的new-handler里面找有没有可用空间。

- 3. 卸除new-handler。std::set\_new\_handler(null);
- 4. 抛出bad\_alloc的异常。
- 5. 不返回。调用abort或exit直接退出。

可以为每个类写自己的new-handler行为,但是要注意调用失败和调用成功时的恢复。

## • 了解new和delete的合理替换时机

为什么要替换编译器提供的new和delete呢?

- 1. 用来检测运用上的错误。
- 2. 为了强化效能。编译器提供的new和delete是一个中庸版本,因为考虑到了方方面面。
  - 1. 为了增加分配和归还速度。
  - 2. 为了降低缺省内存管理器带来的空间额外开销
  - 3. 为了弥补缺省分配器中非最佳对齐。
- 3. 为了收集使用上的统计数据。new和delete对内存的分配方式、顺序、大小、分布。
- 4. 为了将相关对象成簇集中
- 5. 为了获得非传统行为。

```
void* operator new (std::size_t size) throw(std::bad_alloc){
void* p = malloc(size + 2*sizeof(int));
if(!p) throw bad_alloc();
...
return static_cast<Byte*>(p) + sizeof(int); // 可能导致齐位问题
}
```

齐位问题: c++要求所有operator new返回的指针有适当的对齐 (取决于数据类型)

## • 编写new和delete

new包括:无穷循环尝试分配,分配失败则调用new-handler, handler失败则抛出异常bad\_alloc。

```
void* operator new (std::size_t size) throw (std::bad_alloc){
1
 2
       using namespace std;
 3
       if(size == 0) size=1;
 4
       while(true){
 5
           尝试分配size bytes;
 6
           if(分配成功)
 7
                return 一个指针指向分配的内存;
8
           // 分配失败
            new_handler globalHandle = set_new_handler(0);
9
10
           set_new_handler(globalHandle);
11
12
           if(globalHandle) (*globalHandler)();
           else throw std::bad_alloc();
13
14
        }
15 }
```

如果写一个类的专属operator new,记得进行size判断,因为可能new的对象是它的派生类,所以可能大小并不是原本期望的Base。

delete要保证删除null指针是安全的。

```
class Base{
 2
    public:
 3
        static void operator delete(void* rawMem, std::size_t size) throw();
4
 5
   }
  void operator delete(void* rawMem, std::size_t size) throw(){
 6
 7
        if(rawMem == 0) return;
        if(size != sizeof(Base)) {::operator delete(rawMem); return;}
8
9
        归还内存。
10
       return;
11 }
```

## • 写了placement new 也要写placement delete

operator new 接受的参数除了size\_t 外还有其他,则称为placement new。所以placement new 和 placement delete要成对出现,这样子编译器方便调用正确的delete对new的内存进行释放。

```
1 | class Widget{
public:
3
      // placement new
       static void* operator new(std::size_t size, std::ostream& logStream)
    throw(std::bad_alloc);
5
6
       static void operator delete(void* pMem) throw();
7
       static void operator delete(void* pMem, std::ostream& logStream)
   throw(); // 对应的placement delete
8
   }
9
   Widget* pw = new (std::cerr) Widget; // 如果new成功而构造失败,则会调用placement
10
    delete正确释放了内存。不会造成泄漏。
11 delete pw; // 这个调用正常版本
```

考虑名称遮掩问题——class内的new和delete会遮掩掉global的new和delete。

```
// global new
void* operator new(std::size_t) throw(std::bad_alloc); // normal new
void* operator new(std::size_t, void*) throw(); // placement new
void* operator new(std::size_t, const std::nothrow_t&) throw(); // nothrow new
```

解决办法: 利用继承机制和using声明式。

```
class widget:public StandardNewDeleteForms{// StandardNewDeleteForms类里包含所有正常形式的new和delete
public:
    using StandardNewDeleteForms::operator new;
    using StandardNewDeleteForms::operator delete;
    // 写自定义的placement new和delete
    static void* operator new(std::size_t size, std::ostream& logStream)
throw(std::bad_alloc);
    static void operator delete(void* pMem, std::ostream& logStream) throw();
}
```

## 杂项讨论

- 不要轻忽编译器警告
- 熟悉TR1在内的标准程序库

TR1代表"Technical Report 1 ,宣示着StandardC++1.1 的到来。

C++98标准程序库有: STL、lostreams、国际化支持、数值处理、异常阶层体系、C89标准程序库。

TR1详细叙述了14个新组件(在std::tr1::下),但其本身只是个文档,为取得它所规范的机能,需要实现这些代码。TR1的14个组件中的10个基于免费的Boost程序库。

## • 熟悉Boost

http://boost.org