Parallel Programming -Odd Even Sort

106062530 張原嘉

1. Implementation.

Basic

➤ 程式步驟:

- i. 判斷輸入合法性,若輸入參數的格式不正確,則返回錯誤。變數 設定與資料處理(將在"主要想法"部分解釋意義)
- ii. 判斷 Process 數量是否大於輸入參數中的 " Size_of_list " , 也就是N , 若大於 , 表示有些 Process 無資料可處理 , 此時使用 " MPI_Group_range_excl " 放棄這些 Process (用 " MPI_Comm_group " 分類哪些要保留哪些要捨棄的 Process) 。
- iii. 變數設定與資料處理(將在"主要想法"部分解釋意義)
- iv. I/O 部分,使用 MPI_File_read_at / MPI_File_write_at 處理,搭配 Offset (指定各個 Process 從檔案的哪個位置開始讀取 / 寫入自己的資料)進行讀檔寫檔。
- v. Odd Even Sort 程式主體
- vi. 各 Process 分別寫回檔案

➤ 主要想法:

首先每個 Process 所要處理的資料量儲存於 dataOfperProcess,它的值來自給定的 "Size_of_list "然後除以 numOfProcess (Process 總數),又因為會有餘數,因此把剩的資料丟給最後一個 Process 處理。接者,因為限制只能與相鄰的元素溝通,所以如何得知元素的相對位置並正確使用就顯得重要。在此利用 head、tail 作為 Odd Even Sort 判斷 Odd Phase 與 Even Phase 與元素溝通的依據。元素溝通採用 MPI_Sendrecv 函式,只要設定 Tag、Datatype、Amount、收送 Process 的 Rank 即可,具有簡潔、易寫等優點,Advanced 亦採用此函式。

根據觀察(以 Odd phase 為例):

若某個 process 的 tail 是奇數,則此 process 緩衝區的最後一個資料 會與下一個 process 的第一個資料做溝通(兩元素相鄰),若大於下

一個 process 的第一筆資料‧則兩者交換(額外開一個 tempBuffer 當交換暫存區)‧繼續下一輪 sort。

反之,若某個 process 的 head 是偶數,則此 process 緩衝區的第一個資料會與前一個 process 的最後一個資料做溝通(兩元素相鄰),若小於前一個 process 的最後一筆資料,則兩者交換(額外開一個 tempBuffer 當交換暫存區),繼續下一輪 sort。

與其他相鄰的元素都執行該做的檢查後,執行 localSort,將各自 Process 內的資料進行最後排序。

因 Even phase 與 Odd phase 雷同,在此不再贅述。

不論 Odd phase 或 Even phase,有一點值得注意:在判斷完某個 Process 的 tail 是奇數/偶數後,要確定該 Process 不是最後一個 Process,若是的話,程式會報錯(因為它右邊(下一個)沒有東西)。反之,若判斷完某個 Process 的 head 是偶數/奇數後,要確定該 Process 不是第一個 Process,若是的話,程式也會報錯(因為它左邊(前一個)沒有東西)。

Advanced

➤ 程式步驟:

- i. 判斷輸入合法性,若輸入參數的格式不正確,則返回錯誤。
- ii. 判斷 Process 數量是否大於輸入參數中的 " Size_of_list " ,也就是N ,若大於,表示有些 Process 無資料可處理,此時使用 " MPI_Group_range_excl " 放棄這些 Process (用 " MPI_Comm_group " 分類哪些要保留哪些要捨棄的 Process) 。
- iii. 參數設定與資料處理
- iv. 利用 C++ algorithm library 的 Sort(),對各 process 內部的資料進行排序
- v. Between process 的 Odd even sort
- vi. 各 Process 分別寫回檔案

➤ 主要想法:

在 Advanced 中,與 Basic 版最大的不同在於各 Process 的資料量。在 Basic 中,各個 Process 取得的資料量,其計算方法為:總資料量除以總 Process,餘數丟給最後一個 Process。而 Advanced 版本,若使用上述方式,則有些 testcase 會無法順利通過。因此採用以下方式計算各 Process 的資料量:

```
dataOfperProcess = (int)(ceil((double)atoi(argv[1])/(double)numOfProcess));
generalProcesscount = dataOfperProcess;
lastProcesscount = atoi(argv[1])- (dataOfperProcess * (numOfProcess-1));
```

GeneralProcesscount 是除了最後一個以外的 Process 資料量,lastProcesscount 則是最後一個的 Process 資料量。此方法會讓資料盡量分配給前面的 Process,而最後一個 Process 的資料量就會最少,如此可降低當遇到一些邊界條件的測資時,所可能引發的錯誤。因 Advanced 版僅限制 Process 而非 element 與左右的交換,因此先利用預設函數 sort()對各個 process 內部的資料排序(本來是用qsort(),但後來發現 sort()的內部優化似乎比 qsort()好,且 qsort()要另外考慮參數的型態等)排序完後,再對 Process 進行類 merge Sort,保留較高(低)的部分,因為是 Process level 的 odd even sort,所以 performance 遠比 element level 的 odd even sort 還要好。

Between process 的 Odd even sort 採用臨時變數 i 紀錄 odd/even phase,而中止迴圈條件為 Process 最大數量,確保每個 Process 都被檢驗過而不會造成意外結果。

在 Odd-phase 時,若 Process 的 rankID 是奇數,且又是倒數第二個,則當它和右邊 Process(最後一個)溝通時,接收的資料量須為lastProcesscount(因為最後一個 Process 有額外的資料量)



其他情況只要 Process 不是最後一個,就可以和右邊的 Process 溝通 (呼叫 exchangeWithright())

而若 Process 的 rankID 是偶數且為最後一個,則當它和左邊 Process 溝通時,接受的資料量須為 generalProcesscount (此變數 的值與 dataOfperProcess 相同,只是特別設定方便辨別)

i = 0

送自己的資料量(dataOfperProcess)

rankID:0 rankID:1 rankID: 2
接收左邊的資料量(generalProcesscount)

其他情況只要 Process 不是第一個,就可以和左邊的 Process 溝通 (呼叫 exchangeWithleft())

2. Experiment & Analysis

System Spec.

課程提供之設備

Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz \ 96GB memory \ 2 x 6-core

Performance Metrics

使用 MPI library 提供之 MPI_Wtime()進行時間紀錄,單位為毫秒 (ms)。

各時間記錄方式如下:

Execution time: MPI_INIT()後到最後一個 MPI_Finalize()間的差值

I/O time: I/O read & I/O write 各自 MPI_File_open() 到

MPI_File_close()的時間差值,兩者再相加。

Communication time:在各個 MPI_Sendrecv()前後紀錄其時間差值,

每個迴圈累加總時間,再利用 MPI_Allreduce()取平均。


Computation time : Execution time - I/O time -Communition time $^{\circ}$

3. Experience / Conclusion

Experience


測試資料使用 997,920 筆資料 (此數字可在各種 PPN 與 Node 組合下,把資料平均分配給各 Process),分別針對四個 Performance Metrics 在單一 Node 不同 process 數量、多個 Node 單一 process 數量的環境下進行測試。從第一張圖不難發現,隨著 process 數量增加,Execution time 及 Computation time 皆呈下降趨勢。


第二張圖,隨著 Node 增加 (PPN 固定 12),整體 Execution time 及 Computation time 亦呈下降趨勢。然因 Node、Process 數量皆增加,此圖中的 Computation time 增加趨勢,會比第一張圖來得顯著。




x-axis→# of process (PPN)

y-axis→time(ms).








x-axis→# of Node

y-axis→Speedup Factor.


用 Speedup factor 圖來看,雖然有些不穩定的狀態(測了幾次發現時間 跳動幅度滿大的),但還是不難看出,無論 Process 提升或 Node 數提 升,加速效果基本上都是顯而易見。

接著再來看 Advance 版本的測試



x-axis→# of process (PPN)

y-axis→time(ms).




x-axis→# of Node

y-axis→time(ms).


兩張圖皆能明顯看出 Advanced 版的執行時間與 Basic 相比,大幅縮短。與 Basic 不同的是,Advanced 中的 I/O 與 Communication 逐漸主宰程式的執行時間,第二個發現為,隨著 Process 或 Nodes 增加,Advanced 版本的 Exec.time 並沒有如 Basic 那般顯著的減少。非但沒有減少,有時可能會增加。

下兩張 Speed up 圖顯示,Advanced 版隨著 PPN 或 Node 增加,其 Speed up 並沒有顯著提高,肇因於 I/O 是主要的瓶頸,而這也是與 Basic 很大不同的地方。



x-axis→# of process (PPN)

y-axis→Speedup Factor.




x-axis→# of Node


y-axis→Speedup Factor.

Conclusion

Basic 版與 Advanced 版相比,Advanced 確能大幅縮短程式執行時間。而若單從版本內部來看,Basic 對於 Process 或 Nodes 數的提升,其執行時間有較顯著的縮短。Advanced 的 I/O 與 Communication,隨著 Process 或 Nodes 數的提升,逐漸主宰了程式的執行時間,尤以 I/O time 為最。這也導致了不論是在 Single Node 或 Multi Node, Advanced 的 Speedup factor 增加的情形不如 Basic 版明顯。



Basic ver. v.s. Advanced ver. Speed



x-axis→Version

y-axis→Speedup Factor.