操作系统概述

程序执行的整个生命周期都受到操作系统的控制:建立程序的内存映像;内存的分配和释放、文件访问、中断处理


操作系统是一组程序,其作用包括: 1、用户角度: 为用户提供一个虚拟机 2、系统角度: 提供一个资源管理器 (硬件、软件)

操作系统的定义(**抓住两个角度**):硬件之上的第一层软件(系统软件),有效管理控制计算机的软硬件资源,为用户提供使用计算机的良好接口

作业的概念来自批处理系统,分时系统没有作业的概念(什么是作业?组成?)

批处理:作业构成作业队列,依次完成(1、用户无法交互(用户无法交互意味着用户无法干预过程,即使执行错误也不能及时修改)2、传统作业->命令文件的变化)

单道程序和多道程序:根据内存中同时有几个程序区分;对于单道处理程序,当该程序等待I/O事件时,CPU空闲;对于多道处理程序,当某个程序等待I/O事件时,其他程序可以占用CPU;多道程序的示意图如下:



多道成批处理系统: 吞吐量大、cpu利用率高、周转时间长

分时系统: 进程共享计算机, 按照时间片进行分配。并发与并行、多任务与多用户。

实时操作系统:响应快、延迟短、抗错、冗余

网络操作系统:提供网络通信和网络服务;两种工作模式:1、CS 2、P2P;

分布式操作系统: 进程运行在多个机器上、逻辑上紧密耦合

网络OS和分布式OS的比较:

✓ 耦合程度

分布式OS是在各机器上统一建立的,统一进行全系统的管理; 网络OS通常容许异种OS互连,各机器上各种服务程序需按不同网络协议互操作。

✓ 并行性

分布式OS可以将一个进程分散在各机器上并行执行,包括进程迁移; 网络OS则各机器上运行的程序是相互独立的。

✓ 透明性

用户是否知道或指定资源在哪个机器上。

分布式OS的网络资源调度对用户透明,用户不了解所占有资源的位置; 网络OS中对网络资源的使用要由用户明确指定。

依赖于CPU的状态标识符PSW,CPU区分执行指令的是os还是用户进程,os可以执行特权指令。

CPU会处于两种工作状态(A核心态、B用户态): A: 特权指令、所有资源、改变处理器状态 B: 非特权指令。随着权限上升,执行的指令集越来越大,且存在上下包含关系。

为了简化对内存的分配和管理,将内存进行分块。常用的内存保护机制: 1、界限寄存器(可能触发越界中断) 2、存储保护键(属于程序)、存储块引入读保护位,0key不匹配也可以读 1 key不匹配时不可读 3、

异常和中断

- 程序执行过程中CPU会遇到一些特殊情况, 使正在执行的程序被"中断"
 - CPU中止原来正在执行的程序,转到处理异常情况或特殊事件的程序去执行,结束后再返回到原被中止的程序处(断点)继续执行。
- 程序执行被"中断"的事件(在硬件层面)有两类
 - 内部 "异常": 在CPU内部发生的意外事件或特殊事件

按发生原因分为硬故障中断和程序性中断两类

硬故障中断:如电源掉电、硬件线路故障等

程序性中断:执行某条指令时发生的"例外(Exception)"事件,如溢出、缺页、越界、越权、越级、非法指令、除数为0、堆/栈溢出、访问超时、断点设置、单步、系统调用等

 外部"中断":在CPU外部发生的特殊事件,通过"中断请求"信号向 CPU请求处理。如实时钟、控制台、打印机缺纸、外设准备好、采样计 时到、DMA传输结束等。

中断后做的事情:关中断、保存断点、识别中断事件、查中断向量表得到对应中断处理程序的入口地址、运行对应程序处理中断、处理完毕后返回并恢复现场、开中断。

重定位: 相对地址->绝对地址 (静态/动态: 程序装入内存时进行/cpu每次访存时自动硬件进行)

现代操作系统的特征:虚拟、异步、共享、并发

操作系统的启动过程:初始化CS: IP寄存器->执行bios程序,也就是给cs:ip赋值,这段程序时固化的->bios进行硬件自检,并将bootloader加载到内存中并跳转->运行bootloader程序,将操作系统内核加载到内存中,并将控制权交给操作系统内核,进入保护模式、启动分页机制