第36卷第8期

OSPF 协议的教学设计与实践

章丽玲 雷建军

(湖北第二师范学院 计算机学院 武汉 430205)

摘 要: 为了使学生熟练地掌握 OSPF 协议的路由设计原理及相关的组网配置技巧,本文对 OSPF 协议进行教学设计,采用对照法、理论和实践相结合法及归纳总结法进行教学,并创新设计出 OSPF 的单域和多域路由配置实验,通过教学实践,大大提高了学生关于 OSPF 协议的理论水平和实践动手能力。

关键词: OSPF; 教学设计; 多域

中图分类号: G642 文献标识码: A 文章编号: 1674-344X(2019) 8-0075-04

OSPF(Open Shortest Path First)是计算机网络互连协议中最重要、最复杂的协议之一,其设计非常巧妙,协议中采用的算法和机制非常典型,传统的OSPF协议教学侧重于各个知识点的讲解,不注重理论与实践相结合,更不重视知识点的总结。异致学生不能很好理解OSPF协议的相关概念,动手实践能力相对较弱,基于此,本文采用三种方法对OSPF协议进行教学,设计出OSPF的单域和多域路由配置实验。通过教学实践,真正提高了学生关于OSPF协议的理论水平和实践动手能力。

1 用对照法讲解 OSPF 协议的基本原理

开放最短路径优先协议(OSPF) 是为了克服RIP(Routing Information Protocol)协议的缺点在1989年开发出来的。因此,在讲解OSPF原理之前,首先必须引导学生复习总结RIP协议的弊端,RIP典型的缺陷有三点:1:网络应用规模小;2存在路由自环问题;3:信息收敛慢。针对这三个典型缺陷,引出OSPF协议设计思路,用对照法比较RIP协议和OSPF协议路由更新算法的三要素,如表1。

OSPF 采用链路状态路由选择算法 ,为了使学

生能够快速掌握该算法,我用四个词来描述他的过程: (1) 识别,每个 OSPF 路由器使用 Hello 协议识别邻居路由器并与邻居路由器建立邻接关系; (2) 交换,具有邻接关系的 OSPF 路由器通过洪泛的方式交换 LSA(链路状态信息); (3) 构建,构建链路状态数据库(LSDB),OSPF 路由器收到 LSA后,会基于此 LSA构建链路状态数据库,位于同一区域内的每个 OSPF 路由器会维持一个相同的LSDB; (4) 计算,在 LSDB 的基础上,每个 OSPF 路由器以自己为根,利用最短路径优先(SPF)算法计算到每个目的网络的最短路径,得到一颗 SPF树,然后使用通向每个网络的最佳路由填充路由表。

表 1 RIP 和 OSPF 协议三要素对照表

 协议三要素	RIP	OSPF		
Who: 同谁交 换信息	相邻路由器	自治系统所有路由器		
What: 信息的	自己的全部	相邻路由器的链路状态		
内容是什么	路由信息	信息(部分路由信息)		
When: 什么时	每隔 30 秒	当链路状态发生		
候交换信息	交换一次	变化时才交换		

至此 学生能清楚地理解 OSPF 协议的基本

收稿日期: 2019 - 06 - 19

作者简介: 章丽玲(1975 -) ,女 ,湖北咸宁人 ,讲师 ,硕士 ,研究方向为网络安全和网络应用。 雷建军(1969 -) ,男 ,湖北武汉人 ,教授 ,研究方向为网络应用。 原理和其主要的特点。如何让学生在企业网中熟练地配置该协议呢?最好的方法是采用理论与实践相结合的方法 本文采用 cisco Packet Tracer7.2 模拟仿真平台 "从简单到复杂 "循序渐进的设计相关的实验 让学生深入地理解和灵活地配置 OSPF协议。

2 用理论与实践相结合的方法讲解 OSPF 规划 与部署

从上节我们知道,OSPF协议适合多种网络, 具有信息收敛快、没有自环等特点,那么,OSPF协 议是如何做到的呢,OSPF采用区域划分的方法, 把洪泛的 LSA 信息限定在一个小的区域内,这样 大大减少了网络中的通信量,提高了信息收敛的 速度,对于小型网络,可采用单域的 OSPF协议进 行部署,而多域 OSPF 则适合大中型网络。

2.1 单域 OSPF 的规划与配置

对于单域 OSPF 网络来说 ,所有的 OSPF 路由器都属于同一个网络 ,即骨干区域(area 0) ,OSPF 协议根据数据链路层协议类型将网络分为点到点网络(PTP)、广播式多路访问网络(BMA) 和非广播式多路访问网络(NBMA) 。

理论讲解重点:

①DR 与 BDR 的选择: 在 BMA 网络和 NBMA 网络中,需要选取 DR 和 BDR 路由器,以减少链路状态信息的流量,选取的规则为: 选取网络中路由器性能较好的,并设置其优先级,优先级最高的OSPF 路由器被选择为 DR,次高的 OSPF 路由器被选择为 BDR; 如果路由器的优先级相同,则根据 OSPF 路由器 ID 选择 DR 与 BDR,路由器 ID 值最大的 OSPF 路由器被选择为 DR,路由器 ID 值次之的 OSPF 路由器被选择为 BDR。

- ②路由器 ID 的配置: 为了保证 OSPF 路由进程的稳定性 采用环回接口作为路由器 ID。
- ③安全认证规划,为了提高网络的安全性, OSPF协议支持安全认证,OSPF有两种认证方式, 基于区域的认证和基于接口的认证,两者进一步 分为明文认证和 MD5 密文认证。
- ④路由汇总和路由过滤,路由汇总的目的是减少 LSA 通告量、减少路由器路由表条目数量以优化 OSPF 路由。路由过滤是过滤掉不想要的路由更新信息,提高网络性能。通常是将相关的接口配置成被动接口,被动接口禁止向外通告路由协议的所有路由更新信息。

实践设计:

在 Cisco Packet Tracer7.2 模拟仿真平台上,设计如图 1 所示的单域 OSPF 网络拓扑图,假定路由器 R2 的性能高于路由器 R1 的性能,因此,路由器 R2 设置为 DR。




图 1 单域 OSPF 网络拓扑图

路由器的配置步骤如下:

- (1) 在 F0/0 端口上配置明文认证
- (2)配置端口的优先级
- (3) 启动 OSPF 进程
- (4) 使用"router id"命令配置路由器 ID
- (5) 配置其他三个接口参与到 OSPF 进程中
- (6) 配置 F0/0/1 和 F0/0/2 为被动接口

表 1 为路由器 R1 的配置实例 ,路由器 R2 的配置实例跟这类似 ,只是需要将 OSPF 的优先级设置为 10 。

R1(config) #interface f0/0

R1(config - if) #ip ospf authentication

R1 (config - if) # ip ospf authentication - key networkpassword

R1(config - if) #ip ospf priority 2

R1(config) #router ospf 1

R1(config - router) #network 192.168.0.0 0.0.

0.63 area 0

R1(config - router) #network 192.168.0.64 0.0.

0.63 area 0

R1(config - router) #network 192. 168. 1. 0 0. 0.

0.63 area 0

R1(config - router) #passive - interface f0/0/1

R1(config - router) #passive - interface f0/0/2

2.2 多域 OSPF 的规划与配置

多域 OSPF 分为骨干区域和非骨干区域,而非骨干区域进一步可以分为标准区域、末节区域、完全末节区域、次末节区域和完全次末节区域五种类型。不同区域的不同配置主要体现在 ABR (边际区域路由器)上,而每个区域内部路由器 (IR) 配置与单域 OSPF 的路由器配置基本相同。

• 76 •

理论讲解重点:

- ①划分区域的原因、区域的类型、不同区域类型的特点 区域类型的选择等。
- ②如果区域的路由器性能较差,为减少路由器上LSDB(链路状态数据库)的大小和路由条目,可以将其规划为末节区域或完全末节区域。
- ③一个区域满足只有一个出口、不需要作为虚拟链路的转接链路过渡区域,并且没有 ASBR 条件时才能被设计为末节区域或完全末节区域。如果非骨干区域存在 ASBR 路由器,则该区域需要被设计为次末节区域或完全次末节区域。
- ④当某个非骨干区域没有与骨干区域直接相 连时 需要设置相应的虚链路使他们相连。
- ⑤同单域的规划一样,进行 DR 与 BDR 的选择。
 - ⑥路由汇总和路由过滤规划。
 - ⑦安全认证规划。

实践设计:

在 Cisco Packet Tracer7. 2 模拟仿真平台上,设计如图 2 所示的多域 OSPF 网络拓扑图,包括骨干区域,标准区域,完全末节区域和次末节区域。图中标注了各区域的 IP 编址方案。详细规划思路如下:




图 2 多域 OSPF 网络拓扑图

A: OSPF 各区域的规划: 区域 0 为骨干区域, 区域 1 为 NSSA 次末节区域,区域 2 为标准区域, 区域 4 为完全末节区域,由于区域 4 与骨干区域 0 没有直接相连,而是通过区域 2 与骨干相连,为 了实现网络互联,需要在路由器 ABR2 与 ABR3 直接创建一条虚链路,为了减少区域 4 中路由器 保存的链路状态数据库大小,节省路由器内存等 资源,将区域 4 规划为完全末节区域。区域 1 中 路由器 ASBR 有一个接口连接到外部自制系统 (使用静态路由连接到外部网络),为了实现互联 互通 将区域 1 规划为 NSSA 次末节区域。

B: DR 和 BDR 的规划 ,从拓扑图上看 ,只有 区域 0 属于广播式多路访问网络(BMA)。

C: 安全认证规划,由于区域1跟外部区域相连,为了保证安全性,采用基于区域的 MD5 认证来避免引入有害路由信息,自定义认证密码。

D: 提高网络性能规划,可将路由器 R1、R2、R3、R4 的 F0/0 和 F0/1 接口分别设置为被动接口 提高网络的性能。

表 1 给出路由器 ABR2 的详细配置步骤。

表

ABR2(config) #router ospf 1

ABR2(config - router) #router - id 3.3.3.3

ABR2(config – router) #network 10. 254. 254. 0 0. 0. 0. 3

ABR2(config – router) #network 10. 254. 254. 4 0. 0. 0. 3

ABR2(config – router) #area 2 range 10. 0. 16. 0 255. 255. 254. 0

ABR2(config - router) #area 2 virtual - link 7.7.7.7

3 用归纳总结方法进行知识点的总结

通过上面的学习后,接下来需要引导学生进行各知识点的总结与归纳,这样,所学的知识才能转变为自己的能力。

①OSPF 协议原理总结。




图 3 OSPF 协议原理图

②OSPF 区域及区域中允许洪泛的 LSA 类型 表 2 OSPF 区域与 LSA 类型对照表

区域类型	1 类	2 类	3 类	4 类	5 类	7 类
	LSA	LSA	LSA	LSA	LSA	LSA
骨干	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	×
标准	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	×
末节	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	×	×	×
完全末节	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	×	×	×	×
次末节	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	×	×	$\sqrt{}$
完全次末节	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	×	×	×	\checkmark

③典型的配置命令总结:

* 配置端口的优先级

Router(config - if) # ip OSPF priority number number 的范围为(0~255),默认为1,只有优先级大于0点路由器才有资格具备被选为 DR和 BDR 的资格。

* 配置 OSPF 安全认证方式

区域认证

Router (config - router) # area 1 authentication Router (config - router) # area 1 authentication message - digest//密文验证

接口认证

Router(config - if) # ip ospf authentication Router(config - if) # ip ospf authentication - key password // 设置明文验证密码

Router (config - if) # ip ospf authentication message - digest // 密文验证

Router(config - if) # ip ospf message - digest - key key - id md5 key //设置密文验证密码

* 对区域 area - id 进行路由汇总

Router(config - router) # area area - id range address mask // address 为汇总后路由条目的网络地址 mask 为汇总后路由条目的子网掩码

* 配置区域类型

Router(config - router) # area area - id stub // 指定区域号为 area - id 区域为末节区域

Router(config - router) # area area - id stub no - summary //完全末节区域

Router(config - router) # area area - id nssa // 次末节区域

Router(config - router) # area area - id nssa no - summary //完全次末节区域

* 配置虚连接

Router(config – router) # area area – id virtual – link neighbor – ID * 配置路由重分发 ,例如 ,可以将 OSPF 路由信息发布到 RIP 路由器上 ,或反之 ,可以把静态路由发布到 OSPF 路由器上。

Router (config - router) # redistribute static subnets

* 路由测试的相关命令有:

Router# show ip route //查看路由表

Router# show ip ospf interface //查看接口的 OSPF 信息

Router# show ip ospf neighbor //查看 OSPF 邻居路由器列表

Router# show ip ospf database //查看 OSPF 链路状态数据库信息

Router# show ip ospf //查看 OSPF 信息

4 总结

通过教学实践,学生对 OSPF 协议的典型特点、工作原理、相关术语等都有了非常深刻的理解,借助 Cisco Packet Tracer7.2 模拟仿真平台,学生可以自主搭建不同企业网络环境,开展创新实验,自主地把所学的知识应用到实践中。

参考文献:

[1]罗俊星. 基于 Packet Tracer 的 OSPF 特殊区域网络设计研究[J]. 长沙通信职业技术学院学报 2013(3).

[2]肖涛,何怀文 筹. 基于虚拟仿真的 OSPF 动态路由协议中 LSA 类型的实验教学设计 [J]. 实验室科学,2018 (6).

[3]孙光懿. 基于 GNS3 的 OSPF 路由设计与实现 [J]. 新疆师范大学学报(自然科学版) 2018(5).

[4] 张纯容 施晓秋 筹. 网络互联技术 [M]. 北京: 中国工信出版集团 2015.

[5]谢希仁. 计算机网络(第7版) [M]. 北京: 中国工信出版集团 2017.

Teaching Design and Practice of OSPF Protocol

ZHANG Li-ling , LEI Jian-jun

(School of Computer Science and Engineering , Hubei University of Education , Wuhan 430205 ,China)

Abstract: In order to make students master the routing design principle of OSPF protocol and related networking configuration skills, this paper aims at teaching design of OSPF protocol. The teaching is conducted through comparison, combination of theory with practice and induction. The single-domain and multi-domain routing configuration experiments of OSPF are designed with innovation. Through teaching practice, student's theoretical level and practical ability on OSPF protocol are greatly improved.

Key words: OSPF; instructional design; multi-domain