## 实验三 单台交换机划分 VLAN (参考)

#### 一、实验目的

- (1) 了解 VLAN 原理;
- (2) 熟练掌握二层交换机 VLAN 的划分方法;
- (3) 了解如何验证 VLAN 的划分。

#### 二、应用背景

VLAN(Virtual Local Area Network)是指在一个物理网段内,进行逻辑划分,划分成若干虚拟局域网,相同 Vlan 内的主机可以互相访问,不同 Vlan 间的主机必须经过路由转发才能互相访问。


Port Vlan 是实现 VLAN 的方式之一,Port Vlan 是利用交换机的端口进行 Vlan 的划分,一个端口只能属于一个 Vlan。交换机系统下都存在 Vlan1,它不能被删除,默认情况下,所有端口都属于 Vlan1,通常将 Vlan1 的 IP 作为交换机的管理地址。

删除某个 Vlan 时,使用 no 命令删除,例如: switch(config)#no vlan 10。 本实验要在二层交换机根据端口号划分两个 Vlan。

## 三、实验设备

二层交换机 S2126 (1 台), 主机 2 台。

## 四、实验拓扑



# 五、实验步骤

第1步 连线

将 PC1 和交换机的 F0/5 端口相连;

将 PC2 和交换机的 F0/15 端口相连;

第 2 步 创建 VLAN

Switch>enable Switch#config terminla switch(Config)#

switch(Config)#vlan 10 !创建 vlan 10

switch(Config-Vlan10)#exit

switch(Config)#vlan 20 ! 创建 vlan 20

switch(Config-Vlan20)#exit

switch(Config)#end

switch#show vlan !查看配置的 Vlan 信息



#### 第 3 步 给 VLAN 添加端口

switch(Config)#

switch(Config)#interface range fastEthernet 0/1-10 ! 将端口 Fa0/1 至 Fa0/10 划分到 VLAN 10

switch(config-if-range)#switchport mode access ! 定义端口为访问连接模式

switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

switch(config-if-range)#exit

switch(config)# interface range fastEthernet 0/11-15


! 将端口 Fa0/11 至 Fa0/15 划分

到 VLAN 20

switch(config-if-range)#switchport mode access switch(config-if-range)#switchport access vlan 20 switch(config-if-range)#exit switch(config)#exit

第 4 步 查看配置

switch#show vlan



可以看到交换机中有三个 Vlan 分别是: Vlan1,Vlan10,Vlan20,Vlan1 是系统默认存在的,没有被划分的端口默认属于 Vlan1,交换机的端口 F0/1-F0/10 属于 Vlan10,交换机的端口 F0/11-F0/15 属于 Vlan20。

#### 第5步 配置网卡地址

配置 PC1"网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.11/24,网关可以不设; 配置 PC2"网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.22/24,网关可以不设。在 PC 命令行下输入 ipconfig 命令,查看本地 IP 地址的设置是否生效。

#### 第6步验证

- (1) 将 PC1 和 PC2 同时连接交换机 1-10 端口,或者 11-15 端口,或者 16-24 端口,保证 PC1 和 PC2 在用一个 Vlan 内,在 PC1 命令行下输入: ping 172.16.1.1.22,验证两个终端的连通性。
- (2) 将 PC1 连接交换机的 F0/5 端口, PC2 连接交换机的 F0/15 端口, 在 PC1 命令行下 输入: ping 172.16.1.1.22, 验证两个终端的连通性。
- (3) 将 PC1 连接交换机的 F0/5 端口, PC2 连接交换机的 F0/20 端口, 在 PC1 命令行下 输入: ping 172.16.1.1.22, 验证两个终端的连通性。

## 实验四 跨交换机实现相同 VLAN 互访

## 一、实验目的

- (1) 了解 IEEE802.1q 的实现方法;
- (2) 了解交换机接口的 trunk 模式和 access 模式;
- (3) 掌握链路聚合的原理及配置方法。

#### 二、应用背景

交换机通过 MAC 地址进行数据转发,而引入 Vlan 后,在 MAC 地址表中增加 Vlan 信息,也就是说交换机对每个 Vlan 都维护一个本地 Vlan 的 MAC 地址表。在数据转发时,先在同一个 Vlan 的 MAC 地址表中,根据数据帧的目的 MAC 地址进行查找,若找到,就进行转发;若找不到,就向此 Vlan 的网关发送,由此网关向其他网段(不同 Vlan )进行路由转发。

引入 Vlan 后,交换机的端口按用途分为访问连接端口(Access Link)和干路连接端口(Trunk Link),访问连接端口(Access Link)连接 PC 机,只属于某一个 Vlan,Trunk 端口连接交换机和交换机,属于所有 Vlan 共有。

为了提高交换机之间的传输带宽,可以将交换机之间多个端口互联,将多条链路聚合成一条逻辑链路,链路聚合又称为端口聚合(Aggregate-port),而且链路之间能够冗余备份,当任意一条链路断开时,不影响其他链路转发数据。但是在实际应用时,要求先完成交换机端口聚合的配置后,再将两台交换机连接起来,如果先连线再配置,会产生广播风暴,影响交换机的正常工作。


取消 Vlan 下的某个端口,在 vlan 模式下使用 "no switch port interface f 0/X"命令,例 如取消 Vlan10 下的 F0/5 端口 switch(Config-Vlan10)#no switch port interface fastethernet 0/5。 取消 Vlan10 使用命令 switch(Config)#no vlan 10。

本实验要实现两个交换机之间两对端口的聚合,属于 Vlan10 的 PC1 和 PC3 之间能连通,属于 Vlan20 的 PC2 和 PC4 之间能连通,PC1 和 PC4 之间不能连通。

# 三、实验设备

二层交换机(1台),三层交换机(1台),主机4台。

#### 四、实验拓扑



# 五、实验步骤

第1步 连线

将 PC1 和交换机 A 的 G0/1 端口相连;将 PC2 和交换机 A 的 G0/2 端口相连;将 PC3 和交换机 B 的 F0/1 端口相连;将 PC4 和交换机的 F0/2 端口相连;

第2步 创建 VLAN, 两交换机配置相同

Switch>enable

Switch#config terminel

switch(Config)#

switch(Config)#vlan 10 !创建 vlan 10

switch(Config-Vlan10)#exit

switch(Config)#vlan 20 ! 创建 vlan 20

switch(Config-Vlan20)#exit


switch(Config)#end

- 第3步给 VLAN 添加端口,二层交换机配置命令如下。
  - L2\_SW(config)#interface gigabitEthernet 0/1
  - L2\_SW(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport access vlan 10
  - L2\_SW(config-if-GigabitEthernet 0/1)#exit
  - L2\_SW(config)#interface gigabitEthernet 0/2
  - L2\_SW(config-if-GigabitEthernet 0/2)#switchport access vlan 20
  - L2\_SW(config-if-GigabitEthernet 0/2)#exit
  - 三层交换机配置命令如下


Ruijie(config)#host L3\_SW

- L3\_SW(config)#interface fastEthernet 0/1
- - L3\_SW(config-if-FastEthernet 0/1)#exit

- L3\_SW(config)#int fastEthernet 0/2
- L3\_SW(config-if-FastEthernet 0/2)#switchport access vlan 20 ! 将端口 Fa0/2 划分到 VLAN 20
- L3\_SW(config-if-FastEthernet 0/2)#end ! 回到特权模式
- L3\_SW#
- 第 4 步 查看配置
  - L2\_SW#show vlan



L3\_SW#show vlan




- 第5步 交换机与交换机相连的端口,链路配置成 trunk,二层交换机和三层交换机配置相似。
  - L2\_SW(config)#interface gigabitEthernet 0/24 ! 指定端口
  - L2\_SW(config-if-GigabitEthernet 0/24)#switch port mode trunk ! 设置端口类型
- L2\_SW(config-if-GigabitEthernet 0/24)#switchport trunk allowed vlan all ! 允许所有 Vlan 通过

- ! 这行命令需要在思科交换机上执行,在锐捷交换机上不需要配置,锐捷交换机 Trunk 口默认添加到所有 Vlan 中。
- L3 SW (config)#interface fastethernet 0/24 !指定端口
- L3\_SW(config-if-FastEthernet 0/24)#switch port mode trunk
- L3\_SW(config-if-FastEthernet 0/24)#switchport trunk allowed vlan all
- L3\_SW(config-if-FastEthernet 0/24)#end

这时,再次查看 vlan,会发现 trunk 端口被加入到 vlan10 和 vlan 20 中。

#### L3 SW#show vlan



- 第 6 步 连接交换机的 1 对端口 F0/24 和 Gi0/24。
- 第 7 步 设置网卡地址,这里"/24"表示掩码占 24 位,十进制表示为 255.255.255.0。 配置 PC1"网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.11/24,网关设为 172.16.1.1; 配置 PC2"网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.22/24,网关设为 172.16.1.1。 配置 PC3"网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.33/24,网关设为 172.16.1.1。 配置 PC4"网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.44/24,网关设为 172.16.1.1。 常 8 步 验证连通性,完成下表。
  - (1) 验证 PC1 和 PC3 的连通性,在 PC1 命令行下输入: ping 172.16.1.33;
  - (2) 验证 PC1 和 PC4 的连通性,在 PC1 命令行下输入: ping 172.16.1.44;
  - (3) 验证 PC2 和 PC4 的连通性,在 PC2 命令行下输入: ping 172.16.1.44;

由上一个实验项目可知,PC1 和 PC2 不能连通,PC3 和 PC4 也不能连通,因为它们属于同一个交换机的不同 Vlan。但是 PC1 和 PC3 能连通,PC2 和 PC4 能通信,它们属于同一个 Vlan,交换机之间通过干道模式(Trunk)相连后,属于同一个 Vlan 的主机能互相连通。

到 从	PC1	PC2	PC3	PC4
PC1				
PC2				
PC3				
PC4				

以下属于选做内容, 目的是抓取 vlan id 的报文。

端口镜像分为本地端口镜像和远程端口镜像,一个端口镜像(SPAN)会话只能有一个目的端口(监控端口),但是可以有多个源端口(被监控端口),下面是本地端口镜像的命令。

<cr>:表示回车,默认是 both,表示监控该接口的收发数据

- rx :表示监控该接口收到的数据,即该接口下联电脑发出的数据
- tx :表示监控该接口发出的数据,即该接口下联电脑收到的数据

在配置目的端口时若要让下联电脑能正常通信,那么可以在配置时加上"switch"参数,比如:

monitor session 1 destination interface gigabitEthernet 0/2 switch ! 监控端口配置,需指定镜像的目的端口。

在配置端口镜像时只有 1 组会话能监控源端口的双向(both)数据,其他会话只能监控 rx (收到)的数据

第 10 步 端口镜像, 使用 Wireshark 分析 802.1Q 报文。

在二层交换机上选定一个端口 G0/5 作为监控口,将三层交换机的 F0/1 口或者 F0/2 口,映射到二层交换机的 G0/5,监控端口和被监控端口不在同一台设备上,这种端口镜像称为远程端口镜像。

(1) SwitchA 和 SwitchB 需要创建 VLAN 7 作为远程镜像的网络号。交换机与交换机相连的端口需要设置成 trunk 模式,本实验中前面已经设置 24 口为 trunk,因此这里不再给出配置命令。

switch (config)#Vlan 7

switch (config-vlan)#remote-span

(2) 三层交换机上,作为被监控端,需要指定源端口 F0/1,输出端口为 F0/24。

switch (config)#monitor session 1 remote-source ! 指定为源

switch (config)#monitor session 1 source int F 0/1 both ! both 表示端口 F0/1 上传和接收的报文都要映射

(switch (config)#monitor session 1 source int F 0/2 both ! both 表示端口 F0/2 上传和接收的报文都要映射)

switch (config)#monitor session 1 destination remote Vlan 7 int f0/24 switch ! switch 表示端口 F0/24 端口下连的主机可以正常连网。


```
L3_SW#show monitor session 1
sess-num: 1
span-type: SOURCE_SPAN
src-intf:
FastEthernet 0/1 frame-type Both
dest-intf:
FastEthernet 0/24
remote vlan 7
mtp_switch on
L3_SW#_
```

(3) 二层交换机, G0/5 作为监控端, 为端口镜像的目的端口。


switch (config)#monitor session 1 remote-destination ! 指定为目的 switch (config)#monitor session 1 destination remote Vlan 7 int GiO/5 switch

```
L2_SW#show monitor session 1
sess-num: 1
span-type: DEST_SPAN
dest-intf:
GigabitEthernet Ø/5
remote vlan 7
mtp_switch on
L2_SW#
```

(4) 二层交换机 GO/5 连接一台主机,打开 Wireshark 抓包软件,抓取"网络实验"网卡的 数据包。执行 PC1pingPC3 操作,它们同属于 VLAN10,能够连通,停止抓包,展 开报文的数据链路层,可以发现,VLANID 字段出现在报文里面。



如果把三层交换机的 FO/2 口也指定为源端口,执行 PC2pingPC4 操作,监控电脑还能抓取 VLAN20 的报文,如下图所示。



## 六、思考题

- 1. 本实验中,二层交换机和三层交换机如果删除 Vlan 配置, PC1-PC4 之间能否连通?
- 2. VLAN 是一项什么技术? 它和普通的 IP 子网有什么异同?
- 3. Trunk 如何识别不同的 Vlan 数据?它能解决不同交换机之间相同 Vlan 之间的通信问题,它可以解决不同交换机不同 Vlan 之间的通信问题吗?

# 实验五 通过三层交换机实现 Vlan 间路由

#### 一、实验目的

- (1) 扩展对交换机 Vlan 划分的认识;
- (2) 熟悉三层交换机端口的路由功能。

#### 二、应用背景

二层交换机划分的 Vlan 后,不同 Vlan 之间无法通信,如果需要连通必须由三层交换机协助完成,在企业网络连接的时候,二层接入交换机与三层汇聚交换机往往使用星形拓扑连接在一起,汇聚的三层交换机作为中心节点存在。

Vlan 和普通物理网络一样,通常和一个 IP 子网联系在一起,同一个 Vlan 的网络号相同,不同 Vlan 拥有不同的网络号,在三层交换机中定义虚拟交换接口 SVI(Switch Virtual Interface),也就是各个 Vlan 的网关,通过三层交换机的路由模块,可以实现不同 Vlan 间通信。


本实验要实现同一 Vlan 跨交换机进行通信,即拓扑中 PC1 和 PC3 之间的通信;不同 Vlan 通过三层交换机端口的路由功能也能实现通信,即拓扑中 PC2 和 PC3 之间的通信。

拓扑图中 switchA 为二层交换机, switchB 为三层交换机。

# 三、实验设备

二层交换机 S2126(1台),三层交换机 S3750(1台), 主机 3台。

## 四、实验拓扑



#### 五、实验步骤

# 第 1 步 连线 将二层交换机 A 的 GO/24 端口和三层交换机 B 的 FO/24 端口相连。 将 PC1 和二层交换机 A 的 GO/1 端口相连;将 PC2 和二层交换机 A 的 GO/2 端口相连;将 PC3 和三层交换机 B 的 FO/1 端口相连;第 2 步 在二层交换机 A 中创建 Vlan,并添加端口 switchA(Config)# switchA(Config)# switchA(Config)# exit switchA (Config-Vlan)# exit switchA (Config-if)# switchport access vlan 10 switchA (Config-if)# switchport access vlan 10 switchA (Config-if)# exit switchA (Config-if)# exit switchA (Config-Vlan)# exit switchA(Config)# interface GO/2 switch (Config-if)# switchport access vlan 20

第 3 步在三层交换机 B 中创建 Vlan,并添加端口

switch B(Config)#vlan 10

switch (Config-if)#exit

switchB (Config-Vlan)# exit

switch B (Config)# interface fastethernet 0/1

switchB (Config-if)#switchport access vlan 10

switchB (Config-if)#exit

switch B(Config)#vlan 20

switchB(Config-Vlan)# exit

switch B (Config)#

第 4 步将两个交换机相连的 FO/23 端口定义为 Trunk 模式

switchA(Config)#interface Fastethernet 0/24

switchA(Config-if)#switchport mode trunk !将 F0/24 端口定义为 Trunk 模式

(switchA(Config-if)#switchport trunk allowed vlan all) !思科交换机需要添加这行命令

switchA(Config-if)#end

switchA#show interface f 0/24 switchport !查看端口的转发模式



三层交换机 B 和二层交换机 A 的配置相同。

switchB(Config)#interface Fastethernet 0/24

switch B(Config-if)#switchport mode trunk ! 将 F0/24 端口定义为 Trunk 模式

#### switch#

第5步设置网卡地址

配置 PC1 "网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.11/24, 网关设为 172.16.1.254; 配置 PC2 "网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.2.22/24, 网关设为 172.16.2.1。

配置 PC3 "网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.33/24, 网关设为 172.16.1.254。 第 6 步 验证 PC1 和 PC3 能连通, 但 PC1 和 PC2 不能连通, PC2 和 PC3 也不能连通。

- (1) 在 PC1 命令行下输入: ping 172.16.1.33, 查看现象;
- (2) 在 PC1 命令行下输入: ping 172.16.1.22, 查看现象;
- (3) 在 PC2 命令行下输入: ping 172.16.1.33, 查看现象;
- 第7步 在三层交换机上设置 Vlan 地址


switch B(Config)#int vlan 10

switchB(Config-if)#ip address 172.16.1.254 255.255.255.0 !配置虚接口 vlan10 地址 switchB(Config-if)#exit

switch B(Config)#int vlan20

switchB(Config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 !配置虚接口 vlan20 地址 switchB(Config-if)#end

switch#show ip interface brief



#### 第8步 验证连通性

验证 PC1 和 PC3 能连通, PC1 和 PC2 也能连通, PC2 和 PC3 也能连通。

- (1) 在 PC1 命令行下输入: ping 172.16.1.33, 查看现象;
- (2) 在 PC1 命令行下输入: ping 172.16.2.22, 查看现象;
- (3) 在 PC2 命令行下输入: ping 172.16.1.33, 查看现象;

## 六、思考题

- 1、二层交换机和三层交换机有什么区别?
- 2、交换机虚拟接口(Switch Virtual Interface,SVI),也称为 VLAN 接口,是一种逻辑的三层接口,类似路由器子接口,其接口 IP 地址作为对应 VLAN 主机的默认网关。三层交换机如何配置 VLAN 的 IP 地址?

#### 实验六 通过路由器实现 Vlan 间路由(单臂路由)

#### 一、实验目的

- (1) 进一步理解交换机中不同之间 VLAN 数据传输;
- (2) 掌握如何使用路由器实现 Vlan 间路由。

#### 二、应用背景

二层交换机划分的 Vlan 后,不同 Vlan 之间无法通信,在路由器的快速以太接口上,为每个 Vlan 创建一个对应的逻辑子接口,同时设置逻辑子接口的 IP 地址,封装制定的 802.1Q协议,与对应的 Vlan 关联,由于是直连网络,路由器会自动在路由表为各个 Vlan 添加路由,将对应逻辑子接口的 IP 地址设成 Vlan 默认网关,就能实现 Vlan 间的路由转发。这种方式通常也被称为单臂路由。

路由器和交换机之间的应以 Trunk 链路方式连接。


路由器的不同接口所连接的 Vlan 必须不同,例如路由器 F1/0 所连接的交换机中有 Vlan10、Vlan20,路由器的另一个接口 F1/1 连接的交换机中不能再有 Vlan10、Vlan20,可以有 Vlan30、Vlan40等,因为路由器的接口必须连接不同的网络,路由器的功能就是实现不同网络之间的数据转发。

本次实验主要要实现 PC1 和 PC2 之间的通信。

## 三、实验设备

二层交换机(1台),路由器(1台),主机2台。

# 四、实验拓扑



#### 五、实验步骤

#### 第1步 连线

将二层交换机的 G0/23 端口和路由器的 F0/0 端口相连。

将 PC1 和二层交换机的 G0/1 端口相连;将 PC2 和二层交换机 A 的 G0/2 端口相连;第 2 步 设置网卡地址

配置 PC1"网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.1.11/24, 网关设为 172.16.1.1; 配置 PC2"网络实验"网卡的 IP 地址为: 172.16.2.22/24, 网关设为 172.16.2.1。

第3步 在二层交换机中创建 Vlan,并添加端口

switch (Config)#vlan 10

switch (Config-Vlan)# exit

switch (Config)# interface Gi 0/1

switch (Config-if)#switchport access vlan 10

switch (Config-if)#exit

switch (Config)#vlan 20

switch (Config-Vlan)#exit

switch(config)# interface Gi 0/1

switch (Config-if)# switchport access vlan 20


switch (Config-if)#exit

第 4 步 将二层交换机的 F0/23 端口设成干道模式

switch (Config)# interface G 0/23

switch (Config-if)#end ! 退到特权模式

switch#show vlan !查看 Vlan 的配置



第5步 在路由器上配置 G0/0 的子接口

Ruijie>en

#### Ruijie #show ip interface brief !查看路由器的端口命名方式和状态

nterface		IP-Address(Pri)	IP-Address(Sec)	Statu
S	Protoco1			
Serial 2/0		no address	no address	up
	down			
GigabitEthernet	0/0	no address	no address	up
	down			
GigabitEthernet	0/1	no address	no address	down
	down			
ULAN 1		no address	no address	up
	down			

Ruijie #config ter

Ruijie (config)#interface Gi 0/0 !进入到接口 F1/0 配置模式

Ruijie(config-if)#no ip address ! 清除 IP 地址

Ruijie(config-if)#exit

Ruijie(config)#int Gi 0/0.10 ! 进入到子接口 Gi0/0.10 配置模式

Ruijie(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 ! 封装 802.1Q 协议,指定和 Vlan10 关联

Ruijie(config-subif)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ! 配置子接口 IP 地址

Ruijie(config-subif)#no shut ! 开启这个端口

Ruijie(config-subif)#exit

Ruijie(config)#int Gi 0/0.20 ! 进入到子接口 Gi0/0.20 配置模式

Ruijie(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 ! 封装 802.1Q 协议,指定和 Vlan20 关联

Ruijie(config-subif)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.0 ! 配置子接口 IP 地址

Ruijie(config-subif)#no shut ! 开启这个端口

第6步 验证路由器上的配置

Ruijie(config-subif)#end

Ruijie#show ip interface brief !查看接口状态

Ruijie#show ip : Interface	Interiace prici	IP-Address(Pri)	IP-Address(Sec)	Statu
incerrace	Protocol	II muurossxIII/	11 Hauress (0007	ocaca
Serial 2/0		no address	no address	up
	down			948
GigabitEthernet	0/0.20	172.16.2.1/24	no address	up
	up			
GigabitEthernet	0/0.10	172.16.1.1/24	no address	ир
	up	to those Tables on the		
GigabitEthernet		no address	no address	up
	down	4.4	800 00 <u>4</u> 4 0 0000	125-0-0
GigabitEthernet		no address	no address	down
A	down			
ULAN 1		no address	no address	up
	down			

Ruijie#show ip route ! 查看路由器上的路由表


```
Ruijie#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
0 - 0SPF, IA - 0SPF inter area
N1 - 0SPF MSSA external type 1, N2 - 0SPF MSSA external type 2
E1 - 0SPF external type 1, E2 - 0SPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is no set
C 172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0.10
C 172.16.1.1/32 is local host.
C 172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0.20
C 172.16.2.1/32 is local host.
```

第6步 测试 Vlan 间的连通性

在 PC1 命令行下输入: (1)ping 172.16.1.1(2)ping 172.16.2.1 (3)ping 172.16.2.22,查看现象。



# 六、思考题

- 1、交换机 Access 口和 Trunk 口 2 种模式如何选择?
- 2、路由器子接口封装 802.1Q 需要与相应 VLAN 封装一致,并正确配置网关和子网掩码,请给出配置命令,可以以 VLAN10 示例。