# Arêtes communes et utilisation

Clément Legrand

14 Juin 2018

# Stochastisation & results

### Aléatoire

Ajout d'aléatoire dans l'opérateur CE: calcul des échanges possibles, puis choix aléatoire.

$(\lambda; \mu; \nu)$	Best known	CW	Determinist	Mean	Best
0.1;1.3;1.8	949	1493	952	1041	989
1.0;0.2;0.6	949	968	968	968	963
0.0;1.1;1.4	949	1658	1037	1026	984

# Que faire des arêtes conservées ?

On suppose que l'on a obtenu ces arêtes.

### Idées

- On décide de ne plus y toucher lors des opérations locales.
- On détruit les arêtes que l'on ne conserve pas, puis on reconstruit une nouvelle solution en se basant sur les arêtes conservées.

# Algorithme conservant les arêtes

### Description

Arêtes à conserver définies après le calcul de la solution initiale. Désormais, chaque opérateur vérifie qu'il ne modifie pas les arêtes qui doivent être conservées.

#### Amélioration

Changement des arêtes à conserver après chaque nouvelle amélioration ou si pas d'améliorations

## Résultats

Les arêtes conservées sont choisies aléatoirement

Cas où les arêtes fixées sont non modifiables

$(\lambda; \mu; \nu)$	CW	Mean(Det)	Best(Det)	Mean(Sto)	Best(Sto)
0.8;0.0;1.0	981	976	970	977	957
1.0;0.0;0.7	1016	1004	986	1001	973
0.6;1.8;0.9	1532	1169	1078	1084	1014
1.0;0.2;0.6	968	966	957	965	957

Cas où les fixées sont changées après chaque nouvelle amélioration, et s'il n'y a pas eu d'améliorations depuis quelques tours.

$(\lambda; \mu; \nu)$	CW	Mean(Det)	Best(Det)	Mean(Sto)	Best(Sto)
0.8;0.0;1.0	981	965	957	974	957
1.0;0.0;0.7	1016	1000	983	998	960
0.6;1.8;0.9	1532	1044	972	1006	970
1.0;0.2;0.6	968	958	957	963	957

## Conclusion

Il est plus intéressant de changer les arêtes conservées au cours de l'algo.


# Algorithme détruisant puis reconstruisant une solution


## Description

- Calcul SI
- Choix des arêtes à conserver;
- Suppression de toutes les arêtes non conservées;
- Rattacher toutes les tournées isolées au dépôt;
- Appliquer de nouveau CW;
- Application de l'heuristique habituelle.


# Exemple

Choix des arêtes communes entre SI et Best (arêtes vertes):







Suppression et rattachement au dépôt:



## Application de CW sur la solution:



## Application de l'heuristique:



## Choix des arêtes conservées

Plusieurs solutions pour choisir les arêtes à conserver:

- Utilisation des arêtes en commun entre SI et Best
- Choix aléatoire d'arêtes

## Arêtes de la meilleure solution

#### Intérêt

Permet de savoir si prendre les arêtes communes à la SI et à la best vont avoir un intérêt.

#### Problème

On ne connaît pas forcément la meilleure solution au problème.

$(\lambda; \mu; \nu)$	CW	Det-classic	Det-cons	Det-dest
0.8;0.0;1.0	981	970	961   957	954
1.0;0.0;0.7	1016	992	983	998
0.6;1.8;0.9	1532	1044	972	1006
1.0;0.2;0.6	968	958	957	963