Руководство для рендеринга квадратной фигуры с текстурой на DerectX11


Для работы с данным руководством вам понадобится минимум уже созданное базовое приложение на "windows.h" то есть Windows APP (Руководство по созданию есть в папке по пути ..\pong\DocAPI)


В данном руководстве не будут описаны методы оптимизации или организации работы d3d11, здесь будет представлен сырой исходный код к объяснением некоторых тонкостей, что позволит вам лучше понять работу базовых элементов в DerectX11.

Для начала мы должны подключить библиотеку нашего d3d11 #include <d3d11.h>

Но это еще не все, сейчас нам нужно подключить библиотеки для корректной работы инклуда <d3d11.h>.

Запомните как подключать библиотеки это поможет вам потом подключать их самим:







Когда мы вписали библиотеку d3d11.lib можно начать писать наш код

Создадим класс нашего графического движка в отдельном хэдер файле

В public: части напишем конструктор и диструктор класса

```
GraphicEngine()
{};
~GraphicEngine()
{};
```

В {теле конструктора} будем создавать SwapChain устройства это определяет наше устройство (видеокарту) и помогает в рендеринге сменять кадры и так же определяет область (наше окно виндорс) в которой мы будем что-то рендерить

В первую очередь необходимо настроить дескриптор DXGI_SWAP_CHAIN_DESC

Источник: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/dxgi/ns-dxgi-dxgi_swap_chain_desc

```
Конструктор{
DXGI_SWAP_CHAIN_DESC SWdesc{};
SWdesc.BufferDesc.Width = 0;
SWdesc.BufferDesc.Height = 0;
SWdesc.BufferDesc.Format = DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM;
SWdesc.BufferDesc.RefreshRate.Numerator = 0;
SWdesc.BufferDesc.RefreshRate.Denominator = 0;
SWdesc.BufferDesc.Scaling = DXGI_MODE_SCALING_UNSPECIFIED;
SWdesc.BufferDesc.ScanlineOrdering = DXGI_MODE_SCANLINE_ORDER_UNSPECIFIED;
SWdesc.SampleDesc.Count = 1;
SWdesc.SampleDesc.Quality = 0;
SWdesc.BufferUsage = DXGI_USAGE_RENDER_TARGET_OUTPUT;
SWdesc.BufferCount = 2;
SWdesc.OutputWindow = win.GetHWND();
SWdesc.Windowed = TRUE;
SWdesc.SwapEffect = DXGI_SWAP_EFFECT_FLIP_DISCARD;
SWdesc.Flags = 0;
```

Объяснение:

```
BufferDesc - режим отображения заднего буфера
Width - описывает ширину выходного окна (если 0 значит что он берет
      значение от нашего окна виндовс)
Height - тоже что и про Width только теперь высота
Format - формат отображения (тоесть по 32 бит на кждый пиксель)
Scaling - описывающий режим масштабирования
ScanlineOrdering - описывающий режим рисования сканлайна
     RefreshRate - частота обновления в герц
     Numerator - верхняя часть рационального числа
     Denominator - нижняя часть рационального числа
SampleDesc - параметры
Count - Количество нескольких образцов на пиксель
Quality - качество отображения
BufferUsage - описывает использование поверхности и параметры
            доступа к процессору для заднего буфера
BufferCount - количество буферов в цепи свопов
OutputWindow - hWnd к выходному окну
Windowed - находится ли выход в оконном режиме
SwapEffect - описывает варианты обработки содержимого буфера
Flags - варианты поведения своп-цепочки
```

Мы создали дескриптор цепочки свапов, теперь нам нужно его подключить к устройству для этого нам нужен дивайс и его образ

Есть 2 способа подключения при помощи указателя но при этом это нам нужно будет указать кучу параметров для правильной его работы или при помощи универсального подключателя COM

1. Способ (пример)

2. Способ (мы будем использовать его)

```
#include <wrl.h>
using namespace Microsoft::WRL;

private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
```

Мы подключили наши интерфейсы и теперь подключим нашу цепь к устройству Продолжаем в теле конструктора:

Источник: https://learn.microsoft.com/enus/windows/win32/api/d3d11/nf-d3d11-d3d11createdeviceandswapchain

```
Конструктор{
hr = D3D11CreateDeviceAndSwapChain
                                           - создание цепи
(nullptr,
                             - Указатель на видеоадаптер (по
                                                             умолчанию)
D3D_DRIVER_TYPE_HARDWARE,
                              - тип драйвера
                              - Доступ к DLL
nullptr,
Θ,
                              - слои времени выполнения для включения
nullptr,
                              - уровней признаков(по умолчанию)
                              - Количество элементов для признаков
D3D11_SDK_VERSION,
                              - Версия SDK
&SWdesc,
                              - указатель на дескриптор цепи
&pGISwapChain,
                              - указатель на интерфейс цепи
                              - указатель на интерфейс девайса
&pDevice,
```

```
nullptr, — указатель на признаки
&pDeviceContext — указатель на интерфейс образа
);
```

Теперь подключим нашу цепь к ресурсам устройства

```
pGISwapChain->GetBuffer(0, IID_PPV_ARGS(&pResource));
```

```
private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11Resource> pResource{ nullptr };
ComPtr<ID3D11RenderTargetView> pRenderTargetView{nullptr};
```

И последним этапом получим доступ к ресурсам цели рендеринга

Источник: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/d3d12/nf-d3d12-id3d12device-createrendertargetview

```
Koнструктор{
...

pDevice->CreateRenderTargetView(
pResource.Get(), - ресурс при таком действии не очищаются
nullptr, - дескриптор цели рендеринга
&pRenderTargetView - возвращаем данные для интерфейса
);
}
```

Мы закончили с конструктором, в деструкторы мы ничего не пишем.

Сразу создадим наш объект класса графического движка для использования в системе:

```
Класс графического движка
{
...
}d3dx;
```

Приступим к созданию функций которые уже будут что-то рендерить или рисовать на нашем устройстве и выводить на экран

1. Создадим и закрасим задний экран в какой либо цвет

Используем функцию очисти и закраски заднего экрана ClearRenderTargetView()

Источник: https://learn.microsoft.com/enus/windows/win32/api/d3d11/nf-d3d11-id3d11devicecontextclearrendertargetview

```
public:
  void RenderClearBuffer(float red, float green, float blue)
  {
    const float color[] = { red,green,blue,1.0f };
    pDeviceContext->ClearRenderTargetView(pRenderTargetView.Get(), color);
    };
```

2. Синхронизирует отображение изображения на нашем устройстве с применением вертикальной синхронизации используем функцию Present()

Источник: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/dxgi/nf-dxgi-idxgiswapchain-present

```
public:
void Present(bool vSync)
{
     if (vSync)
     {
          pGISwapChain->Present(1u, 0u);
     }
     else
     {
               pGISwapChain->Present(0u, 0u);
     }
}
```

3. Мы можем теперь проверить что у нас все работает

```
void AppGame::Render()
{
Sleep(16) - удаляем

d3dx.RenderClearBuffer(0.2f, 0.2f, 1.0f); - это будет синий цвет
d3dx.Present(true);
}
```



4. Начнем создание нашего первого квадрата с текстурой

```
Создадим функцию рисования объекта DrawObject(): #include <string> using namespace std;
```


```
public:
Void DrawObject(
float x, float y, float z,
float width, float height)
{тело функции};
```

Приступим к написанию тела функции

1. Создадим Вертексный буффер

Вертексы будут описывать нашу фигуру так как мы хотим описать квадрат он будет состоять из 2 треугольников и будет выглядеть это примерно так, можно заметить что указывать порядок вертексов нужно по часовой стрелке

Источник: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/direct3d9/rendering-from-vertex-and-index-buffers




Реализация:

Для начала создадим правило для указания вертексов, создадим структуру с координатами позиций и вертексов и позиции текстуры (про текстуры мы поговорим еще потом)

```
class VEC3
{
public:
    VEC3() = default;
    VEC3(float x, float y,float z, float u, float v) :
        x(x), y(y), z(z), u(u), v(v) {};
private:
    float x{}, y{}, z{}, u{}, v{};
};
```

Вернемся к реализации функции:

Полученные данные мы преобразуем в данные значения от -1 до 1 Это обусловлено особенностью расположения объектов в пространстве d3d11



Источник для D3D11_BUFFER_DESC: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/d3d11/ns-d3d11-d3d11_buffer_desc

Источник для D3D11_SUBRESOURCE_DATA: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/d3d11/ns-d3d11-d3d11_subresource_data

Источник для CreateBuffer: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/d3d11/nf-d3d11-id3d11device-createbuffer

VCTOЧНИК ДЛЯ IASetVertexBuffers: https://learn.microsoft.com/enus/windows/win32/api/d3d11/nf-d3d11-id3d11devicecontext-iasetvertexbuffers

```
private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11Resource> pResource{ nullptr };
ComPtr<ID3D11RenderTargetView> pRenderTargetView{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pBuffer{nullptr};
```


```
void DrawObject(x,y,z,width,height)
float xLeft = (window.width /2 - x) / (window.width /2);
float xRight = (x + width - window.width / 2) / (window.width / 2);
float yTop = (window.height / 2 - y) / (window.height / 2);
float yBottom = (y + height - window.height / 2) / (window.height / 2);
float zBack = (z + width - window.width / 2) / (window.width / 2);
float zFront = (window.width / 2 - z) / (window.width / 2);
VEC3 VERTEX[] =
{
      { -xLeft,-yBottom,zFront, 0.0f,1.0f }, -левая нижняя часть
      { -xLeft, yTop, zFront,
                                 0.0f,0.0f }, -левая верхняя
                                1.0f,0.0f }, -правая верхняя
      { xRight,yTop,zFront,
      { xRight,-yBottom, zFront, 1.0f,1.0f }, -правая нижняя
};
D3D11_BUFFER_DESC BD1{};
BD1.ByteWidth = sizeof(VERTEX);
                                         -размер в байтах всего массива
BD1.StructureByteStride = sizeof(VEC3);
                                         -размер в байтах структуры
BD1.BindFlags = D3D11_BIND_VERTEX_BUFFER; -тип буфуре
BD1.Usage = D3D11_USAGE_DEFAULT;
                                               -способ расчета буфера
BD1.CPUAccessFlags = 0u;
                                         -использование сри
BD1.MiscFlags = 0u;
                                         -дополнительные флаги
D3D11_SUBRESOURCE_DATA SD1;
SD1.pSysMem = VERTEX;
                                           -массив вертексов
```

```
pDevice->CreateBuffer(&BD1, &SD1, &pBuffer); -создание буфера

const UINT stride = sizeof(VEC3);
const UINT offset = 0u;
pDeviceContext->IASetVertexBuffers(
0u, - первый для связки вертекс
1u, - количество буферов
pBuffer.GetAddressOf(), - интерфейс буффера
&stride, - шаг по вертексам
&offset - сдвиг по вртексам
);
}
```

2. Создадим индексный буфер:

Этот буфер нужен для правильного расположения вертексов в пространстве (то есть их последовательность отрисовки)



Индексы нужны для правильной обрисовки 2 треугольников с соединением их в 1 фигуру

Реализация:

```
private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11Resource> pResource{ nullptr };
ComPtr<ID3D11RenderTargetView> pRenderTargetView{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pIndexBuffer{nullptr};
```

```
void DrawObject(x,y,z,width,height)
{
    Bepтексный буффер
    ...
unsigned short Index[] =
    {
      0,1,2,
      2,3,0,
};
```

```
D3D11_BUFFER_DESC BD2{};
BD2.ByteWidth = sizeof(Index);
BD2.StructureByteStride = sizeof(unsigned short);
BD2.BindFlags = D3D11_BIND_INDEX_BUFFER;
BD2.Usage = D3D11_USAGE_DEFAULT;
BD2.CPUAccessFlags = 0u;
BD2.MiscFlags = 0u;
D3D11_SUBRESOURCE_DATA SD2{};
SD2.pSysMem = Index;
pDevice->CreateBuffer(&BD2, &SD2, &pIndexBuffer);
pDeviceContext->IASetIndexBuffer(
pIndexBuffer.Get(),
DXGI_FORMAT_R16_UINT,
0u
);
UINT IndexCount = sizeof(Index)/sizeof(Index[0]); - количество точек
```

3. Создадим константный буффер, он нужен для реализации перемещения, позиционирования и манипулирования объектом в пространстве, для этого мы будем использовать матрицы

Подключаем #include <DirectXMath.h> для работы с матрицами

```
using namespace DirectX;
```

и переходим к реализации:

```
private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11Resource> pResource{ nullptr };
ComPtr<ID3D11RenderTargetView> pRenderTargetView{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pIndexBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pIndexBuffer{nullptr};
```

```
BD3.ByteWidth = sizeof(Matrx);
BD3.StructureByteStride = 0u;
BD3.BindFlags = D3D11_BIND_CONSTANT_BUFFER;
BD3.Usage = D3D11_USAGE_DYNAMIC;
BD3.CPUAccessFlags = D3D11_CPU_ACCESS_WRITE;
BD3.MiscFlags = 0u;

D3D11_SUBRESOURCE_DATA SD3{};
SD3.pSysMem = Matrx;


pDevice->CreateBuffer(&BD3, &SD3, &pConstBuffer);
pDeviceContext->VSSetConstantBuffers(
0u,
1u,
pConstBuffer.GetAddressOf()
);
}
```


4. Создадим буффер текстуры

В первую очередь загрузить библиотеку и инклуд которых нету в проекте Запомните как это делается и вы научитесь скачивать и линковать библиотеки с других репозиториев.


Нужно скачать библиотеку по данной ссылке: https://github.com/Liy-Egor/FROG_PONG_CLEAR/tree/Misha_new_enemy/pong/Lib/DirectXTex

И закидываем в свой проект Теперь данную библиотеку нужно залинковать:





И переключите на х86 запуск программы



Подготовим изображение которое будем использовать в виде текстуры

Имя изображения: image.png



Данную картинку мы закидываем в нашу папку с проектом

Теперь начнем реализацию кода:

Источник D3D11_SHADER_RESOURCE_VIEW_DESC: <u>D3D11_SHADER_RESOURCE_VIEW_DESC</u> (d3d11.h) - Win32 apps | Microsoft Learn

Uctoчник D3D11_SAMPLER_DESC: D3D11_SAMPLER_DESC (d3d11.h) - Win32 apps |
Microsoft Learn


```
private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11Resource> pResource{ nullptr };
ComPtr<ID3D11RenderTargetView> pRenderTargetView{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pIndexBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pConstBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pConstBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Texture2D> pTex2D{nullptr};
ComPtr<ID3D11ShaderResourceView> pShaderResView{nullptr}; <---
ComPtr<ID3D11SamplerState> pSampler{nullptr}; <---</pre>
```

```
void DrawObject(x,y,z,width,height)
{
Вертексный буффер
Индексный буффер
Константный буффер
...
```


```
ScratchImage IMAGE;
                                - контейнер для изображения
LoadFromWICFile(L"image.png", DirectX::WIC_FLAGS_NONE, nullptr, IMAGE);
      D3D11_TEXTURE2D_DESC TXDC{};
      TXDC.Width = IMAGE.GetImages()->width;
                                                -размеры изображения
      TXDC.Height = IMAGE.GetImages()->height;
      TXDC.MipLevels = 1;
                                              - уровни мипмапов в текстуре
                                              - количество текстур
      TXDC.ArraySize = 1;
      TXDC.Format = DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM;
                                                   - формат
      TXDC.SampleDesc.Count = 1;
      TXDC.SampleDesc.Quality = 0;
      TXDC.Usage = D3D11_USAGE_DEFAULT;
      TXDC.BindFlags = D3D11_BIND_SHADER_RESOURCE;
      TXDC.CPUAccessFlags = 0;
      TXDC.MiscFlags = 0;
      D3D11_SUBRESOURCE_DATA SD{};
      SD.pSysMem = IMAGE.GetImages()->pixels;
                                                         -массив пикселей
      SD.SysMemPitch = IMAGE.GetImages()->rowPitch;
                                                         -шаг
      D3D11_SHADER_RESOURCE_VIEW_DESC SRVD{};
      SRVD.Format = DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM;
      SRVD.ViewDimension = D3D11_SRV_DIMENSION_TEXTURE2D; -тип ресурска
      SRVD.Texture2D.MostDetailedMip = 0;
      SRVD.Texture2D.MipLevels = 1;
      D3D11_SAMPLER_DESC SDC{};
      SDC.Filter = D3D11_FILTER_MIN_MAG_MIP_LINEAR;
                                                      -фильтр отрисовки
      SDC.AddressU = D3D11_TEXTURE_ADDRESS_WRAP;
                                                      -адресные разметки
      SDC.AddressV = D3D11_TEXTURE_ADDRESS_WRAP;
      SDC.AddressW = D3D11_TEXTURE_ADDRESS_WRAP;
      pDevice->CreateTexture2D(&TXDC, &SD, &pTex2D);
      pDevice->CreateShaderResourceView(
      pTex2D.Get(),
      &SRVD,
      &pShaderResView);
      pDevice->CreateSamplerState(&SDC, &pSampler);
      ID3D11ShaderResourceView** pSrv = new ID3D11ShaderResourceView*;
      ID3D11SamplerState** pSs = new ID3D11SamplerState*;
      pDevice->CreateTexture2D(&TXDC, &SD, &pTex2D);
      pDevice->CreateShaderResourceView(pTex2D.Get(), &SRVD, pSrv);
      pDevice->CreateSamplerState(&SDC, pSs);
      pDeviceContext->PSSetShaderResources(Ou, 1u, pSrv);
      pDeviceContext->PSSetSamplers(0, 1, pSs);
```

5. Когда все буфферы собраны можно начать работать с шейдерами


В первую очередь мы должны создать эти шейдеры, у нас будет 2 шейдера вертексный и пиксельный




И так же их надо настроить в параметрах шейдеров



Для пиксельного шейдера



Для вертекстного шейдера



Для вертексного шейдера VetexShader.hlsl

```
cbuffer Cbuf
{
    matrix transform;
};
struct VSOut
{
    float2 tex : TEXCOORD;
    float4 pos : SV_Position;
};


VSOut main(float3 pos : POSITION, float2 tex:TEXCOORD)
{
    VSOut vso;
    vso.pos = mul(float4(pos ,1.0f), transform); умножении текстуры на позицию
    vso.tex = tex;
    return vso;
}
```


Для пиксельного шейдера PixelShader.hlsl

```
Texture2D tex;
SamplerState splr;
float4 main(float2 tc : TEXCOORD) : SV_TARGET
{
    return tex.Sample(splr, tc);
}
```

Теперь подключим шейдеры к нашему устройству, между зависимостями шейдеров осуществляется автоматически

```
private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11Resource> pResource{ nullptr };
ComPtr<ID3D11RenderTargetView> pRenderTargetView{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pIndexBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pConstBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Texture2D> pTex2D{nullptr};
ComPtr<ID3D11ShaderResourceView> pShaderResView{nullptr};
ComPtr<ID3D11SamplerState> pSampler{nullptr};
ComPtr<ID3DBlob> pBlobVS{nullptr}; <--
ComPtr<ID3DBlob> pBlobPS{nullptr}; <--
ComPtr<ID3D11VertexShader> pVertexShader{nullptr}; <--
ComPtr<ID3D11PixelShader> pPixelShader{nullptr}; <--</pre>
```





```
void DrawObject(x,y,z,width,height)
Вертексный буффер
Индексный буффер
Константный буффер
Текстуры
D3DReadFileToBlob(L"VertexShader.cso", &pBlobVS);
D3DReadFileToBlob(L"PixelShader.cso", &pBlobPS);
pDevice->CreateVertexShader(
pBlobVS->GetBufferPointer(),
pBlobVS->GetBufferSize(),
nullptr,
&pVertexShader);
pDeviceContext->VSSetShader(pVertexShader.Get(), 0, 0);
pDevice->CreatePixelShader(
pBlobPS->GetBufferPointer(),
pBlobPS->GetBufferSize(),
nullptr
&pPixelShader);
pDeviceContext->PSSetShader(pPixelShader.Get(), 0, 0);
```

```
private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11Resource> pResource{ nullptr };
ComPtr<ID3D11RenderTargetView> pRenderTargetView{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pBuffer{nullptr};
```

```
ComPtr<ID3D11Buffer> pIndexBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pConstBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Texture2D> pTex2D{nullptr};
ComPtr<ID3D11ShaderResourceView> pShaderResView{nullptr};
ComPtr<ID3D11SamplerState> pSampler{nullptr};
ComPtr<ID3DBlob> pBlobVS{nullptr};
ComPtr<ID3DBlob> pBlobPS{nullptr};
ComPtr<ID3DBlob> pBlobPS{nullptr};
ComPtr<ID3D11VertexShader> pVertexShader{nullptr};
ComPtr<ID3D11PixelShader> pPixelShader{nullptr};
ComPtr<ID3D11InputLayout> pInputLayout{nullptr};
```

6. Теперь добавим слои которые определят как использовать шейдеры с нашими расчетами

```
void DrawObject(x,y,z,width,height)
Вертексный буффер
Индексный буффер
 Константный буффер
 Текстуры
 Шейдеры
D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC EDSC [] = —специальная разметка для шейдеров
      {"POSITION", 0, DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT, 0, 0,
D3D11_INPUT_PER_VERTEX_DATA, 0},
      {"TEXCOORD", 0, DXGI_FORMAT_R32G32_FLOAT, 0, 12u,
D3D11_INPUT_PER_VERTEX_DATA, 0}
};
pDevice->CreateInputLayout(
EDSC,
sizeof(EDSC)/sizeof(EDSC[0]),
pBlobVS->GetBufferPointer(),
pBlobVS->GetBufferSize(),
&pInputLayout
);
pDeviceContext->IASetInputLayout(pInputLayout.Get());
```

```
private:
HRESULT hr;
ComPtr<ID3D11Device> pDevice{ nullptr }; - подключение COM
ComPtr<IDXGISwapChain> pGISwapChain{nullptr};
ComPtr<ID3D11DeviceContext> pDeviceContext{nullptr};
ComPtr<ID3D11Resource> pResource{ nullptr };
ComPtr<ID3D11RenderTargetView> pRenderTargetView{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pIndexBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Buffer> pConstBuffer{nullptr};
ComPtr<ID3D11Texture2D> pTex2D{nullptr};
ComPtr<ID3D11ShaderResourceView> pShaderResView{nullptr};
ComPtr<ID3D11SamplerState> pSampler{nullptr};
ComPtr<ID3DBlob> pBlobVS{nullptr};
ComPtr<ID3DBlob> pBlobPS{nullptr};
ComPtr<ID3D11VertexShader> pVertexShader{nullptr};
ComPtr<ID3D11PixelShader> pPixelShader{nullptr};
```

```
ComPtr<ID3D11InputLayout> pInputLayout{nullptr};
ComPtr<ID3D11BlendState> pBlendState{nullptr}; <--
```

7. В качестве бонуса еще реализуем показ альфа канала, на нашем изображении конечно нету альфа канала то есть прозрачности но если вам нужна прозрачность то это уже будет реализовано

```
void DrawObject(x,y,z,width,height)
Вертексный буффер
Индексный буффер
 Константный буффер
 Текстуры
 Шейдеры
Слои
 . . .
D3D11_BLEND_DESC blendDesc;
ZeroMemory(&blendDesc, sizeof(D3D11_BLEND_DESC));
blendDesc.RenderTarget[0].BlendEnable = TRUE;
blendDesc.RenderTarget[0].SrcBlend = D3D11_BLEND_SRC_ALPHA;
blendDesc.RenderTarget[0].DestBlend = D3D11_BLEND_INV_SRC_ALPHA;
blendDesc.RenderTarget[0].BlendOp = D3D11_BLEND_OP_ADD;
blendDesc.RenderTarget[0].SrcBlendAlpha = D3D11_BLEND_ONE;
blendDesc.RenderTarget[0].DestBlendAlpha = D3D11_BLEND_ZERO;
blendDesc.RenderTarget[0].BlendOpAlpha = D3D11_BLEND_OP_ADD;
blendDesc.RenderTarget[0].RenderTargetWriteMask =
D3D11_COLOR_WRITE_ENABLE_ALL;
pDevice->CreateBlendState(&blendDesc, &pBlendState);
float blendFactor[4] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f };
pDeviceContext->OMSetBlendState(pBlendState.Get(), blendFactor,
0xffffffff);
```

8. Последнее что остается, это указать отображение вьюпорта и тип отрисовки

```
void DrawObject(x,y,z,width,height)
{
    Bepтексный буффер
    Индексный буффер
    Константный буффер
    Tекстуры
    Weйдеры
    Cлои
    Aльфа канал
    ...

D3D11_VIEWPORT VP{};
VP.Width = window.width;
VP.Height = window.height;
VP.MinDepth = 0;
VP.MaxDepth = 1;
VP.TopLeftX = 0;
VP.TopLeftY = 0;
```

```
pDeviceContext->RSSetViewports(1u, &VP);

pDeviceContext->OMSetRenderTargets(
1u,
    pRenderTargetView.GetAddressOf(),
    nullptr
);

pDeviceContext->
IASetPrimitiveTopology(D3D_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST);

pDeviceContext->DrawIndexed(IndexCount, 0u, 0u);
}
```

9. Все наша функция готова и теперь начнем рендерить наш квадрат

Что получилось по итогу руководства:



Репозиторий на исходный код программы: https://github.com/wordlol/pract3d/tree/DirectX11