Влез и излез

Оперативни системи 2024

проф. д-р Димитар Трајанов, проф. д-р Невена Ацковска, проф. д-р Боро Јакимовски, проф д-р Весна Димитрова, проф. д-р Игор Мишковски, проф. д-р Сашо Граматиков, вонр. проф. д-р Милош Јовановиќ, вонр. проф. д-р Ристе Стојанов, доц. д-р Костадин Мишев



I/O Cuctem

- Принципи кај І/О хардверот
- Принципи кај I/O софтверот
- I/О софтверски нивоа



I/О уреди

- Генерална поделба:
 - Блок уреди: HD, CD-ROM, USB меморија
 - Пренесуваат блокови со фиксна големина (512B –32kB), секој со своја адреса.
 - Знакови уреди (не се адресабилни и нема seek операција): печатари, мрежен интерфејс, глувче итн.



Принципи кај I/O хардверот

Device	Data rate		
Keyboard	10 bytes/sec		
Mouse	100 bytes/sec		
56K modem	7 KB/sec		
Telephone channel	8 KB/sec		
Dual ISDN lines	16 KB/sec		
Laser printer	100 KB/sec		
Scanner	400 KB/sec		
Classic Ethernet	1.25 MB/sec		
USB (Universal Serial Bus)	1.5 MB/sec		
Digital camcorder	4 MB/sec		
IDE disk	5 MB/sec		
40x CD-ROM	6 MB/sec		
Fast Ethernet	12.5 MB/sec		
ISA bus	16.7 MB/sec		
EIDE (ATA-2) disk	16.7 MB/sec		
FireWire (IEEE 1394)	50 MB/sec		
XGA Monitor	60 MB/sec		
SONET OC-12 network	78 MB/sec		
SCSI Ultra 2 disk	80 MB/sec		
Gigabit Ethernet	125 MB/sec		
Ultrium tape	320 MB/sec		
PCI bus	528 MB/sec		
Sun Gigaplane XB backplane	20 GB/sec		







Transfer rates

100 Gigabit Ethernet (100GBASE-	100 Gbit/s	12.5 GB/s	2010/2018
X) 10×/4×			
Infiniband EDR 12×[29]	300 <u>Gbit/s</u>	37.5 <u>GB/s</u>	2014
IEEE 802.11ad (maximum	7.14–7.2 <u>Gbit/s</u>	892.5–900 MB/s	2011
theoretical speed)			
PCI Express 3.0 (×8 link)[43]	64 Gbit/s	7.877 GB/s [™]	2011
PCI Express 1.0 (×32 link)[41]	80 Gbit/s	8 GB/s 🗵	2001
HyperTransport 3.1 (3.2 GHz, 32-	409.6 Gbit/s	51.2 <u>GB/s</u>	2008
pair)			
<u>NVLink</u>	640 <u>Gbit/s</u>	80 <u>GB/s</u>	2016
SATA revision 3.2 - <u>SATA Express</u>	16000 Mbit/s	2000 MB/s	2013
Fibre Channel 32GFC	26424 Mbit/s	3303 MB/s 🗎	2016
(28.05 GHz) ^[48]			
USB 3.1 SuperSpeed+	10 Gbit/s	1250 MB/s	2013
Thunderbolt 3	40 Gbit/s	5000 MB/s	2015
PC3-21300 DDR3 SDRAM	170.4 Gbit/s	21.3 GB/s	
PC3-24000 DDR3 SDRAM	192 Gbit/s	24 GB/s	
PC4-25600 DDR4 SDRAM	204.8 Gbit/s	25.6 <u>GB/s</u>	
DisplayPort 1.3 (4-lane High Bit	32.4 Gbit/s	4.05 GB/s a	2014
Rate 3)			
<u>superMHL</u>	36 Gbit/s	4.5 GB/s	2015
Thunderbolt 3	40 Gbit/s	5 GB/s	2015
<u>HDMI</u> 2.1 ^[68]	48 Gbit/s	6 GB/s [™]	2017



Контролери на уреди

- I/O уредите се составени од:
 - Механички компоненти
 - Електронски компоненти
- Електронската компонента (адаптер) е контролерот на уредот
 - Интерфејс меѓу I/O, CPU и меморија
 - Може да управува и со повеќе уреди
 - IDE, SATA, SCSI, USB интерфејс
- Функции на контролерот
 - Задава наредби на І/О (иницијализација, читање...)
 - Конверзија на сериски податоци во паралелни
 - Детекција и корекција на грешки



Контролни регистри

- Контролерите имаат контролни регистри за комуникација со CPU
 - типично се состои од 4 регистри:
 - статус (зафатен? податоци спремни? грешка?)
 - адреси (адреса на податоци)
 - контрола (команда за извршување, адреса на уред, број на бајти)
 - податок во (податок што се праќа од уредот кон CPU-то)
 - податок од (податок што се праќа од CPU-то кон уредот)



Начини на пристап

- CPU може да ги достапи овие регистри преку специјални I/O инструкции (in/out во Intel assembler) или преку мемориско пресликување
 - Мемориското пресликување го изведува меморискиот управувач и е побрзо од експлицитни I/O инструкции.
- Во интеракција со контролер на уред CPU може да чека на одговор преку прозивка на статусните регистри, т.е преку периодично проверување дали статусот на уредот се сменил




Мемориски пресликан I/O

- Пресликани (мапирани) се контролните регистри во меморискиот простор
- На секој контролен регистар му се доделува единечна мемориска адреса во која не се доделува меморија
 - Најчесто овие адреси се на почетокот на меморискиот простор
 - Хибридните шеми имаат мемориски пресликани I/O податочни бафери и посебни I/O порти за контролните регистри



Мемориски пресликан I/O



- (а) различен І/О и мемориски адресен простор
- (б) мемориски мапиран І/О
- (с) хибридно решение (х86)



Предности

- Драјверите може да се пишуваат во С, не мора да се користи асемблер
- Механизам за заштита
 - соодветниот адресен простор со контролните регистри на уредот нема да биде доделен на ниту еден виртуелен адресен простор
- Може да се користат истите инструкции кои се користат и за меморија (TEST)
 - Се намалува бројот на инструкции




Недостатоци

- Проблеми со кеширање (дали е подготвен уредот)
 - Проблемот се надминува селективно оневозможување на кеширањето
 - Дополнителна комплексност
- Проблем со одредување дали дадена мемориска референца е за меморија или за мемориски мапиран I/O




Архитектури



- (а) Архитектура со една магистрала
- (b) Архитектура со две магистрали




Структура на Pentium системот








Intel® Core™ i7 High End Desktop Platform Overview







Mobile Intel® HM87 Chipset Block Diagram







Типови на комуникација со уредите

- Programmed I/O (програмски воден)
- Interrupt-Driven I/O (прекински воден)
- I/O co DMA



В/И управувачки методи (1)

- Програмиран I/O
 - еден byte/збор во единица време
 - користи polling троши CPU циклуси
 - добар за уреди со специјална намена микропроцесор-контролирани уреди
- Interrupt-водени I/O
 - многу I/O уреди го користат овој пристап како добра алтернатива на polling
- Direct Memory Access (DMA)
 - за блок трансфери
 - CPU минимално учество само на почеток и на крај на трансфер)



Програмиран В/И

• Polling:

- CPU-то работно чека додека статусот на контролерот не стане idle
- CPU —то го поставува командниот регистер (status ready) и податоците (ако е излезна операција)
- Контролерот реагира на статусот ready и поставува статус busy
- Контролерот ја чита командата од командниот регистер и ја извршува праќајќи или примајќи податоци
- По завршувањето на операцијата, конторлертот го менува статусот во idle
- CPU-то го гледа новиот статус на конторлерот и ги презема податоците (ако е влезна операција)
- Преземањето на податоците мора да биде брзо, инаку тие можат да бидат изгубени (модем, тастатура)



Програмиран I/O

```
copy_from_user(buffer, p, count);
for (i = 0; i < count; i++) {
    while (*printer_status_reg != READY);
    *printer_data_register = p[i];
}
return_to_user();

/* p is the kernel bufer */
/* loop on every character */
/* loop until ready */
/* output one character */</pre>
```

▶ Скица на програма за програмски воден I/O (polling или busy waiting)



В/И водени со прекини

• Interrupts:


• Наместо CPU-то работно да чека додека уредот да стане слободен, уредот може да го прекине CPU-то кога ќе комплетира една операција (предизвикува прекин)

• При В/И прекин:

- CPU-то одредува кој уред го предизвикува прекинот
- Ако операцијата е влезна, ги презема податоците од регистрите на контролерот
- Започнува следна операција со уредот




Прекини





По барање за прекин



Рутини за сервисирање прекин - Interrupt Service Routines

- Рутина дизајнирана за да се справи со прекин кој доаѓа од некој уред
 - Треба да е невидлива за прекинатиот програм
 - Сервисира уред кој користи програмиран I/O
 - Ако фатиш прекин, треба да го отстраниш пред да ја терминираш апликацијата
- Пример
 - ISR за нов интерфејс



Услови при влегување во ISR

- Понатамошните прекини од уреди се оневозможени
- На стекот се снимени IP (instruction pointer), CS (code segment) и FLAGS
- Сите други CPU регистри не се модифицирани
 - •
- Прекинатиот програм може да продолжи од точката каде што е прекинат, користејќи ја специјалната CPU инструкција 'IRET'
- 'IRET' прави рор на трите најгорни збора на стекот и ги враќа назад во IP, CS, и FLAGS



Зачувување на контекстот на прекинатиот програм

• Од големо значење е прекинатата програма да може да продолжи точно од истата СРU состојба во која беше пред да настане прекинот

• CPU снима само минимална количина од контекстот на програмот (FLAGS, CS, и IP)

• На одговорност на програмерот на соодветната ISR е да ги зачува другите регистри кои би му требале да ги модифицира внатре во ISR



Генерална структура

- Операцијата на прекин снима РС и знаменца
- Зачувај околина
 - Push сите регистри кои планираш да ги користиш
- І/О акцијата
 - Добива статус на уредот
 - Извршува соодветна І/О акција
- Ресторирај околина
 - Рор на регистрите кои претходно ги зачува на стек (push)
- IRET
- Ако фаќаш прекин (пр. hotkey)
 - Знај што имаш на стекот пред да скокнеш на оригиналната ISR




Прецизни и непрецизни прекини

- Својства на прецизни прекини:
- Програмскиот бројач се чува на познато место
- Сите инструкции пред онаа на која покажува програмскиот бројач се целосно извршени
- Ниту една инструкција после програмскиот бројач не е извршена.
- Состојбата на инструкцијата на која што покажува РС е позната



Прецизни и непрецизни прекини





Непрецизни прекини

- Голема содржина се чува во стекот
- Pentium заради компатибилност работи и со прецизни прекини
 - Се зголемува големината на чипот и комплексноста на дизајнот
- Со непрецизните оперативниот систем е покомплексен и побавен



Прекински воден I/O

```
copy_from_user(buffer, p, count);
enable_interrupts();
while (*printer_status_reg != READY);
*printer_data_register = p[0];
scheduler();

(a)

if (count == 0) {
    unblock_user();
} else {
    *printer_data_register = p[i];
    count = count - 1;
    i = i + 1;
}
acknowledge_interrupt();
return_from_interrupt();
```

• Пример за печатење на текст со interrupt-driven I/O (а) Код кој се извршува кога е направен повик на процедурата за печатење (б) Сервисната рутина за прекинот




Директен пристап до меморијата (DMA)


- DMA е контролер, кој го ослободува CPU-то од пренос на податоци, но на ниско ниво
- DMA контролерот може директно да запишува во меморијата наместо во регистрите за влез и излез од CPU –то
- CPU –то му кажува на DMA-то (покрај диск-адресата на блокот што се чита уште два параметра)
 - мемориска адреса каде што ќе се запише блокот
 - Број на бајти што треба да се пренесат (бројач)



DMA



типичен DMA блок дијаграм







DMA (2)

- Како чита дискот СО DMA:
- контролерот
 - го чита целиот блок од уредот (дискот) во својот бафер и ја верифицира точноста;
 - го копира првиот бајт или збор во главната меморија на адреса зададена од DMA-то
 - Ја зголемува адресата на DMA-то
 - Го намалува бројачот на DMA-то за бројот на пренесените бајти
 - Процесот се повторува додека бројачот на DMA-то не стане 0
 - Предизвикува прекин на CPU



DMA (3)

• Co DMA-то, работата на CPU –то се прекинува дури кога ќе заврши трансферот

• DMA-контролерот и CPU-то се натпреваруваат за системската магистрала што делумно го успорува CPU-то, но многу помалку во споредба со случајот на постојано прекинување на неговата работа




DMA режими

- Режими на DMA трансфер
 - Крадење на циклуси
 - Burst режим
- Крадење на циклуси (Cycle stealing) се користи за да се пренесат збор по збор податоците на системската магистрала, т.е инструкциски циклус е суспендиран за да се пренесат податоци
- DMA контролерот му кажува на уредот да ја побара магистралата, направи низа трансфери и ја ослободи (bursts).
 - Поголеми трансфери
 - Подоцна добива CPU достап до магистралата



Чекори при печатење на текст







I/O co DMA

```
copy_from_user(buffer, p, count); acknowledge_interrupt(); set_up_DMA_controller(); unblock_user(); return_from_interrupt(); (b)
```

• Пример за печатење на текст со DMA (а) Код кој се извршува кога е направен повик на процедурата за печатење (б) Сервисната рутина за прекинот



Принципи на І/О софтверот

- Независност од уредите
 - Програмите можат да пристапат до било која група на I/O уред на ист начин
 - Пример: floppy, hard drive, или CD-ROM
 - sort < input > output
- Униформно именување
 - Имињата на уредите и датотеките се во ист формати (string или integer)
 - Не зависи од типот на уредот
- Справување со грешките
 - Справувањето со грешките треба да биде што е можно поблиску до хардверот (Таму кај што се случила грешката



Принципи на І/О софтверот

- Синхрон и Асинхрон трансфер
 - Блокирачки трансфер и прекински воден трансфер
- Баферирање
 - Податоците кои доаѓаат/одат од/кон уредите треба да се сместат на некоја привремена локација
- Деливи и Не деливи уреди
 - Дисковите се деливи (може повеќе процеси да им пристапуваат во исто време)
 - Траката не е делив уред



І/О софтверски нивоа

Device-independent operating system software

Device drivers

Interrupt handlers

Hardware



Обработка на прекин од ОС

- Се снимаат регистрите.
- Се нагодува контекстот за процедурата за опслужување на прекинот (TLB, MMU и табелата на страници)
- Се нагодува магацинската меморија за процедурата за опслужување на прекин.
- Се праќа Ack на контролерот на прекини и се овозможуваат прекините
- Се стартува процедурата за опслужување
- Се нагодува MMU контекстот за наредниот процес
- Се вчитуваат регистрите на новиот процес.
- Се стартува процесот




Драјвери

- Код потребен за управување до уредот
 - ОС специфичен и доставен од производителите
- Прави достап до контролните зборови за управување со уредот



Логички поглед кон драјвери





Карактеристики

- Еден драјвер за еден уред
 - Или за група поврзани уреди (SCSI драјвер)
- Драјвери во јадрениот простор
 - Може и во корисничкиот простор (MINIX 3)
- Оперативните системи дефинираат што треба да подржуваат блок ориентираните, а што знак ориентираните драјвери



Функции на драјверите

- Треба да обезбедат начин за
 - Читање
 - Запишување
 - Иницијализација на уредот
 - Управување со енергетските барања
- Исто така и можност за
 - Детекција
 - Корекција
 - Пријава на грешки кон погорните нивоа



Структура на драјверите

- Проверка на влезните параметри
- Конверзија на параметрите во хардверски специфичен формат
 - За HDD глава, сектор, цилиндер, трака
- Проверка дали уредот моментално се користи
 - Ако се користи барањето се става во ред на чекање
- Креирање на соодветна низа од команди за уредот во зависност од операцијата која треба да се заврши
- Испраќање на командите до уредот
- Драјверот чека да се заврши бараната акција од уредот



Проблеми на кои треба да се отпорни драјверите

• Стартување на втора инстанца од драјверот додека се уште не завршила со работа првата инстанца (reentrant driver)

• Дополнителни проблеми се јавуваат во Hot pluggable системите (уредите може да се додаваат и вадат додека работи компјутерот)




I/O Софтвер независен од Уредите

- Униформен интерфејс за драјверите за уредите
- Баферирање
- Обработка и пријавување на грешки
- Алокација и ослободување на неделивите уреди
- Механизам за независност од големината на блокот кај уредот



Потреба од стандардизација



- (a) Without a standard driver interface
- (b) With a standard driver interface



Начин на функционирање

- Оперативниот систем дефинира множество на функции за секој драјвер
 - Читање, запишување, вклучување, исклучување, форматирање (за тврд диск)
- Драјверот има табела со функциски покажувачи
- Кога се вчитува драјверот, ОС ја запаметува адресата на оваа табела
- Табелата претставува интерфејс меѓу ОС и драјверот
- Сите драјвери од одредена класа мора да се придржуваат на интерфејсот



Мапирање


• Мапирање од симболичко име (/dev/disk0) во соодветен драјвер (Major device number)


brw-rw---- 1rootdisk8,0May51998/dev/sda

• Важи истата заштита како за обични датотеки



Шеми за I/O (input)





Единечно баферирање

- ОС доделува бафер во главната меморија за едно I/O барање
- Влезните трансфери се сместуваат во баферот
- Блокот се пренесува во корисничкиот простор кога е потребен
- Корисничкиот процес може да обработи еден податочен блок додека друг блок на податоци се преместува во баферот
- Замена (swapping) на кориснички процес е овозможен бидејќи внесот се прави во системската меморија, а не во корисничката меморија




Двојно и циркуларно баферирање

- Двојно баферирање
 - Користи 2 системски бафери наместо еден
 - Процесот може да пренесува податоци од еден бафер, додека ОС го празни или полни другиот
- Циркуларен бафер
 - Повеќе од 2 бафера се користат
 - Секој индивидуален бафер е една единка од циркуларниот бафер
 - Се користи кога I/O операцијата мора да држи чекор со процесите



Проблеми при баферирање (перформанси)





Останати функции на I/O софтверот независен од уредите

- Обработка и пријавување на грешки
 - Програмски грешки (запишување на тастатура, читање од печатар, непостоечки уред)
 - I/O грешки (запишување на расипан блок на дискот или читање од исклучен уред)
- Алокација и ослободување на неделивите уреди (CD-ROM снимач, еден процес)
 - Директно отворање на специјалните датотеки за уредите (доколку не успее, се отфрла барањето)
 - Или блокирачки режим додека не се ослободи уредот (со редици)
- Механизам за независност од големината на блокот кај уредот



I/O софтвер во корисничкиот простор

- Библиотеки кои вршат I/O операции
- count = write(fd, buffer, nbytes);
 - Пример: библиотеки за форматирање на текст во C/C++

- Процес за Spooling
 - Се справува со неделивите уреди
 - Најчесто се користи за печатач
 - Daemon процес и spooling именик



Преглед на комуникацијата помеѓу нивоата во I/O софтверот

