

WOODLAND DREAMS I-CORD-SELER

LME BABY COLLECTION - WOODLAND DREAMS

Et par enkle, justerbare seler i i-cord, som krysser bak og festes foran med små treknapper. Selene er kolleksjonens signaturdelt: de kan brukes over bukse, shorts, bloomers eller basisbodyen, og gjør at ett og samme par seler kan følge barnet gjennom flere ulike antrekk. Syv størrelser, fra 0-1 til 18-24 måneder.

Av Renate Dahl

Little Montessori Explorers

lmexplorers.com



TIPS: I-cord krever ikke en helt nøyaktig strikkefasthet for å fungere, men les gjennom hele oppskriften og størrelsestabellen på side 4 før du starter, slik at du velger riktig størrelse fra start.

OM I-CORD-SELENE

KOLLEKSJONENS SIGNATURDEL

Om det er én del av Woodland Dreams som er verdt en liten ekstra kjærighet, er det denne. I-cord-selene er den delen som gjør hele kolleksjonen virkelig modulær. Sy fire små treknapper på et par bloomers, et par shorts eller på selve basisbodyen, og selene kan flyttes fra plagg til plagg gjennom hele sesongen. Ett par seler, mange antrekk.

ENKEL TEKNIKK, VAKKERT RESULTAT

I-cord er en av de enkleste teknikkene i strikking, en smal, rund snor som strikkes på bare noen få masker. Nettopp derfor egner den seg perfekt til seler. Den er sterk, elastisk nok til å bevege seg med barnet, og rask å strikke, selv om du aldri har prøvd teknikken før.

BRUK PÅ TVERS AV PLAGG

Selene er ikke sydd fast til noe bestemt plagg. Fest dem med treknapper på et par bloomers en dag, bytt til shorts neste, eller bruk dem rett over basisbodyen på en kjølig tur ute. Løsningen er tenkt som en liten investering som varer lenger enn ett enkelt plagg.

MATERIALER

GARN

Sandnes Garn Alpaka (100 % alpaka), eller et tilsvarende garn med samme fasthet. Siden selene er tilbehør, velges en av kolleksjonens kontrastfarger til selve i-corden, for eksempel salvie, støvrosa, smørgul, lyseblå, oliven eller terrakotta, som en fin kontrast til bodyens rolige, nøytrale farger (krem, lin, sand, havre eller beige).

GARNFORBRUK

I-cord bruker svært lite garn. Ett nøste på 50 g Sandnes Garn Alpaka er mer enn nok til begge selene, i alle syv størrelser, selv med noen ekstra centimeter til prøvelapp og feilstrikking.

PINNER OG TILBEHØR

To strømpepinner 4 mm (eller en kort rundpinne 4 mm brukt som strømpepinne), til selve i-corden. Heklenål 3 mm til å hekle knapphullsløkkene. Fire små, runde treknapper, som sys på plagget selene skal festes til, ikke på selve selene. Synål til å feste tråder, og gjerne et målebånd for å måle strap-lengden underveis.

OM STRIKKEFASTHET OG PRØVELAPP

I-cord trenger ikke en presis strikkefasthet for å sitte riktig. Snoren blir bare litt tykkere eller tynnere enn ventet. Fasthetsangivelsen (se side 5) brukes likevel i denne oppskriften for å beregne omtrent hvor mange omganger som tilsvarer riktig lengde for din størrelse, og for å holde selene i tråd med resten av kolleksjonen. Strikk gjerne en liten prøvelapp i glattstrikk uansett, og mål heller strap-lengden din underveis med målebånd enn å telle omganger blindt.

STØRRELSESTABELL

Selene er beregnet ut fra bodyens mål for hver størrelse, se Woodland Dreams Basisbody. Velg samme størrelse som bodyen, eller det plagget selene skal festes til.

Størrelse	Brystvidde (ref.)	Kroppslengde (ref.)	Strap-lengde
0-1 mnd	46.4 cm	25 cm	34.0 cm
1-3 mnd	49.1 cm	27 cm	36.4 cm
3-6 mnd	51.8 cm	30 cm	40.0 cm
6-9 mnd	54.5 cm	33 cm	43.6 cm
9-12 mnd	57.3 cm	36 cm	47.2 cm
12-18 mnd	60.0 cm	39 cm	50.8 cm
18-24 mnd	62.7 cm	42 cm	54.4 cm

Brystvidde og kroppslengde er hentet fra Woodland Dreams Basisbody, og oppgis her kun som referanse for å velge riktig størrelse. Strap-lengden er selenes egen ferdige lengde, fra tupp til tupp, før selen bøyes over skulderen.

STRIKKEFASTHET OG VANSKELIGHETSGRAD

FASTHET

22 masker og 30 omganger glattstrikk = 10 x 10 cm, på pinne 4 mm, samme fasthet som resten av Woodland Dreams-kolleksjonen. I denne oppskriften brukes fastheten til å regne ut et omtrentlig antall omganger for hver strap-lengde (se tabellen på side 8), ikke til å styre selve i-cord-teknikken, som fungerer fint på de fleste fastheter.

VANSKELIGHETSGRAD

Lett. I-cord er en av de aller enkleste teknikkene i strikking: du trenger bare å beherske å strikke rett, og å skyve maskene tilbake uten å snu arbeidet. Denne oppskriften passer godt som en første i-cord-øvelse, selv for deg som er relativt ny i strikking.

FORKORTELSER

Norske strikke- og hekleteuttrykk med engelske termer ved siden av.

Norsk	Engelsk	Betyr
r	K	rett
m	st(s)	maske(r)
o	rnd	omgang
legg opp	CO	legg opp masker
fell av	BO	fell av / bind off
strømpepinne	DPN	strømpepinne (dobbeltpiss)
rundpinne	circular needle	rundpinne
maskemarkør	st marker	maskemarkør
heklenål	crochet hook	heklenål
luftmaske / lm	chain / ch	luftmaske i hekling
kjedemaske	slip stitch / sl st	kjedemaske i hekling
i-cord	i-cord	smal, rund strikkesnor på strømpepinne

TIPS

- Strikk begge selene like langt, tell omgangene dine eller mål med målebånd for hver, slik at de blir like lange.
- Bruk en løs strikkemåte på i-corden, en for stram i-cord blir stiv og lite behagelig mot huden.
- Sett gjerne en liten trådmarkør for hver 10. omgang mens du strikker, det gjør det enklere å holde styr på hvor langt du har kommet.

SLIK STRIKKES I-CORD

I-cord er en smal, rund strikkesnor som strikkes på strømpepinner, uten å strikke rundt på vanlig vis. Teknikken er enkel, men kan virke litt uvant første gang, så her er den forklart steg for steg.

- 1 Legg opp 3 masker på en strømpepinne 4 mm.
- 2 Strikk alle 3 maskene rett.
- 3 IKKE snu arbeidet. Skyv maskene til motsatt ende av pinnen, den enden du nettopp strikket fra.
- 4 Stram garnet bak over ryggen av arbeidet, fra venstre til høyre, og strikk de 3 maskene rett igjen.
- 5 Gjenta trinn 3 og 4 om og om igjen. Etter noen omganger strammer garnet seg til en tett, rund snor bak, uten synlig søm.
- 6 Fortsett til strap-lengden i tabellen på side 8 er nådd for din størrelse. Mål gjerne underveis med målebånd.



TIPS: De første par centimeterne ser litt rotete ut. Det er helt normalt; snoren strammer seg selv til en jevn, rund form etter hvert som du strikker videre.

DEL 1: STRIKK DE TO SELENE

Strikk to like seler, hver strikket som én lang i-cord-snor. Strap-lengden er beregnet fra bodyens kroppslengde for hver størrelse, slik at selen er lang nok til å gå fra forkant, over skulderen, krysse bak og ned til motsatt side i midjekanten bak.

Strap-lengden er beregnet med denne enkle formelen: $2 \times (0,6 \times \text{bodyens kroppslengde}) + 4 \text{ cm}$. Faktoren 0,6 er et anslag på avstanden fra midje til skulder, både foran og bak, og de 4 ekstra centimeterne dekker selve krysningen bak, pluss litt bevegelsesvidde. Tallet dobles fordi selen går både opp foran og ned bak, til motsatt side.

Størrelse	Kroppslengde (ref.)	Strap-lengde	Omg. i-cord (ca.)
0-1 mnd	25 cm	34.0 cm	102
1-3 mnd	27 cm	36.4 cm	109
3-6 mnd	30 cm	40.0 cm	120
6-9 mnd	33 cm	43.6 cm	131
9-12 mnd	36 cm	47.2 cm	142
12-18 mnd	39 cm	50.8 cm	152
18-24 mnd	42 cm	54.4 cm	163

Omgangstallet er en omtrentlig referanse regnet ut fra fastheten på side 5. I-cord kan variere litt i lengde fra strikker til strikker, mål alltid strap-lengden i cm-kolonnen for din størrelse, ikke bare tell omganger.

- 1 Legg opp 3 masker på strømpepinne 4 mm.
- 2 Strikk i-cord (se side 7) til strap-lengden i tabellen over er nådd for din størrelse.
- 3 Klipp av garnet med en hale på ca. 15 cm. Tre halen gjennom de 3 gjenværende maskene med synål, og stram godt til.
- 4 Strikk den andre selen på nøyaktig samme måte, med samme lengde.

DEL 2: KNAPPHULLSLØKKER OG JUSTERING

I hver ende av begge selene hekles tre små løkker, med litt avstand mellom seg, slik at selen kan justeres i lengde uten å strikkes om.

- 1 Med heklenål 3 mm og en løs tråd fra i-corden (eller ny tråd festet i enden), hekle en luftmaskekjede på ca. 5-6 luftmasker.
- 2 Fest kjeden til enden av i-corden med en kjedemaske, slik at den danner en liten løkke, stor nok til å tre en treknapp gjennom.
- 3 Hekle to løkker til på samme ende, med ca. 1,5 cm avstand mellom hver løkke, langs de siste 3 cm av selen.
- 4 Gjenta på alle fire endene av de to selene: 2 seler x 2 ender = 4 ender, 3 løkker pr ende, 12 løkker totalt.

SLIK JUSTERES LENGDEN

De tre løkkene i hver ende gir tre lengder å velge mellom. Bruk den ytterste løkken, lengst ute på tuppen, for lengst mulig lengde, og en av løkkene lenger inn for en kortere, strammere passform. Slik kan selene justeres etter hvert som barnet vokser, eller etter hvilket plagg de festes til, uten at du trenger å strikke om noe.

SLIK KRYSSER SELENE BAK

Selene er designet for å krysses i en X bak, akkurat som klassiske bukseseler. Fest den venstre selen til venstre side foran, før den opp over venstre skulder, la den krysse over ryggen og fest den til høyre side bak i midjekanten. Gjør det motsatte med den andre selen: fest den til høyre side foran, over høyre skulder, kryssende ned til venstre side bak.

STYLINGTIPS

Foretrekker du et roligere uttrykk, kan selene like gjerne festes rett ned uten å krysses. De fungerer fint begge veier. Krysningen bak er det som gir den klassiske, litt gammeldagse selelooken kolleksjonen er inspirert av.

MONTERING

- 1 Fest alle løse tråder godt på vrangen av hver løkke og strap-ende, og klipp dem korte.
- 2 Sy de fire treknappene fast på plagget selene skal brukes sammen med, bloomers, shorts eller basisbodyen, i posisjoner som passer til krysningen beskrevet på forrige side.
- 3 Prøv selene på barnet eller mot plagget før knappene sys helt fast, og juster knappeposisjonen om nødvendig.
- 4 Damp press selene lett, om ønskelig, for å jevne ut i-corden.
- 5 Kontroller til slutt at alle løkker og knapper sitter godt fast, og at ingen løse tråder kan løsne.

SIKKERHET OG STELL

SIKKERHET

- Små treknapper er en kvelningsfare. Sy dem fast med dobbel tråd, flere ganger gjennom hvert hull, og kontroller dem jevnlig, spesielt etter vask.
- La aldri et barn være alene og uten tilsyn i selene, verken i lek, i vogn eller i seng, spesielt de første gangene selene brukes.
- Kontroller før hver bruk at ingen løkke, strap eller løs tråd er lang eller løs nok til å kunne vikle seg rundt barnets hals. Ta av selene helt før barnet legges til å sove.
- Stram alle knapper og løkker godt, slik at en strap ikke kan løsne og henge fritt mens barnet er i bevegelse.
- Alle mål og lengder i denne oppskriften er beregnet for en romslig, komfortabel passform, ikke en stram sikkerhetspassform. Følg alltid gjeldende sikkerhetsanbefalinger for barneklær og tilbehør med snorer eller bånd.

VASKERÅD

Håndvask forsiktig i lunkent vann med ullvask, eller maskinvask på ullprogram 30 grader, sammen med resten av plagget de er festet til. Press ut vannet, trekk i-corden rett i fasong og tørk liggende flatt på et håndkle.

FERDIG!

Gratulerer, selene dine er ferdige! De er laget for å bindes sammen med flere ulike plagg i Woodland Dreams-kolleksjonen, og for å følge barnet fra det ene antrekket til det neste.

RESTEN AV KOLLEKSJONEN

- Basisbody, kolleksjonens grunnmur, en topp-ned raglan-body i glattstrikk.
- Blondekrage, en løs krage som hekter bak.
- Rysjekrage, samme feste, litt mer romantisk.
- Peter Pan-krage, en klassisk avrundet krage.
- Smekke, som knytes med i-cord eller en knapp.
- Kort vest, med treknapper foran, brukes utenpå bodyen.
- Woodland Fluffy Skirt, et heklet skjørt laget for å matche bodyen.

OPPHAVSRETT

(c) Renate Dahl, Little Montessori Explorers. Denne oppskriften er et helt originalt LME-design. Du står fritt til å selge ferdige plagg du lager etter denne oppskriften, i liten, personlig skala, forutsatt at det ferdige produktet er sjekket mot gjeldende sikkerhetskrav. Selve oppskriften, teksten og bildene, kan ikke deles, kopieres eller selges videre.

Av Renate Dahl · Little Montessori Explorers · lmexplorers.com