
Vòng đời giao hàng Drone — deliveryStage & DroneMission

Nguồn: `order-service/…/Drone*Service.java` — Luồng 1 — rà soát code 2026-11-10

Đã code (STANDARD) · Đã code, chưa chạy trọn với drone bay thật · Kết thúc



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
D1	`∅ → AWAITING_DISPATCH`	`POST /api/orders/drone-deliveries`	CUSTOMER	hệ thống chọn tủ gửi; giữ ô ở tủ nhận
D2	`AWAITING_DISPATCH → PICKUP_ASSIGNED`	`…/pickup/accept` · `…/pickup/assign`	KTV · ADMIN	mời KTV rảnh gần nhất
D3	`PICKUP_ASSIGNED → PICKED_UP`	`…/pickup/confirm`	KTV đã nhận	đúng mã lấy hàng, đúng kiện, ≤ 300 m
D4	`PICKED_UP → ACCEPTED`	`…/drone-orders/{id}/accept`	KTV đã lấy kiện	drone IDLE ⇒ RESERVED
D5	nạp hàng	`…/loading-confirmation`	KTV phụ trách	cân lệch > 50 g ⇒ phụ thu
D6	`ACCEPTED → LAUNCHING`	`…/launch`	KTV phụ trách	drone ⇒ IN_FLIGHT
D7	`LAUNCHING → … → ARRIVED`	telemetry · DEMO · `…/advance`	hệ thống · KTV	chỉ đi tới
D8	`ARRIVED → READY_FOR_PICKUP`	ArUco → nắp → servo → đóng nắp	tủ + drone	order STORING, cấp PIN
D9	`READY_FOR_PICKUP → COMPLETED`	PIN ở kiosk · Bluetooth	người nhận	tự hoàn tất
D10	`… → CANCELED`	`PUT …/cancel` · quét	khách · hệ thống	trước khi KTV cầm kiện
D11	`ACCEPTED → CANCELED`	`…/cancel` · `…/decline-surcharge`	KTV · khách	trước khi phóng
D12	`→ FAILED`	`…/pickup/fail` · `…/fail` · quét	KTV · ADMIN · hệ thống	giao không hoàn tất
D13	`chặng bay → DROP_REPORTED`	`…/{id}/drop-incident`	KTV · ADMIN	rơi kiện — sơ đồ riêng

- Mission: AWAITING_LOADING → READY_TO_LAUNCH → chặng bay → DEPOSITED; giữ lại ở CANCELED / FAILED. Lượt lấy hàng: SEARCHING → OFFERED → ACCEPTED → PICKED_UP. Chi tiết: `02-flows/flow-1-drone-delivery.md` § 3.