

R NVCLEO ~ 10 m RATOMO ~ 10 m Le cztiche microscopiche non sono in condizioni statiche nella materia...

Il campo É MICROSCOPICO Vzhia rapidamente cu scale atomiche

~10 s scala tempo (moto elettronia)

~10 m scala spasjo
(dimension alvhille)

(E) EV St

Studismo le proprietz del compo "MACROSCOPICO" mediato su scale molto maggioni di quelle atomiche


St of E(P,t)

il punto nello spezio e l'Istente di tempo sono de intenderci in senso fisico:

SV PUNTO P = VOLUMETTO >> 10° m St ISTANTE t = INTERVALLO >> 10-15 s

Le equezioni dell'elettromegnetismo sono linezio Velgono sie per i cempi microscopici che per le loro medie

- · < E > SUSt può essere statico ...
- $\beta = \lim_{\Delta V \to 0} \Delta V \quad \text{IL limite is intende per } \Delta V \to 0 \quad \Delta V \quad \text{intende per } \Delta V \to 0 \quad \Delta V \to 0 \quad \Delta V \quad \text{intende per } \Delta V \to 0 \quad \Delta V \quad \text{intende per } \Delta V \to 0 \quad \Delta V \quad \text{intende per$
- · It moto di catiche si intende per d >> atoniche moto "macroscopico"



Pa



CONDUTTORI

9 \*libere" moto macroscopio

DIELETTICICI

"Vincolate" agli - dipoli

## ELETTROSTATICA CON CONDUTTORI

Conduttore contiene cariche libere di muoversi su distanze macroscopiche "portatori di carica"

· Metalli : elettroni liben N~1030/m3

incolati al metello degli ioni...

· Elettroliti Ors NotCe

... portatori di estica di entranti i sepi ... szli in


0 628

· Sew condutton

[ CONDUTTORI IN EQUILIBRIO]

1) EINT = 0 ...equibrio!

V = COST



AV = - SE. de P2

P1

E=0

AV = 0 per P1, P2 interni

P1

P2

Prer continuità V cost

Enche in superfice


$$\begin{cases}
F = 0 \Rightarrow \Phi = \frac{Q_{INT}}{E_0} = 0 \\
S GANSS
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
F = 0 \Rightarrow \Phi = \frac{Q_{INT}}{E_0} = 0 \\
S GANSS
\end{cases}$$


$$\begin{cases}
F = 0 \Rightarrow \Phi = \frac{Q_{INT}}{E_0} = 0 \\
S GANSS
\end{cases}$$


$$\begin{cases}
F = 0 \Rightarrow \Phi = \frac{Q_{INT}}{E_0} = 0 \\
S GANSS
\end{cases}$$

La cerice in un condutore è distribuite solo sulle superficie 5 sup Q = 50.ds



[ INDUZIONE ELETTROSTATICA nel condultore





Le cariche sentono una F verso l'esterno che tende à strapparle della superfice F=qE

$$E = \frac{6}{60} \frac{30PERFICIE}{30PERFICIE}$$


$$E = 0 \quad \angle E > = \frac{1}{2}6/\epsilon_0 \quad \text{Conduttore}$$

$$Czmpo melio$$

Pressione 
$$P = F_{SUP} = \frac{\langle E/Q_{SUP} \rangle}{SUP} = \frac{6^2}{2E_0}$$

$$\frac{N}{m^2}$$

[ Nel conduttore in equibrio la Q si distribuisce con une densitz superficiele 6 che dipende dalla geometriz :- > P variz



vi = Ri 2 Isolate.

$$\Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{9}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow \frac{Q}{R} = \frac{9}{r}$$

+ + + + 5 > 62 + DUNTE .... PUNTE

Parafulmini

$$=) \quad E_{\text{sup}} = \frac{\sigma}{\epsilon_{o}} \quad E_{d} \frac{1}{R_{2} \gamma_{5} o} \quad =) \quad P_{\text{sup}} = \frac{1}{r^{2}}$$



conduttore con una cavità chiusa e vnota:

SUP CAVITA

Oufalti:

a) 
$$E_{INT} = 0 \Rightarrow gauss...$$
  $Q_{INT} = 0 \Rightarrow ZQ = 0$  Conduttore

b)



€ E=0 per compo contervativo Se fosse  $Q_{\oplus} + Q_{\ominus} = Q_{,NT} = 0$ avrei un  $\widetilde{E}$  intermo alla cavitai

quindi  $\oint E$  su una curva  $\Gamma / E$ serebbe  $\neq 0$   $\oint E = \int E + \int E / \Gamma_{INT} \Gamma_{CONDUR}$ 

ECAVITA = 0

I SCHERMO ELETTROSTATICO)




Se trasporto una canica Q o avvicino corpi carichi varia il potenziale ma 6 si ridistribuisce per produtre EINT = 0 ECA Lo spezio interno è Seperato dello spezio esterno

> ... Gabbia di Faraday


Conduttore isolato

C = Q F = FARAD



Rin condutton: ... Situazione generale

Duduzione completa



tutte le linee di compo Venno del conduttore 1

CONDENSATORE

C = Q AV

Capacità del condensatre


per Gauss:

a Conduttore steries

Condensatore pizno

- Sfenico - Cilindrico (zloshi di capaita

## CONDENSATORI IN SERIE



$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{N} N_{C_i}$$

$$\Delta V_i = \frac{Q}{C_i}$$

## CONDENSATORI IN PARALLELO

$$C = \Sigma Ci$$