Felettrostatico

L = -9 AV

Felettrostatica conservativa

-> Lelett. = - Delett.

V energie elettrostelice V potenziele elettrostelico

PONENDO Voo = 0

9: Ddg

V SISTEMA =

LTOTALE ESTERNO

PET COSTRVIRE IL

SISTEMA

CONTRO IL CAMPO

ω → V Z O
(⊕ ⊕) (⊕ Θ)
V > O

V < O

1mm ag à Zzinato come energia del sistema

LTOT = EL

DISTRIBUZIONE DISCRETA LI CARIGHE

N CARICHE PUNTIFORMI

L, = 0

L2 = 92 V1 (+2) = 92 91/4TTEO K12


LN = 9N [V, (TN) + ... + VN-, (TN)]

Vel = 1 \(\frac{1}{2} \) \(\frac{N}{j \tau i} \) \(\frac{9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 1 \) \(\frac{1}{2} \) \(\f

= [LAVORO DI INTERAZIONE

L. Tel = 1 2 9iVi

Vi= 2 95/4TEOrij potenzizle in ti di tutte le cariche tranne gi



$$\frac{1}{2} \int_{\text{VOL}} \beta(r_2) V(r_2) dV_2$$

potenzisle vol 4TEst, in 12 di tutto il volume di czriche

SISTEMA di CONDUTTORI

Vi costante

Qi = (5; 15

Vel = \frac{1}{2} \int gV dV = \frac{1}{2} \sum \sigma \sigma \vel 3 \sigma \simma \sigma \si

= LAVORO DI INTERAZIONE

CARICA DELCONDUTTORE

Vel = 1 Z QiVi

Formalmente è l'espressione per catiche poutiformi MA qui Vi = potenziale del conduttore dovuto a tutte Le coniche compresa Qi

$$V_{1} \frac{Q_{1}|+}{Q_{2}|-} 2 \text{ condutton} \qquad Q_{1} = C(V_{1}-V_{2})$$

$$Q_{2} = -C(V_{1}-V_{2})$$

$$V_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} Q_{i} V_{i} = \frac{1}{2} (Q_{i} V_{i} + Q_{2} V_{2}) = \frac{C}{2} (V_{i} - V_{2}) (V_{i} - V_{2})$$

$$Vel = \frac{1}{2}C\Delta V^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

150LATO

de un'ermeture ell'elte - Lavoro dL = V(q) dq

$$L = V = \int_{0}^{Q} V(q) dq = \int_{Z}^{Q} \frac{1}{2} dq = \frac{Q^{2}}{2C}$$

$$|\nabla_{e}| = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{C}$$

$$C = \frac{\epsilon_{o} A}{h}$$

$$T = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{C}$$

$$V = \frac{1}{2} \frac{Q^2 h}{\epsilon_0 A} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 \text{ Vol}$$

E = %

		-
DENSITA di ENERGIA del	(AMPO	E

$$W_E = \frac{E_0}{2}E^2 = \frac{\text{densite di energiz}}{\text{elettrostatics}}$$

$$\overline{V}_{El} = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{E^2}{4} \right) \sqrt{l}$$
tutto lo
SPAZIO

 $E(\vec{x})$

L'energie di une distribuzione di ceriche e espresse mon più in funzione delle f di cerice e del potenziele Me soio in funzione del Cempo Elettrico L'Energie è distribuite in tutto lo spezio con une densite di energie VE veriebile

$$dV = \omega_E \delta V$$

$$E \neq 0 \implies Energiz nello$$

$$CAMPO SPEZIO \delta V$$

$$ELETTRICO fisico$$

* l'espressione delle densité di energie WE è generale - vele anche incondizioni dinzuche !!!

CON DIELETTRICO (LINEARE) O CONDENSATORE

... Stesso region ruento

nel vuoto
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$V_{El} = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{C}$$

$$\frac{1}{2} \frac{6^{2}_{LIBERA} A^{2}h}{K G_{O} A}$$

$$V_{El} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} V_{OL}$$

- p il n'sultato è generale ...

$$W_{E} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

DENSITA' DI ENERGIA DEL CAMPO ELETTRICO IN PRESENZA DI DIELETIRICI

differents of potentials di a Volt

E SV

[ENERGIA di una CARICA in Moto in CAMPO E]

Esterno A DINAMICA

$$\vec{F}(\vec{r}) = q\vec{E}(\vec{r})$$
 $\vec{a} = q\vec{E}(\vec{r})$
moto accelerato

$$\begin{bmatrix}
L & = \int^{r_2} F(r) dr = -9 \Delta V \\
E & r_1
\end{bmatrix}$$

$$L & = \Delta E_{K} - \frac{1}{2} eolemic dell' \\
= \frac{1}{2} Energia Cinetica \\$$

$$E = \frac{1}{2} mv^{2}$$

$$\Rightarrow \frac{qV_1 - qV_2}{qV + E_K} = \frac{E_{K_2} - E_{K_1}}{E_{NERGiA} TOTALE}$$

O ELETRON VOLT = eV

Energie cinetice di un elettrone eccelerato delle differenze di potenziale di 1 Volt

$$\Delta E_k = e\Delta V \rightarrow 1eV = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$$