

Guide d'utilisation Super utilisateur

Exploiter la plateforme · répondre de son fonctionnement

Rubrique	Valeur
Profil décrit	Super utilisateur, NEXT LTD
Destinataire	M. TONDJOU Patrick Directeur des Systèmes d'Information et de la Technologie, NEXT LTD
Rédigé par	TONBA Loïc Ingénieur des travaux informatiques, développeur web senior, NEXT LTD
Client	SOCADEL, Société Camerounaise d'Electricité
Date	31/08/2026
Captures	Prises sur la plateforme en fonctionnement

Toutes les captures de ce guide ont été prises pendant un parcours réel, conduit du premier écran au dernier. Aucune n'est une maquette.

Votre rôle

Vous êtes l'exploitant de la plateforme, chez NEXT LTD. L'administrateur SOCADEL s'en **sert** ; vous en **répondez**. Vous faites tout ce qu'il fait, plus deux gestes qui engagent le fonctionnement du système.

Ce que vous seul pouvez faire	Pourquoi cela vous revient
Changer le rôle d'un compte existant, y compris promouvoir un administrateur	C'est le geste qui ouvre la gouvernance à quelqu'un. Le laisser à SOCADEL reviendrait à lui permettre de se démultiplier sans contrôle.
Administrer le référentiel clients	C'est la source sur laquelle repose toute la vérification. Qui peut la modifier peut décider de ce qui sera payé.

Vous non plus n'agissez pas sur votre propre rang. Un super utilisateur ne peut ni créer ni suspendre un autre super utilisateur. La règle vaut pour les quatre profils, sans exception : elle ferme l'escalade de privilèges par construction.

1. Se connecter

La page de connexion ne demande pas votre mot de passe en premier. Elle demande d'abord **qui vous êtes**, puis **où vous êtes**. Ce n'est pas une formalité de plus : c'est ce qui permet d'ouvrir votre session sur le bon écran, déjà cadré sur votre travail.

Démonstration ou réel

Deux modes vous sont proposés en haut du premier écran. En **Démonstration**, choisir votre profil suffit : l'agence et les identifiants sont préremplis, et vous arrivez directement au troisième écran, prêt à valider. C'est ce qu'il faut pour une prise en main, où retaper une adresse à chaque essai use la patience avant même d'avoir vu l'application.

En **Réel**, rien n'est prérempli : vous choisissez votre profil, votre agence, et vous saisissez vos identifiants. C'est le mode de tous les jours.

SOCADEL
Société Camerounaise d'Electricité

Bordereau intelligent de collecte WhatsApp

Suivez le travail des agents de terrain, itinéraire par itinéraire, et confrontez chaque déclaration au référentiel SOCADEL.

- Affecter les itinéraires**
L'agent se présente, vous notez les itinéraires que vous lui confiez et imprimez son bordereau de terrain.
- Saisir la production**
Au retour, vous reportez ce que l'agent a réalisé : abonnements obtenus, absents, refus.
- Vérifier et payer**
Le référentiel SOCADEL confirme les abonnements réellement enregistrés : c'est lui qui fait foi.

NEXT LTD, Numeric Export Technologies

Étape 3 sur 3

Vos identifiants

Super utilisateur, Portée nationale, toutes les agences [Changer](#)

Adresse électronique

tonbaloic6@gmail.com

Celle de votre compte. Votre identifiant fonctionne aussi.

Mot de passe

.....

Au moins dix caractères.

[Retour](#) [Se connecter](#)

[Demander un accès](#) · [Mot de passe oublié ?](#)

Accès réservé aux utilisateurs autorisés SOCADEL.
En cas de difficulté, contactez l'administrateur NEXT LTD.

En démonstration, l'adresse et le mot de passe sont déjà là.

Le mode démonstration est coupé en production. Il expose des mots de passe à un visiteur non authentifié : c'est acceptable sur une instance de découverte, jamais sur celle qui porte le référentiel réel. Le sélecteur disparaît alors de l'écran.

Étape 1, votre profil

Quatre cartes, de la portée la plus large à la plus restreinte. Choisissez **Super utilisateur**.

Bordereau intelligent de collecte WhatsApp

Suivez le travail des agents de terrain, itinéraire par itinéraire, et confrontez chaque déclaration au référentiel SOCADEL.

- Affecter les itinéraires**
L'agent se présente, vous notez les itinéraires que vous lui confiez et imprimez son bordereau de terrain.
- Saisir la production**
Au retour, vous reportez ce que l'agent a réalisé : abonnements obtenus, absents, refus.
- Vérifier et payer**
Le référentiel SOCADEL confirme les abonnements réellement enregistrés : c'est lui qui fait foi.

NEXT LTD, Numeric Export Technologies

Étape 1 sur 3

Qui êtes-vous ?
Choisissez le profil sous lequel vous travaillez. Il est vérifié à la connexion : si votre compte est enregistré autrement, l'accès est refusé.

Démonstration
Comptes fournis, connexion immédiate

Réel
Vos identifiants, votre agence

SU Super utilisateur
NEXT LTD, exploite et répond de la plateforme

AD Administrateur
SOCADEL, gouverne les accès et les périmètres

SV Superviseur
SOCADEL, pilote les agents d'une agence

AG Agent de terrain
SOCADEL, consulte sa production

[Demander un accès](#) · [Mot de passe oublié ?](#)

Accès réservé aux utilisateurs autorisés SOCADEL.
En cas de difficulté, contactez l'administrateur NEXT LTD.

Premier écran : quatre profils, un seul est le vôtre.

Étape 2, votre agence

Vous portez une vue nationale : choisissez **Portée nationale, toutes les agences** en haut de la liste.

Bordereau intelligent de collecte WhatsApp

Suivez le travail des agents de terrain, itinéraire par itinéraire, et confrontez chaque déclaration au référentiel SOCADEL.

- Affecter les itinéraires**
L'agent se présente, vous notez les itinéraires que vous lui confiez et imprimez son bordereau de terrain.
- Saisir la production**
Au retour, vous reportez ce que l'agent a réalisé : abonnements obtenus, absents, refus.
- Vérifier et payer**
Le référentiel SOCADEL confirme les abonnements réellement enregistrés : c'est lui qui fait foi.

NEXT LTD, Numeric Export Technologies

Étape 2 sur 3

Où travaillez-vous aujourd'hui ?
Votre agence cadre l'écran d'accueil. Elle ne donne aucun droit supplémentaire : votre périmètre reste celui de votre compte.

Rechercher une agence

NGAOUNDERE

CSC_NGAOUNDERE NORD
DLP ADAMAOUA, DRNEA

CSC_NGAOUNDERE SUD
DLP ADAMAOUA, DRNEA

181 agences

[Retour](#) [Continuer](#)

[Demander un accès](#) · [Mot de passe oublié ?](#)

Accès réservé aux utilisateurs autorisés SOCADEL.
En cas de difficulté, contactez l'administrateur NEXT LTD.

La recherche filtre sur le nom, la division et la direction.

Étape 3, vos identifiants

Un bandeau rappelle le profil et l'agence retenus, avec un lien **Changer** si vous vous êtes trompé. Saisissez ensuite votre adresse électronique et votre mot de passe.

Champ	Valeur pour ce guide
Adresse électronique	tonbaloic6@gmail.com
Mot de passe	Ngaoundal-Kribi-88

Comptes de mise en route. Changez votre mot de passe à la première connexion : ces valeurs figurent dans un document.



SOCADEL
Société Camerounaise d'Electricité

Bordereau intelligent de collecte WhatsApp

Suivez le travail des agents de terrain, itinéraire par itinéraire, et confrontez chaque déclaration au référentiel SOCADEL.

- Affecter les itinéraires**
L'agent se présente, vous notez les itinéraires que vous lui confiez et imprimez son bordereau de terrain.
- Saisir la production**
Au retour, vous reportez ce que l'agent a réalisé : abonnements obtenus, absents, refus.
- Vérifier et payer**
Le référentiel SOCADEL confirme les abonnements réellement enregistrés : c'est lui qui fait foi.

NEXT LTD, Numeric Export Technologies

Étape 3 sur 3

Vos identifiants

Superviseur, CSC_NGAOUNDERE SUD [Changer](#)

Adresse électronique

Celle de votre compte. Votre identifiant fonctionne aussi.

Mot de passe

Au moins dix caractères.

Itinéraires annoncés par l'agent

Facultatif. Saisissez les codes que l'agent vous donne de mémoire, séparés par un espace ou une virgule : vous arriverez directement sur son bordereau.

[Retour](#) [Se connecter](#)

[Demander un accès](#) · [Mot de passe oublié ?](#)

Accès réservé aux utilisateurs autorisés SOCADEL.
En cas de difficulté, contactez l'administrateur NEXT LTD.

Le profil et l'agence sont rappelés au-dessus des champs.

Si l'accès est refusé

Deux refus possibles, et ils ne disent pas la même chose.

Message	Ce qu'il faut faire
Identifiant ou mot de passe incorrect	Le compte ou le mot de passe est faux. La plateforme ne dit jamais lequel des deux : le contraire permettrait de découvrir qui possède un compte.
Ce compte est enregistré comme...	Votre mot de passe est bon, mais vous avez choisi le mauvais profil. Revenez au premier écran et prenez le bon.
Ce compte est rattaché à l'agence...	Vous avez déclaré une autre agence que la vôtre. Corrigez, ou rapprochez-vous de votre administrateur si votre rattachement a changé.



SOCADEL
Société Camerounaise d'Electricité

Bordereau intelligent de collecte WhatsApp

Suivez le travail des agents de terrain, itinéraire par itinéraire, et confrontez chaque déclaration au référentiel SOCADEL.

- Affecter les itinéraires**
L'agent se présente, vous notez les itinéraires que vous lui confiez et imprimez son bordereau de terrain.
- Saisir la production**
Au retour, vous reportez ce que l'agent a réalisé : abonnements obtenus, absents, refus.
- Vérifier et payer**
Le référentiel SOCADEL confirme les abonnements réellement enregistrés : c'est lui qui fait foi.

NEXT LTD, Numeric Export Technologies

Étape 3 sur 3

Ce compte est enregistré comme superviseur, pas comme administrateur. Choisissez le bon profil.

Vos identifiants

Administrateur, Portée nationale, toutes les agences [Changer](#)

Adresse électronique

loicdjimgou@gmail.com

Celle de votre compte. Votre identifiant fonctionne aussi.

Mot de passe

.....

Au moins dix caractères.

[Retour](#) [Se connecter](#)

[Demander un accès](#) · [Mot de passe oublié ?](#)

Accès réservé aux utilisateurs autorisés SOCADEL.
En cas de difficulté, contactez l'administrateur NEXT LTD.


Un profil qui ne correspond pas au compte est refusé, avec la raison.

Le profil et l'agence ne vous donnent aucun droit. Ils sont confrontés à votre compte, et la session est refusée s'ils divergent. Ce que vous voyez reste défini par votre compte, pas par ce que vous déclarez à l'entrée.

socad'el
Société Camerounaise d'Electricité

2. Votre tableau de bord


La même vue nationale que l'administrateur, sur l'ensemble du réseau SOCADEL.



Le tableau de bord, en portée nationale.

3. Les comptes

L'écran est celui de l'administrateur, mais vous y agissez sur les trois rangs inférieurs, administrateurs compris.



Les comptes : vous les voyez tous, sauf vos pairs.

The screenshot shows the 'Utilisateurs' (Users) section of the Socadel interface. On the left is a sidebar with navigation links: Affections, Tableau de bord, Bordereau, Itinéraires, Agents, Import / Export, Territoire, Rôles, Audit et journal, and Utilisateurs (selected). The main area displays a request for approval for user MBARGA Jeanne (mj). The request is currently 'En attente d'approbation' (Pending approval). The user's profile is set to 'Superviseur' (Supervisor) and 'CSC_ESSOS' (Agency). The region is 'DRC'. A note states: 'Sans agence ni région, ce superviseur verrait la production des 181 agences. La plateforme refusera ses requêtes tant qu'un périmètre ne lui est pas attribué.' (Without agency or region, this supervisor would see the production of the 181 agencies. The platform will refuse its requests until a perimeter is assigned to it). At the bottom, there are buttons for 'Approuver' (Approve) and 'Refuser' (Refuse).

L'examen d'une demande. Le profil administrateur vous est ouvert.

4. Le référentiel et la bascule à venir

Aujourd'hui la vérification s'appuie sur une base de test chargée depuis le classeur SOCADEL : 425 920 clients, tous en not_checked puisque la campagne n'a pas encore eu lieu. **Toute déclaration d'abonnement y ressort donc infirmée**, ce qui est le comportement correct.

Le jour où l'API NEXT sera ouverte sur la base MRA, un seul adaptateur sera à écrire : le port de lecture du référentiel est déjà en place, et rien d'autre dans le code ne sait d'où viennent les données.

Sujet	État aujourd'hui	Ce qui reste
Source de vérité	Base de test PostgreSQL, 425 920 clients	Brancher l'API NEXT / MRA
Statuts WhatsApp	Tous en not_checked	Alimentés par l'enrôlement réel
Périmètres	Mécanisme en place, superviseur sans périmètre bloqué	Attribuer les 181 agences aux superviseurs réels
Mots de passe et clé de signature	Valeurs de mise en route	À remplacer impérativement

Le maillage territorial

Le réseau bouge : une agence ouvre dans un lotissement neuf, une autre devient inaccessible. L'écran **Territoire** vous permet de suivre ces mouvements le jour même, sans attendre un nouvel import du référentiel clients.

 **Bordereau**
SOCADEL x NEXT

 Affections
Confier les itinéraires du jour

 Tableau de bord
KPI et évolution

 Bordereau
Saisir la production des agents

 Itinéraires
Rechercher et imprimer

 Agents
Répertoire des collecteurs

 Import / Export
Fichiers et modèles

 **Territoire**
Agences, divisions, régions

 Rôles
Permissions par profil

 Audit et journal
Qui a fait quoi

 Utilisateurs
Comptes et accès

☰

Q Rechercher... Ctrl K FR EN

Maillage territorial

Les agences de SOCADEL, leurs divisions et leurs directions régionales.

Agences

181

Divisions

33

Directions régionales

9

Rechercher

Direction régionale

État

Nom d'agence, division ou direction

Toutes

Agences ouvertes

CSC_BASSA

DVC DOUALA CENTRE - DCUD

Modifier

Fermer

CSC_BEPANDA

DVC DOUALA CENTRE - DCUD

Modifier

Fermer

CSC_DEIDO

DVC DOUALA CENTRE - DCUD

Modifier

Fermer

CSC_BILLE

DVC DOUALA EST - DCUD

Modifier

Fermer

CSC_DAKAR

DVC DOUALA EST - DCUD

Modifier

Fermer

CSC_NDOGPASSI

DVC DOUALA EST - DCUD

Modifier

Fermer

CSC_YASSA

DVC DOUALA EST - DCUD

Modifier

Fermer

CSC_BONAMOUSSADI

DVC DOUALA EST - DCUD

Modifier

Fermer

Les 181 agences, leurs divisions et leurs directions régionales.

Geste	Ce qu'il emporte
Ouvrir une agence	Elle rejoint aussitôt le sélecteur de connexion et les listes de travail.
Corriger un rattachement	Division et direction se modifient. Le nom, non : comptes, itinéraires et référentiel le portent tel quel.
Fermer une agence	Elle quitte les listes et le sélecteur de connexion le jour même, mais reste attachée à la production passée. Le motif est exigé.
Supprimer une agence	Réservé à la correction d'une saisie : dès qu'un compte ou une tournée s'y rattache, seule la fermeture reste possible.

Société Camerounaise d'Electricité

Les rôles et leurs permissions

L'écran **Rôles** montre ce que chaque profil porte réellement. Il rend un refus compréhensible sans aller lire le code : on y voit le rang, le nombre de droits effectifs, et le détail de chacun.

Bordereau
SOCADEL × NEXT

Rechercher... Ctr+K FR EN

Rôles et permissions
Ce que chaque rôle porte, et ce qui lui a été retranché.

On retranche, on n'ajoute jamais. Les quatre rôles et leur matrice sont écrits dans le code, relus et testés. Retirer un droit ici le ferme aussitôt ; aucune écriture ne peut en ouvrir un que le code ne donne pas. C'est ce qui rend l'escalade de privilèges impossible par la donnée, y compris depuis une sauvegarde restaurée.

Rang	Rôle	Description	Nombre de droits
3	Super utilisateur	NEXT LTD - rang 3	30 droit(s)
2	Administrateur	SOCADEL - rang 2	27 droit(s)
1	Superviseur	SOCADEL, une agence - rang 1	16 droit(s)
0	Agent de terrain	SOCADEL, sur le terrain - rang 0	3 droit(s)

TONBA Loic
Session active
Super utilisateur
Déconnexion

Les quatre rôles, du plus large au plus restreint.

On retranche, on n'ajoute jamais. Les quatre rôles et leur matrice sont écrits dans le code, où ils sont relus, testés et versionnés. Retirer un droit ici le ferme aussitôt ; aucune écriture en base ne peut en ouvrir un que le code ne donne pas. C'est ce qui rend l'escalade de privilèges impossible par la donnée, y compris depuis une sauvegarde restaurée.

Le journal d'audit

Qui a affecté cette tournée, qui a fermé cette agence, qui a réinitialisé ce mot de passe. L'écran **Audit et journal** répond, du plus récent au plus ancien, avec des filtres par auteur, par action et par période.

Bordereau

SOCADÉL « NEXT »

Affectations

Confier les itinéraires du jour

Tableau de bord

KPI et évolution

Bordereau

Saisir la production des agents

Itinéraires

Rechercher et imprimer

Agents

Répertoire des collecteurs

Import / Export

Fichiers et modèles

Territoire

Agences, divisions, régions

Rôles

Permissions par profil

Audit et journal

Qui a fait quoi

Utilisateurs

Comptes et accès

Q Rechercher...

Ctrl K

FR

EN

Audit et journal

Qui a fait quoi sur la plateforme, du plus récent au plus ancien.

Auteur

admin, superviseur...

Action

territoire, connexion, affectat

Du

mm/dd/yyyy

Au

mm/dd/yyyy

Échecs seulement

Réinitialiser

Quand	Auteur	Action	Cible	Issue	Origine
31/08 17:15:22	sudo super utilisateur	POST /auth/connexion	connexion	Réussi	127.0.0.1
31/08 17:15:00	admin administrateur	POST /auth/connexion	connexion	Réussi	127.0.0.1
31/08 17:14:50	ag001 agent terrain	POST /auth/connexion	connexion	Réussi	127.0.0.1
31/08 17:14:43	superviseur superviseur	POST /auth/connexion	connexion	Réussi	127.0.0.1
31/08 17:14:18	superviseur superviseur	POST /bordereau/verification	verification	Réussi	127.0.0.1
31/08 17:14:13	superviseur superviseur	PATCH /bordereau/5957e44d-b071-4b25-9798-396928cd96c	5957e44d-b071-4b25-9798-396928cd96c	Réussi	127.0.0.1
31/08 17:14:07	superviseur superviseur	PATCH /bordereau/eef24436-27fc-4bdd-b957-b1cabe897d8c	eef24436-27fc-4bdd-b957-b1cabe897d8c	Réussi	127.0.0.1
31/08 17:13:58	superviseur superviseur	POST /itinéraires/affectations	affectations	Réussi	127.0.0.1
31/08 17:13:54	superviseur superviseur	POST /auth/connexion	connexion	Réussi	127.0.0.1

Le journal : l'auteur, le geste, la cible et l'issue.

Le journal enregistre les **écritures** et les **tentatives de connexion**, pas les consultations : un tableau de bord ouvert deux minutes produit des dizaines de lectures, et personne ne cherche qui l'a regardé.

Il ne retient jamais le contenu transmis. Ni mot de passe, ni numéro de téléphone, ni nom de client. Les recopier créerait une seconde base de données personnelles, moins protégée que la première et consultable par des gens qui n'ont pas à la voir. Le geste et sa cible suffisent à répondre à « qui a fait quoi ».

Société Camerounaise d'Electricité

5. Ce que vous voyez du terrain

Bordereau de collecte
Reportez ici ce que chaque agent a réalisé sur le terrain.

Rechercher: Du: Au:

Statut:

Client	Réf. géo	Itin.	Compteur	N° collecté	Statut	Vérification	Date	Action
☐ YORO GASTON 203512041	960-42-03-005-011	110581	2216081586	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐ SALI OUSMANOU 203512035	960-42-02-011-011	110581	2216084738	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐ ABDOULLAHI 203453601	960-42-01-132-00-0101	110581	2216109947	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐ ABBA OUSMANOU 203508356	960-42-03-021-011	110581	2216085092	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐ HAMADOU ABBO 203364922	960-42-03-057-00-011	110581	18107279	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐ IBRAHIMA BABANGUIDA 203194943	960-42-03-031-00-001	110581	2216147849	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐ ABBA SOULEYMANOU 203283872	960-42-03-004-011	110581	2216081752	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐ BABA DJALO 203194918	960-42-03-018-00-001	110581	2216073145	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐ SOULEYMANOU HAYATOU 203194918	960-42-01-198-00-0101	110581	2216098755	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir

Le bordereau, sans aucune restriction de périmètre.

Obtenir un compte, ou en reprendre la main

Demander un accès

S'inscrire **ne donne pas accès**. La plateforme porte le référentiel clients de SOCADÉL, plus de quatre cent mille noms et numéros de téléphone : un accès s'accorde, il ne se prend pas. Le parcours compte quatre temps.

- Vous remplissez le formulaire et **choisissez vous-même votre mot de passe**, saisi deux fois. Une jauge vous dit en direct s'il tient.
- Un courriel part vers votre adresse. Tant que vous n'avez pas ouvert le lien, la connexion est refusée, même avec le bon mot de passe.
- Un responsable examine votre demande, vous attribue un profil et, si vous êtes superviseur, une agence.
- Un second courriel vous prévient que l'accès est ouvert.

Demander un accès

S'inscrire dépose une demande, cela n'ouvre rien. La plateforme porte le référentiel clients de SOCADEL : un responsable examinera votre demande et vous attribuera vos droits.

Nom complet
MBARGA Jeanne

Identifiant

Celui que vous saisissez à la connexion.

Adresse électronique

Téléphone
+237 6 94 17 47 68

Profil souhaité
Superviseur, SOCADEL

Souhaité, pas acquis : c'est le responsable qui attribue le profil définitif.

[Mot de passe](#)

Le formulaire de demande d'accès. Le profil y est souhaité, pas acquis.

Mot de passe oublié

Cliquez **Mot de passe oublié** sous le formulaire de connexion, indiquez l'adresse de votre compte, et suivez le lien reçu. Il est valable deux heures et ne fonctionne qu'une fois.

La plateforme répond toujours la même chose, que l'adresse existe ou non. Ce n'est pas une maladresse : dire « adresse inconnue » offrirait un moyen simple de savoir qui possède un compte.

Mot de passe oublié

Indiquez l'adresse de votre compte. Un lien valable deux heures vous sera envoyé.

Adresse électronique

Envoyer le lien

[Revenir à la connexion](#)

Une seule adresse demandée, une seule réponse possible.

Si vous n'avez plus accès à votre boîte, votre responsable peut réinitialiser pour vous : il vous remettra un mot de passe provisoire **de vive voix**, jamais par écrit, et vous devrez le remplacer à la connexion suivante.

Ce qu'il faut retenir

Question	Réponse
Où je me connecte	http://localhost:3000 en développement
Mon profil	Super utilisateur, NEXT LTD
Qui contacter	Votre administrateur SOCADEL pour un accès ou un mot de passe ; NEXT LTD pour un dysfonctionnement de la plateforme.
Si un écran reste vide	Vérifiez d'abord votre filtre, puis votre périmètre : un superviseur ne voit que son agence.

Ce guide est généré depuis le dépôt, en même temps que les captures. Une évolution de l'interface se répercute en le régénérant : il ne peut donc pas décrire un écran qui n'existe plus.

