Configuración y Administración de Conmutadores.

Caso práctico

Jana está muy satisfecha de su paso por BK Sistemas Informáticos realizando el módulo de FCT y así se lo ha hecho saber al resto de compañeros del ciclo formativo que están haciendo lo mismo en otras empresa. Dice que está aprendiendo muchas cosas pero sobre todo lo relacionado con las redes locales. Ya han montado una red y hay programada otra para esta semana en la empresa de unos clientes.

Cada vez se siente más animada al comprobar que va entendiendo mejor todos los conceptos que se relacionan con esta materia. Aunque siempre que aprende algo nuevo le surgen nuevas dudas y preguntas, está descubriendo el apasionante mundo de las redes y parece que nunca va a llegar a dominarlo.



Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

De camino a la empresa ha recordado que **Vindio** les dijo que esta semana harían "trabajo de campo", es decir, que saldrían a ver las instalaciones de los clientes para organizar y planificar el trabajo de instalación de una nueva red local. Quizás sea eso lo que más la anima a empezar una nueva jornada laboral.

Hemos visto en unidades anteriores que una red de área local (LAN) está compuesta por varios equipos informáticos interconectados.

A nivel **físico** y **de capa de enlace** esta interconexión se realiza mediante un **dispositivo de interconexión o conmutador (switch)** con especificaciones técnicas que normalmente siguen el estándar **Ethernet** y que conmutan en función de las **direcciones MAC** de los equipos. En esta unidad nos centraremos en ver cómo funcionan los conmutadores y cómo se configuran.

Pero veremos que no proporcionan conectividad total con otras redes a nivel 3 (protocolo y direcciones IP), para ello es necesario un router.

1.- Segmentación de la red. ventajas que presenta.

Caso práctico



Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

Al llegar a la empresa, **Noiba** se encuentra con **Laro** en la nueva sala de formación de la empresa conectando una impresora al switch de la red. Y al saludar le pregunta si es para hacer posible la impresión desde cada uno de los equipos de la red. **Laro** le responde que no exactamente, y que aunque esa sería una posibilidad, pretende todo lo contrario y con la configuración adecuada del switch es posible discriminar los equipos a los que se les permite la impresión, para ello ha segmentado la red para que determinados ordenadores puedan ser utilizados por el personal de Administración, que en ciertos momentos van a tener que utilizar parte de la sala.


Laro explica que de ese modo van a evitar colisiones en la red y a la creación de los dominios de colisión. Noiba no se pto de dominio de colisión y las ventajas de crear diferentes

acordaba del concepto de dominio de colisión y las ventajas de crear diferentes segmentos en una red con un conmutador y se interesa por el tema de la segmentación de la red.

Segmentar una red es crear pequeños dominios de colisión para minimizar la competencia por el medio entre las distintas estaciones, dando a cada una de ellas un ancho de banda. Esto se consigue gracias a que se aísla el tráfico entre los distintos segmentos de la red. La segmentación se puede llevar a cabo utilizando puentes, conmutadores o routers.

Un **segmento de red** es un conjunto de dispositivos que está en el **mismo dominio de colisión**. Por ejemplo, cinco <u>PC</u> unidos mediante un hub o concentrador constituyen un único segmento de red porque solamente hay definido un dominio de colisión.

Como se puede apreciar en la imagen anterior, todos los equipos conectados a un concentrador pertenecen al mismo segmento de red (un solo dominio de colisión). Varios dominios de colisión pueden estar en el mismo dominio de difusión.



Alfonso Bonillo-Elab. Propia (Dominio público)

Autoevaluación

Los dispositivos que crean dominios de colisión son:

- Routers y concentradores.
- O Puentes, conmutadores y routers.
- Solamente los hub.
- Solamente los routers.

No, un concentrador es como un cable.

Enhorabuena, has acertado.

Falso. Un hub no crea dominios de colisión.

Incorrecto. El router sí crea dominios de colisión, pero no es el único.

- 1. Incorrecto
- 2. Opción correcta
- 3. Incorrecto
- 4. Incorrecto

2.- Conmutadores y dominios de colision y broadcast.

Caso práctico

Durante el desayuno **Naroba** pregunta a **Noiba** sobre la instalación del conmutador en la red. Responde que ha sido bastante sencilla gracias a la habilidad y explicaciones de **Laro** para que la impresora funcione perfectamente. **Naroba** pregunta si sería posible imprimir desde otro despacho, ya que la impresora está conectada a la red. **Noiba** le explica que con la configuración que han hecho se podría utiliza la impresora incluso desde su casa a través de Internet.

Añade que ha sido muy amable al explicarle cada paso de la conexión y configuración del switch con ciertas particularidades de la red y los dominios de difusión.



Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

Naroba dice que es cierto, que todos en la empresa son muy amables, las están tratando muy bien y están aprendiendo mucho. El ambiente de trabajo es muy bueno y no estaría mal trabajar allí al terminar el ciclo.



Un conmutador (switch) es un dispositivo de interconexión que es capaz de generar diferentes dominios de colisión. La diferencia entre un concentrador (hub) y un conmutador es que un concentrador recibe información por un puerto y la reenvía por todos los demás mientras que un conmutador reenvía la información solamente por los puertos a los que va dirigida.

Los conmutadores reconocen las direcciones Ethernet de los nodos de cada segmento de la red, y permiten sólo el tráfico necesario para la comunicación entre los equipos implicados en el mismo dominio de colisión.

Cuando un paquete es recibido por el conmutador, el conmutador examina las direcciones MAC origen y destino y las compara con una tabla de segmentos de la red almacenada en el switch. Después de comparar las direcciones MAC que vienen en el paquete con las almacenadas, el conmutador escoge la ruta apropiada y lo reenvía por el puerto correcto.

Un switch es capaz de aprender las direcciones MAC que le rodean (en su/s subred/es) y crear tablas, es lo que le diferencia del concentrador o hub. Crean canales directos de comunicación entre pares de puertos de tal forma que la comunicación entre un par de puertos no se ve afectada por otra comunicación entre cualquier otro par de puertos. Así, el ancho de banda se puede aprovechar en su totalidad aunque varios puertos estén transmitiendo a la vez.

Los conmutadores convencionales pueden conectar redes diferentes a nivel de la capa 1 del modelo OSI pero iguales a nivel de la capa 3, es decir, deben tener direcciones IP en la misma subred (igual dominio de difusión). Por otro lado, existen también conmutadores que trabajan en el nivel 3, son conmutadores con características de enrutamiento (o routers con características de switch con gran capacidad/velocidad de conmutación), enrutan los paquetes a nivel 3 según las direcciones IP de destino y conmutan entre sus puertos según las MAC de destino. Normalmente trabajarán separando sus puertos en diferentes subredes virtuales o VLANs. Sobre esto se profundizará en la unidad 5.

Los switchs de nivel 3 al trabajar como routers, permiten la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión. Los switchs de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes locales grandes y complejas.

Este enlace explica muy bien el concepto de autoaprendizaje de MACs de los switches (plug&play)

PRACTICAL NETWORKING .NET

IP: 10.10.10.30/24
MAC: cccc.cccc.

MAC Address Table

IP: 10.10.10/24
MAC: aaaa.aaaa.aaaa

IP: 10.10.10/24
MAC: bbbb.bbbb.bbbb

Autoevaluación

Un switch es capaz de comunicar dominios de difusión diferentes:

- O Verdadero.
- No existen conmutadores capaces de hacerlo.
- Solamente si también incorpora funcionalidad de router.
- Solamente los conmutadores de nivel 2.

Falso, crea dominios de colisión.

Incorrecto. Si existen conmutadores, de nivel 3.

Enhorabuena, estos son los conmutadores de nivel 3.

No es correcto. Todos los conmutadores trabajan por lo menos a nivel 2.

- 1. Incorrecto
- 2. Incorrecto
- 3. Opción correcta4. Incorrecto

3.- La segmentación de redes. Equipos e interconexión.

Caso práctico


Durante la mañana **Juan** tiene un reunión en una de las empresas más grandes de la zona porque quieren contratar los servicios de **BK Sistemas Informáticos** para preparar una convención de clientes a quienes obsequiar con un almuerzo de trabajo para presentar un nuevo software que va a mejorar considerablemente los servicios que prestan y para esa presentación necesitan disponer de una red local con unos 150 equipos.

Tras entrevistarse durante horas con el gerente de la empresa y tomar nota de todo lo que necesitan, deciden visitar las instalaciones en las que se va a celebrar la convención y concretar ciertos detalles.



Jonny Goldstein (CC BY)

Juan le propone una solución que cubra sus necesidades con la instalación de varios switchs de última generación para que la velocidad de intercambio en la red sea suficientemente alta, y poder evitar las colisiones en un alto porcentaje.



Alfonso Bonillo-Elab.Propia (Dominio público)

Una correcta segmentación de la red nos ayudará a mejorar los "cuellos de botella" de la red y además contribuirá de manera notable a mejorar la seguridad.

Si la segmentación de la red se lleva a cabo con switches de nivel 2 se hace con las direcciones MAC (conmutación de capa 2), y si se lleva a cabo con conmutadores de nivel 3 (conmutación de capa 3), se emplean también las direcciones IP.

Para segmentar redes se emplean puentes, conmutadores y routers. Todos estos dispositivos funcionan de forma análoga cuando manejan direcciones MAC .

Cuando una trama entra en un conmutador, se contemplan tres casos:

- 1.- Si la trama entra por el mismo puerto en el cual está el destino de la trama, se ignora.
- 2.- Si la trama entra por un puerto diferente al destino se reenvía a ese destino.
- 3.- Si no conoce el puerto destino de la trama, se envía por todos los puertos (" inundación").

El **conmutador básico tiene un funcionamiento similar al puente**, el conmutador actúa por hardware y el puente por software. En cualquier caso, ambos utilizan una tabla de enrutamiento similar:

Tabla de enrutamiento

INTERFAZ	DIRECCIÓN MAC
E0	00-1D-7D-C7-AA-8D
E1	00-1D-7D-C3-BB-4C
E2	00-2C-4A-C2-CC-3A

El interfaz es el puerto del puente o conmutador relacionado con una dirección <u>MAC</u> destino. En la tabla anterior, el equipo cuya dirección <u>MAC</u> es 00-1D-7D-C7-AA-8D es accesible a través del puerto E0.

Estas tablas son las responsables de que los mensajes lleguen a su destino. Cuando una trama llega al dispositivo de interconexión se actúa de la manera siguiente:

- 1.- La trama expone su dirección de origen y de destino. "¿Por dónde tengo que salir?
- 2.- El dispositivo busca en su tabla esas direcciones. "A ver si te encuentro en la tabla".
- 3.- Si se encuentra la dirección buscada en la tabla, se envía la trama por el puerto correspondiente. "Aquí estás, sal por esta puerta".
- 4.- Si no se encuentra la dirección buscada, se envía por todos los puertos menos por el que llegó la trama para que se busque en otro segmento de red. "No sé por dónde tendrías que salir, prueba todas las puertas".
- 5.- Una vez que se encuentra la trama y hay una respuesta por parte del destinatario, se inscribe en la tabla el correspondiente registro para búsquedas posteriores. "Encontré mi sitio saliendo por esta puerta, recuérdalo".

Estas tablas son las que dan origen a los segmentos de red, crean caminos lógicos entre el origen y el destino y así evitan colisiones entre otras comunicaciones.

Los puentes y conmutadores son capaces de aprender del entorno e incorporar a sus tablas de direcciones, las direcciones de los elementos que están conectados a ellos y asociar dichas direcciones a los puertos por donde son accesibles. Por esto se dice que los switches son **PLUG & PLAY**.

3.1.- Interconexión con PC.

La interconexión de los puentes y conmutadores no necesita de ninguna configuración adicional, solamente nos debe preocupar el tipo de interfaz utilizado (RJ45, coaxial). Los enrutadores por el contrario sí que necesitan de la configuración de direcciones IP ya que son dispositivos que trabajan a nivel de red.

Los tipos de puertos de los que disponen estos dispositivos básicamente son:

- LAN
- √ Consola
- √ RS232
- √ WAN

Generalmente, los puertos vienen identificados y en la actualidad la mayoría utilizan el interfaz RJ45 para la conexión de routers, ordenadores u otros switches. El interfaz RS232 y el puerto Consola se utilizan para acceder a la configuración interna.



Toni Birrer (CC BY-SA)

Los encaminadores o routers trabajan en el nivel 3 de la arquitectura OSI, gracias a esto son capaces de transmitir datos de un lado a otro de la red utilizando direcciones lógicas o direcciones de red. Además, el router es capaz de determinar la mejor ruta para enviar los datos, basándose en una tabla de enrutamiento que el mismo router es capaz de construir mediante aprendizaje.

Aunque los router se pueden utilizar para segmentar las redes a nivel 2, en sustitución de los conmutadores, lo ideal es utilizar los conmutadores o puentes a nivel enlace y los router para

segmentar las redes a nivel de red (subredes), y así crear diferentes dominios de difusión en una red con varios dominios de colisión creados ya por los conmutadores.

Si solamente queremos una segmentación a nivel 2 podemos escoger entre router o switch, preferiblemente conmutador porque es más efectivo para aumentar el ancho de banda, pero si queremos gestión inteligente de paquetes y acceso a una red WAN, necesitamos un encaminador.

El switch proporciona una velocidad de transmisión de paquetes más rápida a un coste inferior al que proporciona el router, esto es lógico si pensamos que el switch tiene menos circuitería y por lo tanto las tramas están sometidas a menos operaciones dentro de un conmutador.

Autoevaluación

Un administrador de una red LAN sin necesidad de conexión a una red de área extensa escogerá como mejor opción para segmentar dicha red:

- Varios concentradores de nivel 3 puesto que generarán varios dominios de difusión.
- Routers para poder tener una conexión tipo WAN.
- Conmutadores con capacidad de router, enrutan los paquetes de manera inteligente.
- Solamente los conmutadores de nivel 2.

Falso. Los concentradores son de nivel 1.

No tiene necesidad de redes de área extensa.

Correcto. Es una solución más económica que los routers y agiliza el comportamiento de la red.

Incorrecto. Sería una solución pero no la única.

- 1. Incorrecto
- 2. Incorrecto
- 3. Opción correcta
- 4. Incorrecto

3.2.- Interconexión entre switches.


Los switchs se pueden conectar entre sí de manera que funcionen como una sola entidad formando una "pila", este mecanismo se conoce como "apilar switchs". Se emplea con switchs gestionables y nos permite gestionar toda la "pila" utilizando una sola dirección IP y un puerto de acceso para la configuración.

Podemos apilar los switchs de tres maneras diferentes:

- Utilizando los puertos RJ45 y cables de red cruzados.
- Utilizando el puerto uplink.
- Utilizando el módulo de apilamiento.

Una pila de conmutadores es un conjunto de conmutadores que deben tener la capacidad "apilable" y que están conectados mediante puertos.

El conmutador que controla el funcionamiento de la pila se denomina "unidad maestra" o "raíz" de la pila. La unidad maestra y los demás conmutadores de la pila son miembros de la pila.



Alfonso Bonillo-Elab.Propia (Dominio público)

El proceso para crear la pila es el siguiente:

- 1.- Configurar la protección por contraseña y asignar la dirección IP de la unidad raíz, la primera unidad de la pila.
- 2.- Colocar los conmutadores uno encima de otro con la unidad raíz situada en la parte inferior de ella.
- 3.- Conectar el cable de apilado de la unidad raíz a su puerto "salida de pila", situado en la parte posterior.
- 4.- Conectar el cable de apilado de la unidad raíz al puerto "entrada de pila" de la segunda unidad de la pila.
- 5.- La unidad raíz siempre tiene el puerto de entrada de la pila desconectado.
- 6.- Se conecta el puerto "salida de pila" al "entrada de pila" de cada unidad superior.
- 7.- El puerto "salida de pila" de la unidad superior siempre está vacío.
- 8.- Conectar la corriente eléctrica en sentido descendente, de manera que la unidad raíz sea la última.

Autoevaluación

La diferencia entre varios conmutadores unidos entre sí y una pila de conmutadores es:

- No hay diferencia.
- O Los conmutadores que forman la pila están unidos por cables RJ45.
- La pila se puede gestionar desde un solo puerto.
- La pila se puede gestionar desde la IP de cualquiera de los conmutadores que la forman.

Incorrecto. Una pila son conmutadores unidos entre sí pero unir conmutadores puede no formar una pila.

No, una pila puede utilizar otro tipo de cable.

Si, cuando se forma la pila todos los conmutadores actúan como una sola unidad.

No, la pila se gestiona desde la IP del conmutador raíz.

- 1. Incorrecto
- 2. Incorrecto
- 3. Opción correcta
- 4. Incorrecto

4.- Formas de conexión al conmutador para su configuración.

Caso práctico

Cuando **Juan** le explica a **Vindio** el nuevo proyecto que deben comenzar para preparar la red local de 150 ordenadores para la convención, este le dice que será necesario crear un cuadro de comunicaciones para los diferentes switchs que deben utilizar y que además deben ser conmutadores gestionables de nivel 3.

Juan dice que ya había contemplado esa posibilidad y que incluso ha estado buscando entres sus proveedores algunos muy interesantes para elaborar el presupuesto, pero necesita saber cómo serían las posibles configuraciones de algunos de esos modelos antes de



Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

decidirse, porque ese será la característica principal para decidirse por un modelo u otro, ya que supondrá completar la red en menos tiempo y a veces con mayor facilidad.

Desde su aparición en el mercado, los conmutadores no gestionables han utilizado una tecnología plug & play, de manera que todo lo que han necesitado saber, lo han "aprendido" de su entorno.

El hardware venía programado de fábrica y no existía la posibilidad de modificar nada. Un switch se conectaba con los equipos utilizando sus interfaces <u>RJ45</u> y después de un breve tiempo en el que testeaban la red, reconocían a todas las máquinas y creaban su tabla de enrutamiento de direcciones MAC.

El atractivo de los conmutadores para un administrador de red residía en la rapidez que proporcionaban a la red y el menor precio comparado con otros dispositivos como los enrutadores. Si bien, esto sigue estando vigente, la aparición de switchs con más prestaciones (nivel 3, gestionables, apilables) ha hecho que la mayoría de las redes <u>LAN</u> de tamaño medio hayan incorporado estos dispositivos.

Los nuevos conmutadores siguen utilizándose, en la mayoría de los casos, sin las prestaciones de enrutamiento nivel 3 y gestión, pero sus compradores los han incorporado en previsión de necesidades futuras.


Entre los switchs gestionables, podemos distinguir entre los que se configuran mediante línea de comandos, por SNMP y los que lo hacen por Web.

En general, la administración básica se suele realizar vía línea de comandos (telnet, <u>SSH</u> y/o RS232) y vía Web a través del navegador.

También existen aplicaciones basadas en el protocolo SNMP que suele utilizarse para monitorizar la actividad del dispositivo. El protocolo **SNMP** permite:

- Obtener la cantidad de tramas y el número de bytes por interfaz.
- ✓ Ver Tablas CAM.
- √ Ver errores de transmisión.
- Activar y desactivar interfaces.

Para gestionar un conmutador utilizando el protocolo <u>SNMP</u> se han diseñado muchas aplicaciones que permiten un manejo muy intuitivo y amigable por su entorno gráfico.



Tijs Gommeren (CC BY-SA)

La dificultad en líneas generales está en identificar cada una de las variables que queremos testear. Las aplicaciones que utilizan el protocolo <u>SNMP</u> varían dependiendo del diseñador, tienen el inconveniente de las licencias y el precio, aunque cada vez aparecen más gratuitas o de libre distribución.

La gestión a través de la línea de comandos con telnet o ssh solamente necesita habilitar el servicio en el equipo, por defecto suele estar desactivado.

Debes conocer

En el siguiente enlace podrás ver un vídeo explicativo de como activar el cliente telnet en Windows 10.

Cómo activar telnet en Windows 10

4.1.- Modo usuario y modo privilegiado.

Cuando se trabaja en la **configuración de un conmutador** suelen existir dos formas de hacerlo, dependiendo de los privilegios que tengamos, **usuario y privilegiado.**

El modo usuario me permite solamente consultar el estado de configuración del switch, si quiero cambiar algún parámetro debo acceder en modo privilegiado.



Barcex (CC BY-SA)

- ✓ Modo usuario. Comprobación del estado (modo sólo comprobar). En la línea de comandos aparece el símbolo " > "
- Modo privilegiado. También llamado EXEC privilegiado, en este modo se pueden configurar las características del switch. El símbolo que aparece en la línea de comandos es " # ".

Al conectarnos con el conmutador, lo hacemos como usuario. En la línea de comandos deberíamos teclear la palabra *enable* para pasar a modo privilegiado:

switch>
switch> enable

Y el símbolo debería cambiar a:

switch#

Dentro del modo privilegiado para pasar a configurar debemos ejecutar:

switch# configure terminal

Con lo que nuestra pantalla quedará:

switch(config)#

A partir de aquí podemos empezar a cambiar parámetros, por ejemplo, el nombre de nuestro switch lo cambiamos con el comando hostname:

switch(config)# hostname ALISAL

ALISAL(config)#

Y podríamos comenzar a ejecutar órdenes de configuración en nuestro conmutador. Si utilizamos la vía Web o una aplicación gráfica basada en <u>SNMP</u>, el proceso sería más intuitivo, basado en un sistema de ventanas.

Autoevaluación

Al conectarnos al conmutador vía telnet accedemos a la línea de comandos de configuración en modo:

- Usuario porque se ve el símbolo # en la línea de comandos.
- Exec privilegiado.
- O Usuario con símbolo de sistema >.
- Privilegiado con símbolo >.

No, ese símbolo se asocia al modo privilegiado.

No, para acceder al modo privilegiado hay que hacerlo desde el modo usuario.

Correcto. Es la solución correcta, para pasar al modo privilegiado utilizaremos enable.

No, la conexión nos deja en modo usuario.

- 1. Incorrecto
- 2. Incorrecto
- 3. Opción correcta4. Incorrecto

4.2.- Conmutadores gestionables por web.


Aunque la conexión al conmutador para su configuración puede variar con el fabricante, se puede decir que los **switchs gestionables por Web** tienen las siguientes **características**:

- No tienen un puerto de consola.
- No hay interfaz de línea de comandos.
- No son gestionables con SNMP.
- Se pueden configurar a través de un navegador.

Se puede decir que estos conmutadores se gestionan a través de una interfaz muy intuitiva accesible mediante el navegador de Internet.

Los pasos a seguir para conectarnos a un switch gestionable serán, (suponiendo que ya estén conectados físicamente mediante un cable):

- ✓ Conocer la dirección IP asignada al switch. Generalmente suele ser del tipo 192.168.1.1 o 192.168.0.1, depende de cada fabricante.
- Configurar nuestro equipo con una dirección IP de la misma clase que la del switch. Si el conmutador tienen la dirección IP 192.168.1.1, y nuestra tarjeta de red tendrá una configuración con una dirección IP asignada automáticamente, por ejemplo 192.168.1.10.
- Ahora podemos abrir el navegador y escribir la dirección IP del conmutador en la barra de direcciones. Al ejecutar la orden saltará un cuadro de texto para introducir un usuario y una contraseña que debemos conocer, el fabricante la suministra en el manual del dispositivo.
- ✓ Utilizar el navegador para configurar los parámetros del conmutador que sea necesario.



Arjunaraoc (CC BY-SA)

4.3.- Conmutadores gestionables por línea de comandos vía telnet o SSH.



DBGthekafu (GNU/GPL)

Este tipo de conmutadores son **gestionables** mediante órdenes transferidas **por línea de comandos** desde un host conectado por Ethernet al equipo configurable.

La gestión de este tipo de conmutadores es **más complicada que la gestión por Web** porque hay que conocer las órdenes específicas para configurar cada uno de los parámetros.

Para conectarnos a un conmutador con <u>IP</u> 192.168.1.1, abrimos una consola y tecleamos:

telnet 192.168.1.1

Nos pedirá un nombre de usuario y una contraseña para autentificarnos y acceder al switch. El protocolo telnet está deshabilitado en muchos dispositivos porque se considera poco seguro y en la actualidad se utiliza el ssh con más frecuencia.

Para utilizar **telnet** o **ssh** existen aplicaciones, como **PuTTY**, que permitirán conectar al equipo remoto escogiendo el protocolo que necesite en cada momento. Esta aplicación es gratuita y una vez ejecutada tiene el siguiente aspecto.



Alfonso Bonillo-Elab.Propia (Dominio público)

Con PuTTY se puede escoger el protocolo y el puerto necesarios para la conexión.

Una vez conectados, utilizaremos órdenes en la línea de comandos. Por ejemplo, si queremos cambiar la IP del conmutador, deberíamos introducir una orden del tipo:

Si quisiéramos ver la tabla de direcciones MAC almacenada en el conmutador escribiríamos algo como:

show mac-address-table

Todos los comandos de los que se dispone para la configuración se pueden saber tecleando el símbolo:

?

Debes conocer

PuTTY es un cliente SSH, Telnet, rlogin, y TCP raw con licencia libre. Disponible originalmente sólo para Windows, ahora también está disponible en otras plataformas.

Enlace a la Web oficial de PuTTY.

Para saber más

Para empezar con PuTTY te recomendamos cualquiera de los vídeos de iniciación que puedes encontrar en Internet. En el siguiente enlace encontrarás uno de ellos que puedes visualizar para entender un poco más esta aplicación.

Cómo instalar y configurar PuTTY

4.4.- Conmutadores gestionables por puerto de consola.

Otra forma de gestionar el conmutador es la que utiliza el **emulador de terminal por puerto de consola RS-232 (COM1) o RJ45**, la forma de trabajar sería análoga a la línea de comandos.

La diferencia estriba en la manera de conectarnos, ya que en esta opción se utiliza el puerto de consola que poseen la mayoría de los conmutadores.

El puerto de consola tiene el aspecto de la figura anterior, conector RS-232, nos conectaríamos utilizando un cable RS-232 (conector serie), aunque también existen adaptadores RS-232/RJ45 que nos permiten conectarnos con un cable de par trenzado válido para redes Ethernet.

Para trabajar de este modo, casi todos los sistemas operativos incorporan un programa de emulación de terminal (en el caso de Windows se llama HyperTerminal, aunque no siempre viene instalado por defecto). También es recomendable usar programas más avanzados y multi-propósito como <u>Putty</u>.



Rodrigo César (Dominio público

Para poder conectarnos al switch habrá que seguir los siguientes pasos sacados de la documentación de Cisco.

Paso 1 Conecte el cable provisto con adaptador RJ-45 a DB-9 al puerto serial estándar de 9 pines en la PC. Conecte el otro extremo

del cable al puerto de consola del switch.

Paso 2 Inicie un programa de emulación de terminal en la PC (Hyperterminal, Putty o similar).

Paso 3 Configure el software de emulación de terminal de la PC para 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de detención, sin control del flujo de datos.

Paso 4 Utilice la CLI para introducir los comandos y configurar el switch.

Autoevaluación

La diferencia entre administrar el conmutador por ssh o por telnet está en:

- El tipo de usuario con el que nos conectamos.
- La seguridad de la conexión, ssh es más seguro que telnet.
- Administrar utilizando ssh es más sencillo que por telnet.
- El puerto que se utiliza para conectarnos al switch.

No, el usuario no depende de esto.


Si, ssh lleva encriptada la información.

No, utilizando cualquiera de los dos protocolos tenemos que utilizar los mismos comandos.

No, los dos protocolos pueden utilizar el mismo tipo de puertos.

- 1. Incorrecto
- 2. Opción correcta
- 3. Incorrecto
- 4. Incorrecto

4.5.- Conmutadores gestionables por SNMP.



SNMP es una extensión del protocolo de gestión de red para gateways (SGMP), que se convirtió en 1989 en el estándar recomendado por Internet. Está dirigido a proporcionar una gestión de red centralizada que permita la observación, el control y la gestión de las instalaciones. Utilizando SNMP, un administrador de red puede direccionar preguntas y comandos a los dispositivos de la red.

SNMP se ha convertido, debido al enorme éxito que ha tenido desde su publicación, en el estándar de facto de gestión de redes. Prácticamente todo el equipamiento de redes puede ser gestionado vía SNMP.

El agente de SNMP residente del conmutador permite la gestión remota del mismo mediante IP a través de interfaces Ethernet.

Existen muchas aplicaciones diseñadas para operar con el protocolo de SNMP y poder configurar los dispositivos en un entorno amigable. Cada fabricante suele tener uno específico, pero existen algunos de licencia libre.

Una de ellas es **MIB Browser**. La aplicación tiene una opción de captura SNMP GET que me permite escoger la dirección <u>IP</u> que quiero testear y la variable <u>MIB</u> (casilla etiquetada con <u>OID</u>) a evaluar. Las variables MIB se nombran con números y hay que recurrir al manual de la aplicación para identificar cada una de ellas.

Las aplicaciones SNMP utilizan una base de datos MIB donde se almacenan los parámetros más relevantes de la configuración del equipo.

El Navegador MIB permite visualizar la jerarquía de las variables SNMP MIB en un formato de árbol y le provee con información adicional sobre cada nodo.

Con el Navegador MIB se puede fácilmente cargar (compilar) archivos MIB estándar y propietarios, visualizar y manipular datos, lo cual está disponible vía el agente SNMP.

Para saber más

Puede ser interesante que conozca las aplicación MIB Browser, para ello te proponemos visitar la página oficial desde la que puedes descargar una versión

gratuita y acceder a la documentación más actualizada.

MIB Browser

5.- Configuración del conmutador.

Caso práctico

Jana se acerca a Vindio que tiene un switch en la pantalla de su equipo consultando sus características y las instrucciones de configuración y le pregunta que para qué necesitan un switch tan caro, que ella ha visto otros mucho más baratos y de buena marca, porque los pusieron en el Instituto a principio de curso.

Vindio le explica que aún no tiene claro si ese en concreto servirá, por eso estudia sus características y analiza cómo debe ser configurado para las necesidades del cliente. Dice también que todas o casi todas las marcas tienen conmutadores de diferentes precios y por tanto diferentes características. Ellos necesitan un conmutador configurable que permita segmentar una red local de gran tamaño con facilidad y por eso le está dedicando un tiempo importante a decidirse por uno de los tres que **Juan** le ha propuesto.



Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

Sobre los switch **se puede configurar una amplia variedad de funciones** que permiten asegurar el funcionamiento normal, y en caso de fallar, asegurar la calidad del servicio y la seguridad. Entre las funciones configurables para un switch están las siguientes:

Autentificación: Gestionar un switch nos permite crear usuarios y contraseñas para poder acceder al conmutador en distintos niveles de privilegios, así como cambiar parámetros como el nombre del switch.

Configuración de puertos: Las configuraciones posibles sobre los puertos de switch afectan a:

- La velocidad de comunicación de los puertos.
- ✓ El tipo de comunicación soportada por los puertos.
- El nombre que identifica a cada uno de los puertos.

La velocidad de los puertos de un conmutador puede variar entre 10, 100 o 1000 Mb/s sobre la puerta RJ45 del switch. La configuración de la velocidad se puede hacer de forma manual (fija) o automática. En modo automático, se negocia la velocidad entre los 2 dispositivos a cada lado del cable, intentando siempre tener la máxima velocidad posible en la que no haya errores.



Dirk Vorderstraße (CC BY-SA)

El tipo de comunicación soportada por los puertos define también si la comunicación es dúplex (full-duplex o comunicación bidireccional a la vez) o semidúplex (half-duplex, o se envía o se recibe, pero no ambos a la vez). Normalmente Ethernet por defecto funcionaba en forma semidúplex; pero para un mejor rendimiento de la red (ancho de banda doble) se puede configurar manualmente una comunicación en forma full-dúplex, aunque lo aconsejable es no asignar este parámetro de forma manual a no ser que se esté seguro de que todos los dispositivos lo soportan. En modo automático, igual que con la velocidad, se intenta negociar full-duplex si se soporta a ambos lados del cable Ethernet, y si no se ponen de acuerdo en la negociación (o si el firmware de los equipos no habla el mismo protocolo de negociación y no se entienden) se pone por defecto a half-duplex para evitar errores. En estos casos, se puede probar a poner de forma manual full-duplex en ambos lados y ver si funciona para doblar el ancho de banda.

Otro de los parámetros configurables de los puertos es el nombre que se les asigna y que sirve para identificarlo con su función o con un elemento conectado a él.

Modificar la tabla de direcciones: Aunque las tablas de direcciones <u>MAC</u> son aprendidas de manera automática, existe la posibilidad de añadir direcciones de forma manual.

Gestionar la seguridad en los puertos: Se indican las direcciones <u>MAC</u> que pueden ser conectadas a un puerto. Si la dirección <u>MAC</u> de origen que llega en la trama es distinta de la especificada en esta configuración, la conexión se rechaza.

Creación de archivos de configuración: Se puede crear un archivo que contenga toda la configuración del conmutador para utilizarlo en una reconfiguración posterior o en otro switch de iguales prestaciones.

Crear VLAN: la función VLAN (Red Local Virtual) permite dividir la red local en grupos virtuales para limitar el tráfico de multicast y broadcast. Este tema es muy importante y se tratará en próximas unidades de trabajo de manera amplia.

5.1.- Nombres y contraseñas.

La configuración de un conmutador suele comenzar con la asignación de nombres y contraseñas. Se puede asignar un nombre a un equipo (en este caso ALISAL) y una contraseña. La primera orden que se debe utilizar es *enable*, que nos permite pasar al modo privilegiado:



Scott Schiller (CC BY-SA)

switch>enable
switch#

Ahora que estamos en modo privilegiado para configurar utilizamos configure terminal.

switch#configure terminal
switch(config)#

Para cambiar el nombre del conmutador utilizamos hostname, vamos a darle el nombre de ALISAL.

switch(config)#hostname ALISAL
ALISAL(config)#

Los comandos enable password y **enable secret** se utilizan para restringir el acceso al modo EXEC privilegiado. El comando enable password establece una contraseña más débil que enable secret.

```
ALISAL (config)#enable password [nombre de la enable pass]

ALISAL (config)#enable secret [nombre de la enable secret]
```

Dependiendo de la forma de acceso debemos configurar la línea de comandos de una u otra manera con el comando line y los modificadores console o vty. Si accedemos vía consola utilizaremos:

```
ALISAL (config)#line console 0
```

El <u>prompt</u> de la línea de comandos cambia ahora y tiene el siguiente aspecto donde establecemos el login y la contraseña de acceso vía consola.

```
ALISAL (config-line)#login

ALISAL (config-line)#password [nombre de la pass de consola]
```

Si accedemos vía telnet utilizaremos para configurar la línea de comandos line vty añadiendo el número de interfaz y la cantidad de conexiones múltiples.

```
ALISAL (config-line)#line vty 0 4

ALISAL (config-line)#login

ALISAL (config-line)#password [nombre de la pass de telnet]
```

Autoevaluación

Si quisiera asignar a nuestro conmutador el nombre CURSO-PAR los comandos a utilizar serían:

O Desde el modo usuario el hostname CURSO-PAR.

- O Desde el modo privilegiado (#) ejecutar enable.
- O Por este orden enable, configure terminal, hostname.
- O Con la línea de comandos en modo config-line> utilizar hostname CURSO-PAR.

No, desde el modo usuario solo podemos consultar.

No, enable se utiliza para pasar de modo usuario a modo privilegiado.


Si, primero paso al modo privilegiado, luego configurar y por último cambio nombre

No, config-line se utiliza para otras configuraciones y debe estar en modo # privilegiado.

- 1. Incorrecto
- 2. Incorrecto
- 3. Opción correcta
- 4. Incorrecto

5.2.- Configuración IP.

La configuración <u>IP</u> **asigna una dirección IP al switch** y además es capaz de asignar una puerta de enlace por si el switch necesita enviar o recibir información a una red diferente a la red desde la que se administra dicho switch.



Calcyman (Dominio público)

El comando utilizado es ip address y se utiliza con los modificadores:

- √ Netmask: Para especificar la máscara de red.
- ▼ BOOTP: Para obtener la dirección IP del protocolo de arranque BOOTP.
- ✓ DHCP: Para obtener la dirección IP del servidor DHCP.

Si quisiéramos asignar a nuestro conmutador la dirección IP 192.168.1.2 tendríamos que entrar a la interfaz Virtual1, asignarle la dirección IP y su máscara y activar el interfaz con "no shutdown":

```
ALISAL(config)#interface Vlan1<br/>
ALISAL(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ALISAL(config-if)#no shutdown
```

Si queremos establecer una ruta estática entre nuestro conmutador y otro segmento de red utilizaremos el comando ip default-gateway, con esto podremos administrar nuestro conmutador desde una dirección diferente a la que estamos trabajando.

Si queremos que nuestro conmutador se comunique con un router cuya dirección IP es 192.168.1.1 escribiremos:

```
ALISAL(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
```

Nota: Previamente a este comando habría que salir del modo configuración de interface con un "exit".


El conmutador también se puede configurar para que obtenga todos los parámetros de configuración IP de un servidor BOOTP o DHCP utilizaremos los modificadores BOOTP y DHCP con el comando ip address.

Autoevaluación

- 1. Incorrecto
- 2. Incorrecto
- 3. Opción correcta
- 4. Incorrecto

5.3.- El switch como servidor DHCP.

¿Te has preguntado por qué en redes no tenemos algunas emplear ninguna configuración de direcciones IP y es suficiente con tener nuestra tarjeta con la opción "Obtener la IP automáticamente"? Gracias a el protocolo DHCP, utilizado por los dispositivos de red como un ordenador o una impresora (clientes DHCP) para obtener la dirección IP, puerta de enlace predeterminada y servidores DNS. En una pequeña red local el servidor DHCP puede ser un conmutador con esta prestación, la mayoría de los switchs modernos gestionables de nivel 3 tienen la capacidad de ser servidores DHCP. Para habilitar el servicio DHCP en el switch:



Andreas Wiese (CC BY-SA)

ALISAL#conf t dhcp

ALISAL(config-dhcp)#service dhcp

Para salir del modo de configuración de DHCP:

ALISAL(config-dhcp)#exit

Si comenzamos creando el " pool" de direcciones IP:

ALISAL#ip dhcp pool TOMAS

Agregamos máscara de subred al pool y puerta de enlace predeterminada para los clientes:

```
ALISAL(config-dhcp)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

ALISAL(config-dhcp)#default 192.168.1.1
```

Especificar el servidor de nombres de dominio DNS para los clientes:

```
ALISAL(config-dhcp)#dns-server 192.168.1.2
```

Establecer el tiempo en el que las direcciones no cambian para los clientes (2 días, 12 horas y 2 minutos):

```
ALISAL(config-dhcp)#lease 2 12 2
```

Se pueden agregar rangos de direcciones excluidas de DHCP (desde 192.168.1.250 a 192.168.1.254).

```
ALISAL(config)#ip dhcp exclude-address 192.168.1.250 192.168.1.254
```

Después de la configuración podemos testear el funcionamiento de nuestro servidor DHCP:

ALISAL#show ip dhcp binding

Y también con los siguientes comandos se mostrará la configuración del servidor DHCP y algunas estadísticas relevantes.

ALISAL#debug ip dhcp server events

5.4.- Configuración de puertos.

Los puertos de un switch se denominan también "interfaces". Para elegir un puerto a configurar se usa el comando interface, en modo de configuración global:



trekkyandy (CC BY-SA)

En general:

ALISAL(config)# interface [type] [module/number]

Por ejemplo:

ALISAL (config)# interface FastEthernet 0/1

Y la línea de comandos queda en modo de espera de más comandos de interfaz:

ALISAL(config-if)#

El tipo (**type**) puede ser FastEthernet, GigabitEthernet, TenGigabitEthernet o Vlan. El módulo (**module**) es el módulo o slot donde está localizado, para los que no soporten módulos ni slots se usa el módulo 0 (cero) y por último se indica el número de puerto (**number**) dentro del módulo.

Para configurar varios puertos a la vez y ahorrarnos tiempo se pueden especificar "rangos" de puertos sobre los que haremos las configuraciones:

ALISAL(config)# interface range type module/primer número - último número.

Por ejemplo:

ALISAL (config)# interface range FastEthernet 0/1 - 24

En éste vídeo se ve una demostración en Packet Tracer de cómo activar un rango de interfaces con el comando "no shutdown" (aunque ya estaban "activados" por defecto):

Para especificar la velocidad de los puertos empleamos el comando speed. La velocidad varía entre 10, 100 o 1000 Mb/s. También podemos dejar la velocidad en modo auto.

Debes conocer

En general, en los switches los puertos (o interfaces) suelen venir "activados" por defecto, mientras que en los routers "profesionales" no.

Esto es así por seguridad, porque los routers pueden venir con alguna configuración de servicio de protocolos de enrutamiento, de DHCP, etc. y dejan al administrador de red que tenga que manualmente decidir qué interfaces activa y cuales no.

Para desactivar un interfaz (de un switch o un router en general) hay que entrar a la configuración del interfaz y escribir el comando "**shutdown**". Y sería lo equivalente a una desconexión física del cable.

Para activarlo hay que escribir "no shutdown".

```
ALISAL(config-if)# speed {10 | 100 | 1000 | auto}
```

El modo de comunicación del puerto (duplex mode) que puede ser: half-duplex, full-duplex o auto negociado; también se puede especificar. En auto negociación primero se intenta negociar a full-duplex y si falla se queda en half-duplex. Normalmente Ethernet (10Mbps) funciona en forma half-duplex por defecto. Para un mejor rendimiento de la red se puede realizar en forma full-duplex. Gibabit-Ethernet (1Gbps) solo utiliza full-duplex y con FastEthernet puede haber problemas con esto según el fabricante o versión de firmware que ponga cosas diferentes por defecto. **Consulta el apartado 7.1 para más detalles.**

Las órdenes que nos permiten configurar estos parámetros serían algo así:

```
ALISAL(config-if)# duplex [auto | full | half]
ALISAL (config-if)# speed [10 | 100 | auto]
```

La seguridad de los puertos puede limitar el número de direcciones <u>MAC</u> posibles y también asignar una determinada dirección a ese puerto. En el ejemplo siguiente asigna un máximo de 10 direcciones MAC un puerto y asigna la dirección 00.0A.1A.3A.A8.15.

ALISAL(config)# interface FastEthernet 0/1

ALISAL(config-if)# switchport port-security maximum 10

ALISAL(config-if)# switchport port-security mac-address 000A.1A3A.A815

Las **Sticky secure MAC addresses** son direcciones configuradas dinámicamente, almacenadas en la tabla y que no se necesitan reconfigurar si el switch se reinicia.

ALISAL(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

Autoevaluación

Si quieres especificar que cada puerto solamente acepte una dirección MAC, utilizarás el comando:

- Interface FastEthernet 0/1.
- ip address 192.168.1.3 255.255.255.0.
- switchport port-security maximum 1.
- show mac-address-table.

Incorrecto, con esta orden se especifica que queremos trabajar con la interfaz 1 del switch.

No es correcto, con esto asignamos una dirección IP.

Correcto, cada puerto del conmutador trabajará con una dirección MAC.

Eso no es correcto, esta orden muestra la tabla de direcciones MAC.

Solución

- 1. Incorrecto
- 2. Incorrecto
- 3. Opción correcta4. Incorrecto

6.- Configuración estática y dinámica de la tabla de direcciones MAC.

Caso práctico


Jana le explica a Noiba que ha descubierto que la tabla de direcciones MAC es uno de los parámetros más importantes de configuración del switch, al contrario de lo que ella pensaba. Es algo que se puede modificar con diferentes fines, entre ellos el filtrar el tráfico de la red o los permisos de cada equipo. Es algo que le ha parecido muy curioso, porque siempre había pensado que el conmutador solamente lo podía hacer de manera automática.

Noiba le explica que **Laro** ha dicho que es algo muy útil a la hora de segmentar redes, algo que ha aprendido a valorar a lo largo del día, porque no es lo mismo estudiarlo de forma teórica que practicarlo en la empresa.



Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

Uno de los elementos más importantes de un conmutador es su tabla de direcciones MAC, permite relacionar las direcciones MAC con el puerto por el cual se alcanzan.



El comando show nos permite ver el contenido de la tabla de direcciones MAC:

ALISAL#show mac-address-table

El resultado nos muestra la tabla de direcciones del switch. El aspecto que tiene la tabla de direcciones MAC es:

Tabla de direcciones MAC

VLAN	MAC ADDRESS	TYPE	PORTS	
All	0100.0CCC.EEEE	STATIC	Ethernet 0/2	
All	0100.0CCC.EEEC	STATIC	Ethernet 0/3	
All	0180.C211.0000	STATIC	FastEthernet 0/26	
All	0100.0CCC.EEEE	STATIC	FastEthernet 0/27	
All	0100.0CCC.EEEC	STATIC	FastEthernet 0/26	
All	0012.2EEE.CCCC	DYNAMIC	FastEthernet 0/26	

Se puede apreciar como la tabla está formada por direcciones estáticas y dinámicas. En el caso de que solamente se quisieran ver las direcciones aprendidas dinámicamente se usa el comando:

ALISAL#show mac address-table dynamic


Si queremos refrescar la tabla de direcciones para que el conmutador la "aprenda" de nuevo utilizaremos la orden:

ALISAL# clear mac-address-table

6.1.- Agregar direcciones a la tabla.

Los conmutadores construyen las tablas de direcciones MAC por aprendizaje, lo hacen automáticamente, mediante difusiones van aprendiendo las direcciones MAC que son accesibles por cada uno de sus puertos. Aunque este proceso sea automático, también se pueden modificar los registros de estas tablas de manera manual.

Si lo que queremos es agregar una dirección estática a la tabla de direcciones MAC lo haremos de la siguiente forma:



Perro del desierto (CC BY)

ALISAL(config)#interface FastEthernet 0/1

ALISAL(config)#mac-address-table static 00E0.2917.1884 interface fastethernet 0/4

Con la línea de órdenes anterior hemos asociado la dirección MAC 00E0.2917.1884 al puerto 4 del conmutador y ha quedado grabado en la tabla MAC.

Si dejamos que el switch genere la tabla MAC de manera dinámica, podemos marcar el tiempo de la entrada en la tabla con una orden como:

ALISAL(config)# mac-address-table aging-time [time]

También podemos hacer que se relacione de manera permanente una dirección MAC con una interfaz determinada:

ALISAL(config)# mac-address-table permanent [MAC] [interface]

Por lo general un conmutador puede rellenar la tabla de direcciones de forma automática mediante el aprendizaje de las direcciones MAC de las tramas recibidas. Los pasos que sigue son los siguientes:

1.- El switch comprueba la dirección MAC origen.

- 2.- Busca en su tabla de direcciones MAC.
- 3.- Si encuentra la dirección la actualiza.
- 4.- Si no encuentra la dirección la agrega a la tabla.

Podemos agregar un contador de "envejecimiento" para las direcciones de la tabla, para que ésta se actualice periódicamente.

ALISAL(config)# mac-address temporizador envejecimiento 500

Si queremos modificar un registro, por ejemplo, borrar una dirección estática de la tabla:

ALISAL(config)#no mac-address-table static static 00E0.2917.1884 interface fastethernet 0/4

O queremos borrar una entrada de una dirección permanente:

ALISAL(config)# no mac-address-table permanent [MAC] [interface]

7.- Diagnóstico de incidencias del conmutador.

Caso práctico

Vindio ya se ha decidido por uno de los conmutadores y se dirige al despacho de **Juan** para explicarle su elección.

Juan estudia los documentos web que le ha enviado **Vindio** y que este le va comentando. Al parecer una de las principales características que destaca **Vindio** es que permite métodos para monitorizar el funcionamiento de los conmutadores y mejorar su rendimiento.



Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)


Juan explica que esa es una opción muy interesante porque ante cualquier problema de red eso te da la posibilidad de aislar los problemas y solucionarlos con may

posibilidad de aislar los problemas y solucionarlos con mayor rapidez.

Así que se han decidido y ya tiene todos los datos para elaborar el presupuesto que va a entregar a los clientes.

Vindio se marcha pensando que si el cliente acepta el presupuesto va a tener que dedicar un buen rato a ese nuevo switch, algo que le apetece mucho porque no siempre tiene la posibilidad de trabajar con dispositivos de última generación.

El conmutador como cualquier otro dispositivo de la red puede tener fallos o defectos en su funcionamiento producto de agentes externos o de malas configuraciones por parte del usuario administrador. Puesto que es un dispositivo que puede llegar a actuar en los tres primeros niveles OSI, lo más adecuado para poder solventar las incidencias es tratar de aislar los problemas clasificándolos por niveles.



Destination8infinity (CC BY-SA)

Para solucionar posibles problemas es necesario seguir básicamente tres pasos:

- 1.- Predicción del funcionamiento normal. Hay que saber qué es lo que tiene que hacer la red si funciona correctamente.
- 2.- Aislamiento del problema. Intentar determinar dónde comienza el problema y hasta donde funciona correctamente nuestro sistema.
- 3.- Analizar las causas de los problemas detectados. Una vez detectado e identificado el problema hay que analizar las causas que lo provocaron para poder proponer una solución los más óptima posible.

Con el comando show, podemos ver el estado de la configuración actual del equipo utilizando:

ALISAL#show running config

ALISAL#show ip (muestra la dirección IP del switch ALISAL)

ALISAL#show mac-address-table (muestra la tabla de direcciones MAC)

ALISAL#show interfaces status (muestra el estado de configuración de las interfaces)

ALISAL#show interface ethernet 0/1 (muestra las estadísticas de la interface ethernet)

ALISAL#show port-security interface Ethernet 0/1 (muestra las configuraciones de seguridad)

ALISAL#show vlan 1 (muestra información sobre la VLAN)

Otro comando es debug, en lugar de mostrar mensajes sobre el estado actual, obliga al conmutador a continuar monitorizando diferentes procesos del mismo. Mientras que el comando show muestra mensajes para un único usuario, debug muestra mensajes para todos los usuarios interesados en verlos.

El comando debug puede generar muchos mensajes en el conmutador por lo que será conveniente antes de usar un comando show o debug ejecutar una de las dos órdenes siguientes para cancelar todas las depuraciones anteriores, si las hubiera.

ALISAL#no debug all

ALISAL#undebug

Las incidencias más comunes son las relacionadas con los problemas de configuración de tablas y la incompatibilidad de las velocidades y tipo de comunicación dúplex entre los puertos de diferentes conmutadores.

7.1.- Problemas de velocidad y tipo de comunicación.



Huasonic (CC BY-NC)

Al configurar los interfaces de nuestro conmutador se tiene la opción de configuración automática para la velocidad y tipo de comunicación (dúplex, semidúplex), configuración de autonegociación. Si se utiliza la opción de autonegociación, se auto configurará la opción más rápida para la velocidad y comunicación tipo dúplex si es soportada.

Cuando alguno de los dispositivos no tiene configurada la opción de autonegociación, el que utiliza autonegociación, configura sus puertos en modo dúplex o semidúplex dependiendo de velocidad de comunicación que detecte.

Hay tres opciones dependiendo de la velocidad detectada por el conmutador que utiliza autonegociación:

- Se configura el conmutador con una velocidad de 10 Mbps y comunicación semidúplex, cuando la velocidad se desconoce.
- Se configura el switch con un tipo de comunicación semidúplex si la velocidad detectada está entre 10 y 100 Mbps.
- Se establece una comunicación dúplex si la velocidad detectada es de 1000 Mbps.

Algunos switchs pueden conocer la velocidad del dispositivo con el que estén conectados utilizando mecanismos de detección de señales eléctricas, incluso si tienen desactivada la autonegociación.

Si uno de los equipos funciona en forma semidúplex y el otro lo hace en dúplex, se pueden ocasionar errores de rendimiento, pérdidas de tramas, desbordamiento en el lado del dispositivo que funciona en semidúplex y como consecuencia un mal funcionamiento de la red.

Es recomendable utilizar siempre el parámetro de autonegociación y no fijar parámetros de velocidad.

Si no utilizamos la autonegociación en ambos extremos se puede dar la no sincronización del establecimiento de enlace.

Si el cable que utilizamos es demasiado largo o está dañado algún par, las notificaciones entre los extremos se pueden distorsionar y uno de los extremos puede interpretar, por ejemplo, que al otro lado la comunicación es semidúplex, por no recibir los impulsos eléctricos suficientes. Si ese extremo está configurado manualmente como dúplex, entonces no se establece el enlace físicamente.

Encontrar una incompatibilidad en el tipo de comunicación (dúplex), es mucho más complicado que encontrar una incompatibilidad en la velocidad ya que no generan una pérdida total del

enlace, en esta situación el enlace tendrá un funcionamiento suficientemente bueno como para que no nos alarmemos.

- ✓ El problema es que un dispositivo semidúplex cree que sólo puede hablar un dispositivo a la vez, así que no se comunicará mientras detecte que el dúplex esté transmitiendo.
- ✓ El dispositivo dúplex cree que ambos dispositivos pueden hablar al mismo tiempo.
- Cuando el semidúplex detecta al dúplex detiene su transmisión y espera para poder acceder al medio compartido.
- ✓ El dispositivo que funciona en dúplex acaba su transmisión y piensa que todo ha ido correcto pero también recibirá un mensaje del semidúplex indicándole que ha habido algún error en la transmisión por lo que añadirá valores a su contador de errores CRC.
- ✓ El semidúplex iniciará ahora la comunicación al pensar que el canal está vacío, pero ahora es el dúplex el que no hace nada porque no sabe que su comunicación no llegó.
- ✓ De esta forma, el semidúplex nunca recibe la información.

Para detectar esto se utiliza el comando show y se controlan los valores asignados a CRC, un número elevado podría ser un síntoma de una mala configuración del tipo de comunicación (dúplex, semidúplex).

ALISAL#show interfaces ethernet 0/1

7.2.- Tecnología Auto-MDIX.



craig1black (CC BY-NC)

Los organismos de estandarización han establecido ya algunas normas en las configuraciones de los evitar conmutadores, incidencias para las el funcionamiento de los mismos. Por ejemplo, de acuerdo con la especificación IEEE, el uso de la Ethernet Gigabit requiere el uso de la auto-negociación, por lo que 1000Mb/s no es una configuración fija válida, en un dispositivo de red que siga fielmente las especificaciones IEEE.

Aparte de las normas que puedan establecer los distintos organismos de estandarización, para solucionar problemas en la comunicación, los conmutadores incorporan

tecnologías como Auto-MIDX.

Auto-MDIX permite detectar y corregir automáticamente cruces en los cables Ethernet, y de esta forma adaptarse automáticamente usando el mismo cable, aunque se conecte switch a switch, o switch a dispositivo final.

Con la tecnología **Auto-MDIX** nos olvidamos de la regla que se establecía en redes que decía que para conectar dos dispositivos iguales entre sí había que emplear un cable de red cruzado.

Por ejemplo, si conecto dos ordenadores entre sí sin utilizar ningún elemento de interconexión (hub, switch, router), debo utilizar un cable cruzado.

Hasta la aparición de Auto-MDIX, si quería conectar dos conmutadores entre sí, también tenía que utilizar un cable cruzado.

Esto es lógico si pensamos que para que un dispositivo pueda conectarse con otro el cable que se utiliza para enviar información en uno de los equipos, debe estar conectado al cable que se utiliza para recibir información en el otro equipo y viceversa.

Un ejemplo de configuración de la interfaz para que ejecute Auto-MDIX es el siguiente:

ALISAL# configure terminal

ALISAL(config)# interface ethernet 0/1

ALISAL(config-if)# speed auto

ALISAL(config-if)# duplex auto

ALISAL(config-if)# mdix auto

ALISAL(config-if)# end

Cómo se puede ver, para que Auto-MDIX funcione correctamente se debe configurar la velocidad y el tipo dúplex en autonegociación.

Si queremos dejar de ejecutar Auto-MDIX deberíamos ejecutar:

ALISAL(config-if)# no mdix auto

Autoevaluación

Observa la siguiente secuencia de órdenes:

SWITCH(config)# interface ethernet 0/1 SWITCH(config-if)# mdix auto

- Falta la orden end para que la configuración sea buena.
- Falta la orden configure terminal.
- O Faltaría establecer la autonegociación en velocidad y tipo de enlace.
- Estas órdenes solamente son válidas para FastEthernet.

Incorrecto, no es necesario si no queremos abandonar la configuración por el momento.

No es correcto, se puede suponer que ya está introducida porque ya aparece (config).

Correcto, si no es estable speed auto y dúplex auto, puede haber problemas.

Eso no es correcto, se puede configurar Auto-MDIX en 10/100/1000 BASE-TX.

Solución

- 1. Incorrecto
- 2. Incorrecto
- 3. Opción correcta
- 4. Incorrecto



8.- Las tormentas de broadcast.

Caso práctico

Jana está ayudando a Laro a mejorar el rendimiento de la red y después de hacer el correspondiente análisis que tienen fijado Laro dice que van a necesitar otro switch como medida de prevención para que la red nunca falle y así poder tener dos caminos diferentes hacía Internet; unirá los dos conmutadores entre sí.

Jana dice que no sabía que esa solución fuese tan simple, pero **Laro** explica que no lo es porque hay que tener cuidado con las "tormentas de broadcast" y que como cualquier tormenta, no son peligrosas siempre que se tomen las precauciones adecuadas.




Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

Una tormenta de broadcast es una propagación sucesiva de broadcast. Como consecuencia de esto, los conmutadores ocuparan todo su tiempo en reenviar los broadcast y harán que la comunicación entre los usuarios sea muy lenta e incluso nula.

El origen de las tormentas de broadcast está en la redundancia de las rutas (bucles de conmutación). Estas rutas redundantes son convenientes cuando se apilan varios switchs para asegurarnos siempre la comunicación frente a fallos en algunos de los conmutadores.

Los switchs inundan todas las interfaces, salvo la interfaz por donde llegó la trama de petición, con tramas de difusión hasta que encuentran el destinatario para incorporarlo a su tabla de direcciones con la esperanza de que el destinatario desconocido se encuentre en alguno de los segmentos de red. Si no aparece y además hay bucles en nuestra instalación, esto puede llevar a una "tormenta de broadcast".

Se pueden dar problemas como la recepción de múltiples copias de tramas, al enviarse la trama de un equipo por dos segmentos distintos hacia un mismo equipo receptor, el registro de la dirección MAC de un equipo, recibido por distintos puertos y la saturación de la red.



En la imagen anterior se puede observar como tenemos una red formada por 2 conmutadores (SW1 y SW2) y 2 equipos PC. Con esta topología, tenemos más probabilidades de que la comunicación entre los dos equipos A y B esté siempre activa, pero tiene algunos inconvenientes provocados por los circuitos redundantes (línea verde y línea roja).


Supongamos que tenemos el <u>PC</u> B apagado y que los conmutadores los acabamos de comprar y no conocen el entorno en el que están instalados, es decir, sus tablas de direcciones MAC están vacías.

En un instante habrán reconocido al <u>PC</u> A, pero al B siguen sin conocerle (está apagado). Ahora A envía un mensaje buscando a B, como <u>SW1</u> no sabe donde está B, inundará todos sus puertos activos con la trama de búsqueda de B (excepto el puerto por el que recibió la petición por parte de A), cuando la trama de búsqueda llega a <u>SW2</u> preguntará por B, no se obtiene ninguna respuesta por parte de <u>SW2</u> puesto que no conoce a B. Ahora es <u>SW2</u> quien inundará todos sus puertos (excepto por el que recibió la trama) con una trama de búsqueda de B y la petición llegará al <u>SW1</u> de nuevo con lo que estaremos de nuevo en el comienzo del ciclo.

Todo este proceso se repetirá como un bucle hasta provocar un colapso en la red, una tormenta, los conmutadores continuarán preguntándose uno a otro por B sin obtener ninguna respuesta. La solución pasará por desconectar uno de los conmutadores y romper el ciclo.

Veamos un resumen de los estados por los que pasa una tormenta de transmisión debido a un bucle de puente (o bucle de conmutación):

- 1.- El host envía un mensaje de difusión a la red;
- 2.- El primer conmutador analiza el paquete recibido y lo transfiere al fondo de la red;
- 3.- El segundo conmutador recibe la copia del paquete y funciona en consecuencia como el primer conmutador, transfiriéndolo a la parte superior de la red;
- 4.- Como el paquete se transmite, los conmutadores siempre lo repiten en todos los puertos excepto el puerto original. Por lo tanto, el ciclo tiene la intención de continuar indefinidamente.



Karol508 (Dominio público)

La estructura de rutas redundantes es necesaria para asegurarnos la confiabilidad de las redes y por lo tanto se han diseñado mecanismos que hacen que este tipo de topologías funcionen como si no tuvieran ningún bucle físico. **Uno de estos mecanismos es el protocolo spanning-tree.**

9.- El protocolo spanning-tree.

Caso práctico



Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

La tormenta de la que alertó **Laro**, efectivamente se produjo. Estaba claro que uniendo los dos conmutadores entre se crea un camino suplementario para los diferentes equipos de la red, pero también puede aparecer un ciclo en la comunicación que en lugar de agilizar entorpece el funcionamiento de la red.

Al volver a analizar la red, el rendimiento cae drásticamente y a **Laro** no le queda más remedio que buscar a **Vindio** para que le eche una mano. Este problema ya ocurrió en una ocasión pero no recuerda el procedimiento que le mostró su compañero al que vuelve






Alain Bachellier (CC BY-NC-SA)

Las rutas redundantes o bucles de conmutación son los causantes de las tormentas de broadcast pero a su vez son sinónimo de confiabilidad, nos aseguran que las probabilidades de perder la comunicación en nuestra red disminuyan, por lo tanto, son necesarias en muchas ocasiones. La necesidad de confiabilidad en nuestra red nos lleva a tener que diseñar mecanismos para que estas rutas existan físicamente pero no funcionen como bucles infinitos; esto se consigue mediante el protocolo "spanning-tree" (STP).

Este protocolo hace que la red funcione como si tuviera una estructura de árbol en lugar de una estructura cíclica, evitando de esta manera los bucles sin salida, físicamente mantenemos los enlaces pero lógicamente funciona sin bucles.



ReneOFD (CC BY-SA)

Si en la figura anterior tuviéramos una topología en la que todos los conmutadores estuvieran conectados entre sí, en la que para ir del conmutador ID1 al ID4 tuviéramos más de un camino posible, el protocolo Spanning Tree convertiría esa topología en una topología lógica en la que solamente hubiera un camino entre el switch ID1 y el switch ID4.

En esencia el protocolo consiste en designar a uno de los conmutadores como el nodo raíz de un árbol y a partir de este dirigir la comunicación para que no se produzcan bucles, para ello en algunos de los casos se deben inhabilitar puertos para que no haya comunicación a través de ellos.

Cuando los caminos principales están operativos, se deshabilitan los caminos redundantes y cuando falla algún camino principal, se activan los redundantes.

Básicamente la configuración STP se basa en cuatro parámetros:

- ✓ Elegir el nodo raíz. El Bridge ID (prioridad + MAC) más bajo.
- ✓ Elegir el camino más adecuado hacia el nodo raíz. El coste de Root Path más baio.
- ✓ El Bridge ID de origen más bajo.
- ✓ El puerto (el port ID) de origen más bajo.

9.1.- Proceso.

La elección del conmutador raíz se hace a través de un proceso entre todos los switchs que forman la red.


Cada switch tiene un identificador (ID), este indicador consta de dos partes:

- ✓ Prioridad: Número entre 0 y 65535 y que por defecto toma el valor 32768. Variando este valor podemos hacer que un conmutador tenga más fácil el ser conmutador raíz.
- ✓ Dirección MAC (6 bytes): Es la dirección física del conmutador.

Un switch siempre se considera el raíz, cuando todos los demás hacen lo mismo comienzan a intercambiarse mensajes BPDU.


Los mensajes BPDU incorporan su ID (MAC + prioridad) y un campo que identifica al conmutador raíz con su ID. Como cada conmutador tiene una MAC distinta, el que resulte con un BPDU más bajo será el raíz, la prioridad por defecto es 32768. Si un administrador quiere, puede establecer la prioridad de un switch manualmente a un valor menor que 32768 y hacer que sea el conmutador raíz.

Como cada uno se considera el raíz, al principio todos colocaran su ID en la parte del mensaje reservada para el ID de raíz, a medida que van recibiendo mensajes BPDU de los demás irán cambiando el valor del campo "root bridge ID" por el valor de un ID de switch menor que el que tienen grabado. Normalmente el número que marca la prioridad es igual en todos, así que gana el que tiene una MAC menor.



Alfonso Bonillo-Elab.Propia. (Dominio público)

En la figura anterior, supongamos que en cada uno de los tres conmutadores la concatenación de la prioridad y de la MAC es 1, 2 y 3. En principio todos tienen en el campo ID-RAIZ de sus BPDU un valor que les identifica a ellos mismos como conmutadores raíz (todos quieren mandar), después del proceso de intercambios de BPDU se establece que el conmutador raíz es el que tiene el ID igual a 1 como era de esperar.




Nota: B8 debería de colgar de B7 en vez de B5.

En la imagen anterior se puede observar una red con 8 dispositivos de interconexión en los que después del intercambio de paquetes BPDU se ha designado al B1 como raíz y se ha trazado la ruta hacia el raíz desde todos los demás.

El funcionamiento lógico de la red pasará ahora a ser en forma de árbol evitando de esta manera los bucles en la comunicación y de esta manera las tormentas de broadcast.

9.2.- Comandos para activar spanning tree.

El protocolo spanning tree puede ser activado y desactivado en los conmutadores que tengan esta capacidad, para ello se utiliza el comando:



ALISAL#spanning-tree vlan 1

ALISAL#no spanning-tree vlan 1

Para ver la configuración spanning tree de nuestro switch, para saber quién es el root o qué interfaces están en modo bloqueado, utilizaremos:

ALISAL#show spanning-tree

Si queremos saber el switch que actúa como raíz y más información sobre otros switches, en los switches "reales" (no en Packet Tracer que está limitado) podemos usar:

ALISAL#show spanning-tree root

Como se puede deducir del punto anterior, básicamente la configuración $\underline{\mathsf{STP}}$ se basa en cuatro parámetros:

- ✓ El Bridge ID (prioridad y MAC) más bajo.
- ✓ El coste de Root Path más bajo. Costes de puerto hacía el conmutador raíz.
- ✓ El Bridge ID de origen más bajo. Es el conmutador que tiene menor coste de camino hacia el puente raíz. Este coste vendrá determinado por el nº de saltos hasta el puente raíz.

✓ El puerto (el port ID) de origen más bajo. En cada conmutador, es el puerto con menor coste de ruta hacía el conmutador raíz. Este coste vendrá determinado por el ancho de banda del puerto.

Se puede configurar un switch para que sea raíz de manera manual asignándole una prioridad con un valor más bajo de los que hay en la red, para ello necesitamos saber el valor de la prioridad de todos los switchs. Para poder cambiar la prioridad tenemos que usar el comando:

ALISAL(config)#spanning-tree vlan Nº-vlan priority Nº-prioridad

Por defecto la prioridad es 32768, pero se pueden usar números de 0 a 65535.

Por ejemplo:

ALISAL(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4068

Si queremos especificar el costo de una determinada interfaz del conmutador emplearemos:

ALISAL(config)#interface 0/2

ALISAL(config-if)#spanning tree cost 90

Si en un conmutador queremos establecer una determinada prioridad para un puerto usaremos el comando:

ALISAL(config-if)#spanning-tree port-priority 8

Debes conocer

Aquí podrás ver un TUTORIAL en inglés del protocolo spannig-tree.

Spanning tree Protocol Tutorial

Aquí podrás ver un vídeo que explica una manera sencilla de entender el protocolo spannig-tree.

Una manera sencilla de entender el Spanning Tree Protocol

Condiciones y términos de uso de los materiales

Materiales desarrollados inicialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y actualizados por el profesorado de la Junta de Andalucía bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.







Antes de cualquier uso leer detenidamente el siguente Aviso legal

Historial de actualizaciones

Versión: 01.00.07Fecha de actualización: 15/03/22Actualización de materiales y correcciones menores.Versión: 01.00.00Fecha de actualización: 23/07/20Versión inicial de los materiales.