



Printly
3D PRINTING MANAGEMENT

MANUAL DE INSTALAÇÃO NO WINDOWS

Como liberar a instalação quando o Windows exibir SmartScreen, Defender ou outras proteções



Por que esse aviso pode aparecer?

O Windows pode exibir alertas de reputação para aplicativos novos ou ainda sem assinatura digital reconhecida. Um alerta de reputação, isoladamente, não significa que o arquivo seja malicioso. Antes de liberar qualquer arquivo, confirme que o instalador foi obtido por um canal oficial da Printly/IcoLabs.

Versão do manual: 1.1 | Agosto de 2026

Aplica-se ao Windows 11 e, quando indicado, ao Windows 10.

1. Antes de instalar: verificação rápida

Use os procedimentos deste manual somente quando você confia na origem do instalador. Não libere arquivos recebidos de remetentes desconhecidos ou baixados de sites não oficiais.

- Confirme que o arquivo é o instalador do Printly (.exe).
- Se recebeu o instalador por suporte, confirme o nome/versão informados pela IcoLabs.
- Clique com o botão direito no arquivo e use “Verificar com o Microsoft Defender” antes de executar, quando essa opção estiver disponível.
- Evite instalar a partir de pastas compartilhadas ou pendrives de origem desconhecida.



Não recomendamos

Desativar permanentemente o Microsoft Defender, Firewall ou antivírus; criar exclusão para a pasta Downloads inteira; ou liberar arquivos diferentes do instalador do Printly.

2. Instalação normal

1. Localize o instalador

Abra a pasta onde o arquivo Printly_Setup_....exe foi salvo.

2. Execute o instalador

Dê duplo clique no arquivo. Se o Controle de Conta de Usuário perguntar se deseja permitir alterações no dispositivo, confirme somente se o arquivo é o instalador confiável do Printly.

3. Conclua o assistente

Siga as telas do instalador até finalizar. Se o Windows não exibir nenhum bloqueio, nenhuma liberação adicional é necessária.

3. SmartScreen: “O Windows protegeu o computador”

Esse é o bloqueio mais comum em aplicativos novos ou com pouca reputação no SmartScreen.

- Na janela azul do SmartScreen, clique em “Mais informações”.
- Confira o nome do aplicativo/arquivo exibido na tela.
- Se você confirmou que o instalador veio da Printly/IcoLabs, clique em “Executar assim mesmo”.
- Continue a instalação normalmente.



Se “Executar assim mesmo” não aparecer

Não altere várias proteções do Windows de uma vez. Passe para as próximas seções deste manual para identificar qual mecanismo está realizando o bloqueio.

4. O arquivo baixado está marcado como bloqueado

O Windows pode marcar arquivos recebidos pela Internet como provenientes de outro computador. Quando isso acontecer, a opção Desbloquear pode aparecer nas propriedades do arquivo.

- Clique com o botão direito no instalador e selecione “Propriedades”.
- Na guia “Geral”, procure a área “Segurança” na parte inferior da janela.
- Se existir a caixa “Desbloquear”, marque-a.
- Clique em “Aplicar” e depois em “OK”.
- Execute novamente o instalador.



Importante

A opção “Desbloquear” só deve ser usada em arquivos de origem confiável. Essa orientação segue o comportamento documentado pelo Gerenciador de Anexos do Windows.

5. Microsoft Defender bloqueou ou colocou o arquivo em quarentena

Se aparecer uma notificação do Microsoft Defender ou o arquivo desaparecer após o download, consulte o Histórico de Proteção.

- Abra “Segurança do Windows”.
- Entre em “Proteção contra vírus e ameaças” e abra “Histórico de proteção”.
- Localize o evento referente ao instalador do Printly e expanda os detalhes.
- Somente se você tiver certeza da origem do arquivo, use “Ações” > “Permitir no dispositivo” ou “Permitir”, conforme a opção apresentada.
- Se o Defender já tiver removido o arquivo, faça o download novamente após a liberação.



Se houver dúvida sobre a detecção

Não force a instalação. Envie ao suporte da IcoLabs uma captura da tela com o nome exato da detecção. Isso ajuda a diferenciar um alerta de reputação de uma detecção de segurança real.

6. Windows permite apenas aplicativos da Microsoft Store

Em alguns computadores, o Windows está configurado para avisar ou permitir somente aplicativos obtidos pela Microsoft Store.

- Windows 11: abra “Configurações” > “Aplicativos” > “Configurações avançadas de aplicativos”.
- Em “Escolher onde obter aplicativos”, selecione “Em qualquer lugar” ou uma opção que permita aplicativos fora da Microsoft Store.
- Execute novamente o instalador do Printly.



Computador de empresa

Se essa configuração estiver bloqueada pela organização, não tente contornar a política. Solicite ao setor de TI que autorize o Printly.

7. Controle de Aplicativo Inteligente (Smart App Control)

No Windows 11, o Smart App Control pode bloquear aplicativos considerados não confiáveis. A Microsoft informa que não existe uma exceção por aplicativo para esse recurso.



Recomendação

Se o Smart App Control for o bloqueador, a opção mais segura é falar com o suporte da IcoLabs. Desativar esse recurso reduz a proteção do sistema e não deve ser a primeira tentativa. Se você optar por desativá-lo temporariamente, faça isso somente após confirmar a origem do instalador.

8. Windows 11 em Modo S

O Windows 11 Home em Modo S permite apenas aplicativos da Microsoft Store. Para instalar o Printly fora da Store, é necessário sair do Modo S.

- Abra “Configurações” > “Sistema” > “Ativação”.
- Localize a opção relacionada a sair do Modo S e abra a Microsoft Store.
- Na página “Sair do modo S” (ou nome equivalente), selecione “Obter”.
- Depois da confirmação, execute o instalador do Printly normalmente.



Atenção: mudança permanente

Sair do Modo S é gratuito, porém a Microsoft informa que a mudança é permanente. Não faça isso apenas por impulso: confirme que deseja usar aplicativos de fora da Microsoft Store.

9. Antivírus de terceiros

Avast, AVG, Norton, McAfee, Kaspersky, Bitdefender e outros produtos podem usar regras próprias. Se um deles bloquear o Printly:

- Abra a quarentena ou histórico de detecções do antivírus.
- Confirme que o item corresponde exatamente ao instalador do Printly.
- Use a opção de restaurar/permitir somente esse arquivo, se você confia na origem.
- Não desative o antivírus inteiro e não crie uma exclusão ampla para a pasta Downloads.

10. Computadores corporativos, escolares ou gerenciados

Políticas de empresa podem impedir a instalação de executáveis mesmo com acesso de administrador local. Nesses casos, o bloqueio pode vir de AppLocker, WDAC, políticas de grupo, EDR ou ferramentas de segurança corporativa.



Procedimento correto

Envie o instalador ao responsável de TI e solicite a autorização/whitelist do Printly. Não tente contornar políticas de segurança da organização.

11. Checklist rápido de solução

Situação	O que fazer	Se continuar bloqueado
SmartScreen	Mais informações > Executar assim mesmo	Veja se o Defender bloqueou
Arquivo bloqueado	Propriedades > Geral > Desbloquear	Baixe novamente do canal oficial
Defender/quarentena	Histórico de proteção > Permitir no dispositivo	Envie a detecção ao suporte
Somente Microsoft Store	Permita apps "Em qualquer lugar"	Verifique Modo S
Smart App Control	Não há exceção individual	Fale com o suporte / TI
Modo S	Sair do Modo S pela Microsoft Store	Mudança é permanente
PC corporativo	Solicitar liberação ao TI	Não contornar a política

12. Depois de instalar

- Abra o Printly pelo atalho criado pelo instalador.
- Se o Windows solicitar permissão de rede, permita somente se o recurso que você está usando realmente exigir comunicação de rede.
- Mantenha o Microsoft Defender/antivírus ativo normalmente.
- Não exclua a pasta de dados do Printly ao desinstalar se pretende reinstalar e recuperar seus cadastros.

13. Suporte IcoLabs

Se a instalação continuar bloqueada, envie ao suporte:

- captura da tela do aviso;
- nome exato do arquivo do instalador;
- versão do Windows;
- nome do antivírus instalado, se houver;
- texto/nome da detecção, quando aparecer.



IcoLabs

icolabsbr@gmail.com

Referências técnicas / Technical references / Referencias técnicas

Este manual foi preparado com base nas orientações públicas da Microsoft para Windows Security, Histórico de Proteção, Gerenciador de Anexos, recomendação de aplicativos, Smart App Control e Windows em Modo S. Os nomes das telas podem variar ligeiramente conforme a edição e a atualização do Windows.