# UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

# 116394 ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Trabalho III: Simulador RISC-V

#### **OBJETIVO**

Este trabalho consiste na implementação de um simulador da arquitetura RV32I em linguagem de alto nível (C/C++/Java). O simulador deve implementar as funções de busca da instrução (fetch()), decodificação da instrução (decode()) e execução da instrução (execute()). O programa binário a ser executado deve ser gerado a partir do montador RARS, juntamente com os respectivos dados. O simulador deve ler arquivos binários contendo o segmento de código e o segmento de dados para sua memória e executá-lo.

# **DESCRIÇÃO**

#### Geração dos arquivos

As instruções e dados de um programa RV32I para este trabalho devem vir necessariamente de arquivos montados pelo RARS. Para ilustrar o procedimento, considere o exemplo a seguir, um programa que imprime na console os 8 primeiros números primos:

```
.word 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
.word 8
.data
primos:
                .asciz "Os oito primeiros numeros primos sao : "
size:
msa:
space:
.text
         la t0, primos  # carrega endereço inicial do array
la t1, size  # carrega endereço de size
lw t1, 0(t1)  # carrega size em t1
li a7, 4  # imprime mensagem inicial
         li a7, 4
la a0, msg
         ecall
loop: beq t1, zero, exit # se processou todo o array, encerra
         li a7, 1 # serviço de impressão de inteiros lw a0, 0(t0) # inteiro a ser exibido
         ecall
         li a7, 4
                                    # imprime separador
         la a0, space
         ecall
         addi t0, t0, 4 # incrementa indice array addi t1, t1, -1 # decrementa contador j loop # novo loop
exit: [i a7, 10
         ecall
```

## Montagem do programa

Antes de montar o programa deve-se configurar o RARS através da opção:

Settings->Memory Configuration, opção Compact, Text at Address 0

Ao montar o programa (F3), o RARS exibe na aba "Execute" os segmentos *Text* e *Data*. O segmento de código (*Text*) deste programa começa no endereço 0x00000000 de

memória e se encerra no endereço 0x00000054, que contém a instrução *ecall*. O segmento de dados começa na posição 0x00002000 e termina na posição 0x000204c. Verifique a ordem dos caracteres da mensagem *msg* no segmento de dados usando a opção ASCII de visualização.

O armazenamento destas informações em arquivo é obtido com a opção:

```
File -> Dump Memory...
```

As opções de salvamento devem ser:

Código:

```
\det(0x00000000 - 0x00000054) - que é o valor default para este exemplo
```

Dump Format: binary

Dados:

```
.data (0x00002000 - 0x00002ffc) - área entre data e heap.
```

Dump Format: binary

Gere os arquivos com nomes text.bin e data.bin.

# Leitura do código e dos dados

O código e os dados contidos nos arquivos devem ser lidos para a memória do simulador.

A memória deve ser modelada como um arranjo de inteiros:

```
#define MEM_SIZE 4096
int32_t mem[MEM_SIZE];
```

Ou seja, a memória é um arranjo de 8KWords, ou 32KBytes.

#### Acesso à Memória

Reutilizar as funções desenvolvidas no trabalho anterior adaptadas ao contexto do RISC-V:

```
int32_t lb(uint32_t address, int32_t kte);
int32_t lh(uint32_t address, int32_t kte);
int32_t lw(uint32_t address, int32_t kte);
int32_t lbu(uint32_t address, int32_t kte);
int32_t lhu(uint32_t address, int32_t kte);
void sb(uint32_t address, int32_t kte, int8_t dado);
void sh(uint32_t address, int32_t kte, int16_t dado);
void sw(uint32_t address, int32_t kte, int32_t dado);
```

Os endereços são todos de *byte*. A operação de leitura de *byte* retorna um inteiro com o *byte* lido na posição menos significativa. A escrita de um *byte* deve colocá-lo na posição correta dentro da palavra de memória.

## Registradores

Os registradores *pc*, *sp*, *gp* e *ri*, e também os campos da instrução (*opcode*, *rs*, *rt*, *rd*, *shamt*, *funct*) devem ser definidos como variáveis globais. *pc* e *ri* podem ser do tipo *unsigned int (uint32\_t)*, visto que não armazenam dados, apenas instruções, assim como *sp* e *gp*, que armazenam endereços de memória - nunca são negativos.

## Valores iniciais dos registradores: (modelo compacto)

- $pc = 0 \times 000000000$
- $ri = 0 \times 000000000$
- sp = 0x00003ffc
- $gp = 0 \times 00001800$

obs: sp é necessário para funções recursivas, iniciado no final da memória de 8KB.

# Função fetch()

A função void fetch() lê uma instrução da memória e coloca-a em *ri*, atualizando o *pc* para apontar para a próxima instrução (soma 4).

## Função decode()

Deve extrair todos os campos da instrução:

- opcode: código da operação
- rs1: índice do primeiro registrador fonte
- rs2: índice do segundo registrador fonte
- rd: índice do registrador destino, que recebe o resultado da operação
- *shamt*: quantidade de deslocamento em instruções *shift* e *rotate*
- funct3: código auxiliar de 3 bits para determinar a instrução a ser executada
- funct7: código auxiliar de 7 bits para determinar a instrução a ser executada
- imm12 i: constante de 12 bits, valor imediato em instruções tipo I
- imm12 s: constante de 12 bits, valor imediato em instruções tipo S
- imm13: constante de 13 bits, valor imediato em instruções tipo SB, bit 0 é sempre 0
- imm20 u: constante de 20 bits mais significativos, 31 a 12
- imm21: constante de 21 bits para saltos relativos, bit 0 é sempre 0

Todos os valores imediatos tem o sinal estendido.

#### Função execute()

A função void execute() executa a instrução que foi lida pela função fetch() e decodificada por decode().

#### Função step()

```
A função step() executa uma instrução do MIPS: step() => fecth(), decode(), execute()
```

#### Função run()

A função run() executa o programa até encontrar uma chamada de sistema para encerramento, ou até o *pc* ultrapassar o limite do segmento de código (2k *words*).

## Função dump\_mem(int start, int end, char format)

Imprime o conteúdo da memória a partir do endereço *start* até o endereço *end*. O formato pode ser em hexa ('h') ou decimal ('d').

# Função dump\_reg(char format)

Imprime o conteúdo dos registradores do MIPS, incluindo o banco de registradores e os registradores *pc*, *hi* e *lo*. O formato pode ser em hexa ('h') ou decimal ('d').

## Instruções a serem implementadas:

```
LUI = 0x37,
                      AUIPC = 0x17, // atribui 20 bits mais significativos
       ILType = 0x03,
                                               // Load type
                                               // branch condicional
// jumps - JAL formato UJ, JALR formato I
       BType = 0x63,
       JAL = 0x6F,
                       JALR = 0x67
                                               // store
       StoreType = 0x23,
       ILAType = 0x13,
                                              // logico-aritmeticas com imediato
       RegType = 0x33,
                                               // operacoes LA com registradores
       ECALL = 0x73
                                               // chamada do sistema - formato I
};
enum FUNCT3 { // campo auxiliar de 3 bits
      BEQ3=0, BNE3=01, BLT3=04, BGE3=05, BLTU3=0x06, BGEU3=07, LB3=0, LH3=01, LW3=02, LBU3=04, LHU3=05, SB3=0, SH3=01, SW3=02,
                                                                        // branches
                                                                        // loads
                                                                        // stores
       ADDSUB3=0, SLL3=01, SLT3=02, SLTU3=03,
                                                                       // LA com
      XOR3=04, SR3=05, OR3=06, AND3=07, ADDI3=0, ORI3=06, SLTI3=02, XORI3=04, ANDI3=07, SLTIU3=03, SLLI3=01, SRI3=05
                                                                       // registradores
                                                                       // LA com
                                                                        // imediatos
};
enum FUNCT7 {
// campo auxiliar de 7 bits para as instrucoes SRLI/SRAI, ADD/SUB, SRL/SRA
       ADD7=0, SUB7=0x20, SRA7=0x20, SRL7=0, SRL17=0x00, SRA17=0x20
};
```

Syscall: implementar as chamadas para (ver *help* do MARS)

- imprimir inteiro
- imprimir string
- encerrar programa

#### Verificação do Simulador

Para verificar se o simulador está funcionando corretamente deve-se utilizar o RARS para geração de códigos de teste, que incluam código executável e dados. Os testes devem verificar todas as instruções implementadas no simulador.

Atentar para uso de pseudo-instruções. No RARS, elas são traduzidas para instruções nativas do RISC-V. Se utilizar pseudo-instruções, verificar se, depois da montagem, o RARS gera instruções aceitas pelo simulador.

Serão fornecidos códigos de teste para esta tarefa.

# **Entrega**

## Entregar:

- relatório da implementação:
  - descrição do problema
  - descrição sucinta das funções implementadas
  - testes e resultados
- o código fonte do simulador, com a indicação da plataforma utilizada:
  - qual compilador empregado
  - sistema operacional
  - IDE (Eclipse, XCode, etc)

Entregar no Moodle em um arquivo compactado, com o número de matrícula do aluno para identificar o arquivo.