4. Zustandsorientierte Modellierung

4.1 Zustandsautomat 4.2 Petrinetz


Zustandsautomaten

- Bei vielen Systemen hängt Ergebnis oder Ausgabe nicht nur von Eingabe oder Ereignis ab, sondern auch von Historie, die das System bisher durchlaufen hat
- Automat = Technisches Gerät, das zu einer Eingabe ein bestimmtes Ergebnis ausgibt
- Zustandsautomat ("endlicher Automat") besteht aus einer endlichen Anzahl von internen Konfigurationen (= Zuständen)
- Entwickelt von Huffmann, Moore und Mealy in den Jahren von 1954 bis 1956
- Idee entstand als "Abfallprodukt" der Forschung auf dem Gebiet formaler Sprachen (→ "Automatentheorie")




Zustandsautomaten Notation

- Zustandsautomat: Endlicher Automat
 - Endliche, nicht-leere
 Menge von Zustände
 - Endliche, nicht-leere
 Menge von Ereignisse
 - Zustandsübergänge
 - Anfangszustand
 - Menge von Endzustände




Zustandsautomat Beispiel




Zustandsautomat

Beispiel Kartenautomat im Parkhaus



Zustandsautomat

Beispiel Telefon




Petrinetze

- Prof. Dr. Carl Adam Petri, 1926-2010
 - Deutscher Mathematiker
- "Erfinder" der Petrinetze
 Zahlreiche Forschungen (> 10.000
 Publikationen)
- Forschungs-"Community" bestand bis 1985 hauptsächlich aus Theoretikern
- Danach zunehmende Bedeutung f
 ür die Praxis
 - Entwurf von Systemen
 - Analyse
 - Präsentation
 - Simulation




Notation von Petrinetzen

- Petrinetze basieren auf gerichteten Graphen mit zwei Knotentypen
- Ein Petrinetz ist ein graphisches System und besteht aus
 - Stellen (○)
 - Transitionen (□)
 - gerichteten Kanten (→)
 - Annotationen
- Stellen sind passive (= statische) Komponenten
- Transitionen sind aktive (= dynamische) Komponenten




Ein- und Ausgabeknoten

- Eine Stelle heißt Eingabestelle oder Vorbereich einer Transition, wenn eine Kante von der Stelle zur Transition verläuft
- Eine Stelle heißt Ausgabestelle oder Nachbereich einer Transition, wenn eine Kante von der Transition zur Stelle verläuft
- Analog definiert: Eingabetransition und Ausgabetransition
- Beispiel:
 - p_4 ist Eingabestelle oder Vorbereich von t_2
 - p_3 ist Ausgabestelle oder Nachbereich von t_1 und t_3
 - t_3 ist Eingabetransition oder Vorbereich von p_3 und p_4
 - t_1 ist Ausgabetransition oder Nachbereich von p_1




Marken und Markierungen

- Jede Stelle eines Petrinetzes kann null, eine oder mehrere Marken (●) enthalten – Englisch: Token
- Ein Zustand (Markierung) eines Petrinetzes ist definiert durch die Markenverteilung auf den Stellen




Marken und Markierungen

- Jede Stelle eines Petrinetzes kann null, eine oder mehrere Marken (●) enthalten – Englisch: Token
- Ein Zustand (Markierung) eines Petrinetzes ist definiert durch die Markenverteilung auf den Stellen



Petrinetze Schaltregeln



Regel 1


 Eine Transition kann schalten (oder feuern), wenn jede Eingabestelle einer Transition eine Marke enthält (Transition ist aktiviert)

Regel 2

 Schaltet eine Transition, dann wird aus jeder Eingabestelle eine Marke entfernt und zu jeder Ausgabestelle eine Marke hinzugefügt


Aktivierungsregel

- Es kann unter einer Markierung mehrere aktivierte Transitionen geben
- Beispiel: Welche Transitionen sind aktiviert?



Schaltregel

- Eine aktivierte Transition kann schalten
- Schaltregel: Wenn eine Transition schaltet, wird
 - je eine Marke von jeder Eingabestelle entfernt und
 - je eine Marke auf jeder Ausgabestelle abgelegt



 $M(p_1)=M(p_3)=1$, $M(p_2)=2$, $M(p_4)=0$

 $M'(p_1)=0$, $M'(p_2)=M'(p_4)=1$, $M'(p_3)=2$


Petrinetzmodelle

- Die Elemente eines Petrinetzes sollten einem "realen" System sorgfältig zugeordnet werden:
- Stellen
 - = Puffer, Orte, Bedingungen, Zustände
- Transitionen
 - = Ereignisse, Transformationen, ...
- Marken
 - = Objekte (Personen, Dinge, Maschinen), Informationen, Dokumente, Gültigkeit von Bedingungen oder Vorliegen von Zuständen
- Aktivierung
 - = Ein Ereignis kann im aktuellen Systemzustand eintreten
- Schalten
 - = Ein Ereignis tritt tatsächlich ein und verändert den aktuellen Systemzustand





Elementare Verknüpfungen

- Petri Netze erlauben die Modellierung sequentieller, alternativer (verzweigender) und nebenläufiger Prozesse
- Folgende Auflistung fasst elementare Verknüpfungen von Stellen, Kanten und Transitionen zusammen




Petrinetz – Beispiele





Petrinetz – Beispiele




Quelle: Informatik Spektrum 37_3_2014




Modellierung von Nebenläufigkeit

Bei Nebenläufigkeit ist oft keine Reihenfolge festgelegt





Branch Conflict


Schaltregel gibt keinen Aufschluss darüber, welche Transition schalten soll





Behebung des Problems: z.B. abwechselnd Schalten lassen
















Petrinetz – Beispiele Das Problem der Philosophen




Petrinetz – Beispiele


Sender - Empfänger



Petrinetz – Beispiele Sender - Empfänger




Petrinetz – Beispiele Sender - Empfänger



Petrinetz – Beispiele


Sender - Empfänger



Petrinetz – Beispiele Sender - Empfänger

Empfangsbereitschaft Sender Empfänger Sendebereitschaft **Nachricht** Signal unterwegs Sender Empfangsidle bereit Sender sendet Empfänger idle und wartet auf Quittung Quittung unterwegs

Beispiel: Roboterzelle




Eigenschaften von Petrinetzen


Eine Transition t ist

- lebendig, falls es eine feuerbare Folge von Transitionen gibt, in der t vorkommt
- tot, falls sie unter keiner Folgemarkierung aktiviert ist

Ein Petrinetz ist


- lebendig, wenn sie unter keiner Folgemarkierung tot ist
- in einer Verklemmung (deadlock) wenn keine Transition schaltbar ist






Darstellung von Zustände von Petrinetzen

- Zur kürzeren Darstellung von Erreichbarkeitsgraphen kann der Zustand eines Petrinetzes durch die Anzahl an Marken pro Stelle beschrieben werden
- Beispiel




Erreichbarkeitsgraph

- Graph, der alle Zustände beschreibt, die ein Petrinetz erreichen kann
 - Die Knoten des Graphen entsprechen Zustände des Petrinetzes
 - Die Kanten des Graphen entsprechen Transitionen des Petrinetzes
- Beispiel: Erreichbarkeitsgraph des folgenden Petrinetzes?




Erreichbarkeitsgraph

Lösung



- Mögliche Schaltfolgen
 - t1 t2 t2
 - t2 t1 t2
 - t1 t2 t3 t1 t2
 - t2 t1 t3 t1 t2

Erweitertes Petrinetz Beispiel




Erweitertes Petrinetz Schaltregeln

- Eine Transition ist aktiviert, wenn alle Stellen, von denen eine Kante zu dieser hinführt, ausreichend markiert sind.
- Eine Transition ist nur dann aktiviert (schaltfähig, bereit), wenn der Schaltvorgang der Transition zu einer zulässigen Folgemarkierung des Petri- Netzes führt.
- Eine zulässige Folgemarkierung liegt vor, wenn
 - (1) keine Stelle weniger als null Marken enthält und
 - (2) die Kapazität keiner Stelle überschritten wird
- Fordert man nur Bedingung (1), so spricht man von der schwachen Schaltregel
- Die starke Schaltregel setzt die Erfüllung beider Bedingungen voraus

Hierarchische Petrinetze

- Strukturierung von Petrinetzen
 - Verfeinerung durch detaillierte Unternetze



Beispielaufgabe

Entwerfen Sie ein Petri-Netz, das das folgende System beschreibt:

Drei Fabrikarbeiter A1 bis A3 arbeiten parallel: A3 schraubt pro Arbeitsgang ein Blech zusammen und benötigt dafür je drei Schrauben. A2 stellt pro Arbeitsgang fünf Schrauben her und benötigt dafür zwei Rohlinge. A1 stellt pro Arbeitsgang vier Rohlinge her. Der Vorrat an Rohlingen kann maximal sieben Teile, der an Schrauben maximal zwölf Teile enthalten.

Alle drei benötigen zum Arbeiten ein Werkzeug, das nur einmal vorhanden ist und nur von jeweils einem Arbeiter gleichzeitig benutzt werden kann.

Analysieren Sie das Modell. Kann es zu Deadlocks kommen?