

# Actividad 1: Proceso de arranque (Material complementario)

Encender una computadora y ver el sistema operativo cargarse en cuestión de segundos parece magia, pero en realidad es el resultado de una secuencia meticulosa y precisa de pasos. Este "baile" coordinado entre el hardware y el software se conoce como el **proceso de arranque** (boot process), y cada etapa es crucial para que tu sistema operativo pueda tomar el control y funcionar correctamente.

Vamos a desentrañar este proceso, desde el momento en que pulsas el botón de encendido hasta que ves el escritorio.

# 1. Los Primeros Latidos: El Firmware y el POST

Todo comienza incluso antes de que el sistema operativo entre en escena.

## 1.1. El Encendido y el Firmware (BIOS/UEFI): El Primer Software

Cuando presionas el botón de encendido:

- La CPU (el procesador) es lo primero que se activa. No tiene nada cargado en su memoria RAM, así que busca instrucciones en un lugar predefinido y no volátil: la memoria ROM, EEPROM o Flash de la placa madre.
- Aquí es donde reside el firmware. El firmware es un software de bajo nivel, muy básico, que está "incrustado" en un chip de la placa madre. Sus nombres más comunes son BIOS (Basic Input/Output System) y su sucesor, UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

#### • Función del Firmware:

- Inicializa los componentes de hardware esenciales (CPU, RAM, tarjetas gráficas básicas, controladores de almacenamiento).
- Prepara el sistema para cargar el sistema operativo.
- Proporciona una interfaz básica para la configuración del hardware (la pantalla de configuración a la que accedes al inicio).

## 1.2. Verificación de Hardware (POST - Power-On Self Test): El Chequeo de Salud

Una de las primeras tareas del firmware es ejecutar el **POST**.



- ¿Qué es? Es una rutina de diagnóstico que comprueba el funcionamiento básico de los componentes de hardware más críticos del sistema.
- Componentes Verificados: Incluye la memoria RAM, el procesador, la tarjeta gráfica, el teclado y el disco duro. Se asegura de que estos componentes estén presentes y respondan correctamente.

#### Indicadores de Error:

- Si el POST detecta un error grave (ej. RAM defectuosa o tarjeta gráfica ausente), el sistema no podrá arrancar.
- El firmware puede emitir una serie de códigos sonoros (beeps) a través del altavoz interno de la placa madre. La secuencia de estos pitidos es un código que indica la naturaleza del error.
- En sistemas más modernos o si el error permite alguna salida, se mostrará un mensaje de error en pantalla.

# 2. Encontrando el Sistema Operativo: El Orden de Arranque y los Esquemas de Particiones

Una vez que el hardware básico ha sido verificado, el firmware necesita saber dónde buscar el sistema operativo.

#### 2.1. Selección del Dispositivo de Arranque: La Hoja de Ruta

- El firmware consulta la CMOS RAM (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Random Access Memory). Esta es una pequeña memoria que, a diferencia de la RAM principal, mantiene su contenido incluso cuando la computadora está apagada, gracias a una pequeña batería en la placa madre.
- En la CMOS RAM se almacena la configuración del orden de arranque (boot order). Esto
  es una lista de dispositivos (disco duro, SSD, unidad USB, unidad de DVD, red) en un
  orden de prioridad.
- El firmware intenta cargar el sistema operativo del primer dispositivo en la lista. Si no lo encuentra o el dispositivo no es arrancable, pasa al siguiente, y así sucesivamente.

## 2.2. Determinación del Esquema de Particiones: El Mapa del Disco



Una vez que el firmware ha elegido un dispositivo de arranque (normalmente el disco duro o SSD), necesita entender cómo está organizado ese disco para encontrar el código de arranque. Aquí es donde entran los **esquemas de particiones**:

- ¿Por qué es necesario? El firmware por sí mismo no "sabe" dónde buscar en un disco. Necesita un estándar que le diga:
  - Dónde están las particiones lógicas en el disco.
  - Dónde se encuentra el código que inicia el proceso de carga del sistema operativo.
  - Cómo acceder a los datos dentro de esas particiones.
- Los Dos Estándares Principales:
  - MBR (Master Boot Record) Para BIOS Legacy:
    - Ubicación: El MBR se encuentra en el primer sector del disco (sector 0).
    - · Contenido:
      - Código de Arranque (Boot Code): Un pequeño programa (512 bytes) que es el primer paso para cargar el sistema operativo. Su tarea principal es localizar el sector de arranque de la partición activa.
      - Tabla de Particiones (Partition Table): Describe hasta cuatro particiones primarias. Esta es una limitación clave del MBR. Si necesitas más, debes usar particiones extendidas y lógicas.
      - Firma de Arranque (Magic Number): Los últimos dos bytes del MBR siempre deben contener el valor 0xAA55 (o 55AAh) para indicar que el MBR es válido y el disco es arrancable.
    - Proceso con BIOS: El BIOS lee el MBR del disco seleccionado. Si la firma es correcta, carga el código de arranque del MBR en la RAM y transfiere el control a este código. El código del MBR luego busca la partición activa y carga su Boot Sector (Sector de Arranque de Volumen).
  - GPT (GUID Partition Table) Para UEFI:
    - Ubicación y Flexibilidad: GPT es un estándar más moderno que no tiene las limitaciones del MBR. Almacena la tabla de particiones en múltiples lugares del disco (lo que lo hace más robusto a la corrupción) y puede



soportar un número prácticamente ilimitado de particiones (hasta 128 por defecto) y discos de más de 2TB.

## • La EFI System Partition (ESP):

- Es una partición especial y crucial para los sistemas UEFI.
- Normalmente usa el sistema de archivos FAT32 (lo que la hace ampliamente compatible).
- Contiene los cargadores de arranque de uno o varios sistemas operativos (ej. bootx64. efi para sistemas de 64 bits) y otras aplicaciones de arranque (como utilidades de firmware).
- Proceso con UEFI: El firmware UEFI lee la tabla GPT para localizar la ESP.
   Una vez encontrada, carga el cargador de arranque (.efi file) desde la ESP directamente en la RAM y le transfiere el control. UEFI es más inteligente que BIOS y puede ejecutar directamente estos archivos EFI.

# 3. El Relevo: Del Manejador de Arranque al Núcleo del SO

Una vez que el firmware ha encontrado y cargado el primer trozo de código, el proceso avanza al **manejador de arranque**.

## 3.1. Cargar el Manejador de Arranque (Boot Loader): El Intermediario Experto

- ¿Qué es? El manejador de arranque (también llamado gestor de arranque o boot loader) es un programa más sofisticado que el pequeño código del MBR.
- Ejemplos Populares:
  - GRUB (GRand Unified Bootloader): Muy común en sistemas GNU/Linux.
  - Windows Boot Manager: El gestor de arranque de Microsoft Windows.

#### Funciones:

- Menú de Arranque: Si tienes varios sistemas operativos instalados (dual-boot),
   el manejador de arranque te presenta un menú para que elijas cuál iniciar.
- Localización del Núcleo: Su tarea principal es localizar el núcleo (kernel) del sistema operativo en el sistema de archivos del disco duro. El kernel no está en un sector fijo, sino en un archivo específico dentro del sistema de archivos.
- Carga en RAM: Una vez localizado, el manejador de arranque carga el kernel en la memoria RAM y le pasa el control.



## 3.2. Iniciar el Núcleo del Sistema Operativo: El Despertar del Cerebro

Ahora sí, el corazón del sistema operativo comienza a latir.

- El **núcleo del sistema operativo** (el Vmlinuz en Linux o ntoskrnl. exe en Windows) se descomprime (si estaba comprimido) y toma el control total del hardware.
- Inicialización del Hardware: El kernel comienza a inicializar el resto de los componentes de hardware, detectando dispositivos, cargando controladores (drivers) y configurándolos.

#### • Proceso Específico en Linux:

- initramfs (Initial RAM Filesystem): El kernel carga un pequeño sistema de archivos inicial en la RAM. Este initramfs contiene controladores y herramientas esenciales que el kernel necesita para montar el sistema de archivos raíz (root filesystem) principal (donde está el resto del SO).
- Montar el Sistema de Archivos Raíz: Una vez que el initramfs ha proporcionado los drivers necesarios, el kernel monta el sistema de archivos principal del disco.
- 3. Ejecutar init o systemd: El kernel lanza el primer proceso del sistema, tradicionalmente init (en sistemas antiguos) o Systemd (en la mayoría de los sistemas Linux modernos). Este proceso, con PID (ID de proceso) 1, es el "padre" de todos los demás procesos y se encarga de:
  - Iniciar todos los servicios del sistema (red, sonido, etc.).
  - Preparar el entorno para los usuarios.

#### Proceso Específico en Windows:

- ntoskrnl.exe: El Windows Boot Manager carga el núcleo de Windows (ntoskrnl.exe).
- 2. **Inicialización de Controladores y Servicios:** El núcleo inicia los controladores esenciales para el hardware vital y los servicios básicos del sistema.
- 3. **Registro:** Se carga el **Registro de Windows**, una base de datos central que almacena la configuración de hardware, software y usuarios.
- 4. **Entorno Gráfico:** Finalmente, se inicializa el entorno gráfico (el "escritorio" de Windows) y se carga la pantalla de inicio de sesión.



# 4. La Transición Final: Listo para el Usuario

Una vez que el kernel ha inicializado todo el hardware, ha cargado los servicios esenciales y el entorno de usuario, el sistema está listo.

- Verás la pantalla de inicio de sesión o, si está configurado, el sistema te llevará directamente al escritorio.
- Ahora puedes interactuar con la interfaz gráfica o la consola de comandos, lanzar aplicaciones y comenzar a trabajar.

## Resumen Visual del Proceso de Arranque:

- 1. Encendido: El procesador carga el Firmware (BIOS/UEFI) desde un chip ROM/Flash.
- 2. POST: El Firmware ejecuta el Power-On Self Test para verificar el hardware básico.
- 3. **Orden de Arranque:** El Firmware consulta la **CMOS RAM** para el orden de los dispositivos de arranque.
- Esquema de Particiones: El Firmware determina el esquema de particiones del disco (MBR o GPT).
  - **BIOS:** Busca el **MBR** (sector 0, con firma 0xAA55).
  - UEFI: Busca la EFI System Partition (ESP) en un disco GPT.
- 5. **Cargar Boot Loader:** El Firmware carga el **Manejador de Arranque** (ej. GRUB, Windows Boot Manager) en la RAM y le transfiere el control.
- 6. Cargar Núcleo del SO: El Manejador de Arranque localiza y carga el Núcleo (Kernel) del sistema operativo en la RAM.
- 7. **Inicialización del SO**: El Kernel se descomprime e inicia la inicialización del hardware, carga los controladores necesarios y lanza el primer proceso del sistema (init/systemd en Linux, ntoskrnl.exe y servicios en Windows).
- 8. **Entorno de Usuario:** El control pasa al entorno gráfico o de consola, listo para la interacción del usuario.

Este intrincado proceso, que ocurre en milisegundos o pocos segundos, es una muestra magistral de cómo el software y el hardware colaboran para dar vida a tu computadora.