网络

Actor Replicates

启用同步复制,启用后Actor的创建和销毁自动同步,可以执行RPC等。

NetLoadOnClient:客户端加载地图时是否默认加载。如果该选项没有启用,若Replicates启用也可以在网络同步时被加载。

AlwaysRelevant:是否一直与其它客户端关联。如果没有启用,则根据下面选项 NetCullDistanceSquared确认关联距离

NetCullDistanceSquared:关联距离

IsLocallyControlled

用于判断Pawn是否是本地控制。

Actor Role

• None - 不复制

SimulatedProxy - 本地模拟AutonomousProxy - 本地

• controller owner Authority - 服务器原actor

常用方法:

Has Authority(Switch Has Authority) - 判断当前Actor所在是客户端还是服务器

GetLocalRole - 判断本地Actor的Role: 服务器-Authority, 本地Simulate or

Autonomous (如果开启Replication)

GetRemoteRole - 判断远端Actor的Role: 客户端的远端是服务器Authority, 服务

器的远端是客户端: Simulate or Autonomous

Actor的两种复制方式

Variable Replication

- 1. Replicate
- 2. RepNotify

可以变量复制的应尽量使用变量复制,减少RPC调用,因为变量复制更高效。

RPC

- 1. None
- 2. Run On Server(Server): 客户端调用,在服务器执行
- 3. Multicast(NetMulticast):服务器调用,广播到所有客户端;客户端调用,仅本地执行。
- 4. OwningClient(Client): 服务器调用,在所在客户端执行,服务器不执行

RPC调用时,应注意几个问题:1. 是否开启ActorReplicated;2. 本地是否OwningActor;3. 客户端不能Multicast.

Reliable:同步频率高的函数不建议使用Reliable,例如Tick等,因为同步频率高的函数实时性要求更高且高频率的Reliable容易使消息堆栈溢出

组件复制

Owner

Owner对象同步给获取到Owner的客户端连接,不是Owner的客户端连接因为客户端本地不存在其它客户端的Controller,因此其ActorOwner为null。

Relevancy按优先级由低到高

- 都为false,一定同步给Owner。如果A在范围,即时同步;后进入范围,则延迟同步。
- AlwaysRelevant (同步给所有人,无论Owner和范围)
- NetUseOwnerRelevancy (如果有Owner,只同步给Owner,即使A在范围内,也不同步;如果没有Onwer,同步给A等位置相关等连接)
- OnlyRelevantToOwner (<u>如果有Owner,只同步给Owner,即使A在范围内,也不同步</u>;如果没有Owner,则不同步)

Gameplay的同步

GameInstance: 引擎启动时创建,关闭时销毁。存在于各游戏实例,且不同步。

GameMode: 仅存在于服务器

GameState: 存在于服务器和客户端,服务器同步到客户端

PlayerController: 服务器存有所有连接客户端的Controller, 客户端本地仅有自己的Controller

PlayerState:存在于服务器和客户端,客户端上也拥有所有连接到服务器的PlayerState,生命周期和

PlayerController类似,不会因Pawn而销毁

Pawn:存在于服务器和客户端,客户端上有所有连接到服务器的Pawn